# 通过 SMB 配置管理 Hyper-V 和 SQL Server

ONTAP 9

NetApp
March 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-hyper-v-sql/configure-shares-continuous-availability-task.html on March 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

通过 SMB 配置管理 Hyper-V 和 SQL Server . . . . . 1
配置现有共享以实现持续可用性 . . . . . 1
为基于 SMB 的 Hyper-V 备份启用或禁用 VSS 卷影副本 . . . . . 4

# 通过 SMB 配置管理 Hyper-V 和 SQL Server

## 配置现有共享以实现持续可用性

### 您可以修改现有共享，使其成为持续可用的共享， Hyper-V 和 SQL Server 应用程序服务器可使用这些共享无中断地访问 Hyper-V 虚拟机和配置文件以及 SQL Server 数据库文件。

如果现有共享具有以下特征，则不能使用该共享作为持续可用的共享，以便通过 SMB 与应用程序服务器进行无中断操作：

- 如果在该共享上设置了 `homedirectory` share 属性
- 如果共享包含已启用的符号链接或 Widelink
- 如果共享包含位于共享根目录下的接合卷

您必须验证以下两个共享参数是否设置正确：

- ` -offline-files` 参数设置为 `manual` （默认值）或 `none` 。
- 必须禁用符号链接。

必须配置以下共享属性：

- 持续可用
- 机会锁

不得设置以下共享属性。如果它们位于当前共享属性列表中，则需要从持续可用的共享中删除它们：

- `attribtecache`
- `BranchCache`
- 基于访问的枚举

步骤

1. 显示当前共享参数设置和当前已配置共享属性列表：

   ` * vserver cifs share show -vserver *vserver_name* -share-name *share_name**`

2. 如有必要，请使用 `vserver cifs share properties modify` 命令修改共享参数以禁用符号链接并将脱机文件设置为手动。

   您可以通过将 ` -symlink` 参数的值设置为 ` ""` 来禁用符号链接。

   - 您可以通过将 ` -symlink` 参数的值设置为 ` ""` 来禁用符号链接。
   - 您可以通过指定 `manual` 将 ` offline-files` 参数设置为正确的设置。

3. 添加 `continuously-available` share 属性，如果需要，还可以添加 `oplocks` share 属性：

   ` * vserver cifs share properties add -vserver *vserver_name* -share-name *share_name* -share-properties

continuously-available[ ， oplock]*`

如果尚未设置 `oplocks` share 属性，则必须将其与 `continuously-available` share 属性一起添加。

4. 删除持续可用的共享不支持的任何共享属性：

   ` * vserver cifs share properties remove -vserver *vserver_name* -share-name *share_name* -share -properties properties[ ， …]*`

   您可以通过使用逗号分隔列表指定共享属性来删除一个或多个共享属性。

5. 验证是否已正确设置 ` 符号链接` 和 ` 脱机文件` 参数：

   ` * vserver cifs share show -vserver *vserver_name* -share-name *share_name* -fields symlink-properties ， offline-files*`

6. 验证已配置的共享属性列表是否正确：

   ` * vserver cifs shares properties show -vserver *vserver_name* -share-name share_name*`

以下示例说明如何在 Storage Virtual Machine （ SVM ） vs1 上为 NDOS 配置一个名为 `share1` 的现有共享，并使用 SMB 上的应用程序服务器：

- 通过将 ` -symlink` 参数设置为 "" ，可以在共享上禁用符号链接。
- 将 ` -offline-file` 参数修改为 `manual` 。
- 此时， `continuously-available` share 属性将添加到共享中。
- `oplocks` share 属性已在共享属性列表中，因此不需要添加。
- 此时将从共享中删除 `attributeache` share 属性。
- 对于通过 SMB 与应用程序服务器共享的 NDOS 持续可用共享， `browable` share 属性是可选的，并保留为共享属性之一。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1

                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: vs1
                         Path: /data
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               attributecache
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: data
                Offline Files: documents
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name share1
-offline-file manual -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties continuously-available

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties attributecache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
-fields symlink-properties,offline-files
vserver  share-name symlink-properties offline-files
-------- ---------- ------------------ -------------
vs1      share1    -                  manual

cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1

         Vserver: vs1
           Share: share1
Share Properties: oplocks
                  browsable
                  continuously-available
```

# 为基于 SMB 的 Hyper-V 备份启用或禁用 VSS 卷影副本

如果使用 VSS 感知型备份应用程序备份存储在 SMB 共享上的 Hyper-V 虚拟机文件，则必须启用 VSS 卷影复制。如果您不使用 VSS 感知型备份应用程序，则可以禁用 VSS 卷影复制。默认情况下，启用 VSS 卷影复制。

您可以随时启用或禁用 VSS 卷影副本。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

2. 执行以下操作之一：

| **VSS** 卷影副本的目标位置 | 输入命令 **...** |
|---|---|
| enabled | ` * vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled true*` |
| 已禁用 | ` * vserver cifs options modify -vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled false*` |

3. 返回到管理权限级别：

   ` * 设置 -privilege admin*`

以下命令可在 SVM vs1 上启用 VSS 卷影副本：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled
true

cluster1::*> set -privilege admin
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.