管理 SMB 服务器的 NetBIOS 别名

ONTAP 9

NetApp
January 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/manage-netbios-aliases-concept.html on January 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 SMB 服务器的 NetBIOS 别名 1
管理 SMB 服务器的 NetBIOS 别名概述 1
向 CIFS 服务器添加 NetBIOS 别名列表 1
从 NetBIOS 别名列表中删除 NetBIOS 别名 2
显示 CIFS 服务器上的 NetBIOS 别名列表 3
确定 SMB 客户端是否使用 NetBIOS 别名进行连接 4

管理 SMB 服务器的 NetBIOS 别名

管理 SMB 服务器的 NetBIOS 别名概述

NetBIOS 别名是 SMB 服务器的备用名称， SMB 客户端可以在连接到 SMB 服务器时使用这些别名。如果要将其他文件服务器中的数据整合到 SMB 服务器并希望 SMB 服务器响应原始文件服务器的名称，则为 SMB 服务器配置 NetBIOS 别名非常有用。

您可以在创建 SMB 服务器时或创建 SMB 服务器后的任何时间指定 NetBIOS 别名列表。您可以随时在列表中添加或删除 NetBIOS 别名。您可以使用 NetBIOS 别名列表中的任何名称连接到 SMB 服务器。

显示有关基于 TCP 连接的 NetBIOS 的信息

向 CIFS 服务器添加 NetBIOS 别名列表

如果您希望 SMB 客户端使用别名连接到 CIFS 服务器，您可以创建 NetBIOS 别名列表，也可以将 NetBIOS 别名添加到现有 NetBIOS 别名列表中。

关于此任务

- NetBIOS 别名长度最多可以为 15 个字符。
- 您可以在 CIFS 服务器上最多配置 200 个 NetBIOS 别名。
- 不允许使用以下字符：

  `@ # * （） = + [ ] | ; ： " ， < > \ / ?`

步骤

1. 添加 NetBIOS 别名： `+ vserver cifs add-netbios-aliases -vserver vserver_name -netbios-aliases netbios_alias ， …`

   ```
   vserver cifs add-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases alias_1 ,
   alias_2 ,  alias_3
   ```

   - 您可以使用逗号分隔列表指定一个或多个 NetBIOS 别名。
   - 指定的 NetBIOS 别名将添加到现有列表中。
   - 如果 NetBIOS 别名列表当前为空，则会创建一个新的 NetBIOS 别名列表。
2. 验证是否已正确添加 NetBIOS 别名： `vserver cifs show -vserver vserver_name -display -netbios-aliases`

   ```
   vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases
   ```

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

从 NetBIOS 别名列表中删除 NetBIOS 别名

显示 CIFS 服务器上的 NetBIOS 别名列表

从 NetBIOS 别名列表中删除 NetBIOS 别名

如果 CIFS 服务器不需要特定的 NetBIOS 别名，可以从列表中删除这些 NetBIOS 别名。您也可以从列表中删除所有 NetBIOS 别名。

您可以使用逗号分隔列表删除多个 NetBIOS 别名。您可以通过指定 ` -` 作为 ` -netbios-aliases` 参数的值来删除 CIFS 服务器上的所有 NetBIOS 别名。

步骤

1. 执行以下操作之一：

要删除的内容	输入 ...
列表中的特定 NetBIOS 别名	` vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver _vserver_name_ -netbios-aliases _netbios_alias_ ， ...`
列表中的所有 NetBIOS 别名	`vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver` *`vserver_name`* `-netbios-aliases -`

```
vserver cifs remove-netbios-aliases -vserver vs1 -netbios-aliases alias_1
```

2. 验证是否已删除指定的 NetBIOS 别名： `vserver cifs show -vserver` *`vserver_name`* `-display -netbios-aliases`

```
vserver cifs show -vserver vs1 -display-netbios-aliases
```

```
Vserver: vs1

          Server Name: CIFS_SERVER
          NetBIOS Aliases: ALIAS_2, ALIAS_3
```

显示 CIFS 服务器上的 NetBIOS 别名列表

您可以显示 NetBIOS 别名列表。如果您要确定 SMB 客户端可用来连接到 CIFS 服务器的名称列表，则此功能非常有用。

步骤

1. 执行以下操作之一：

要显示的信息	输入 ...
CIFS 服务器的 NetBIOS 别名	`vserver cifs show -display-netbios -aliases`
NetBIOS 别名列表，作为 CIFS 服务器详细信息的一部分	`vserver cifs show -instance`

以下示例显示了有关 CIFS 服务器的 NetBIOS 别名的信息：

```
vserver cifs show -display-netbios-aliases
```

```
Vserver: vs1

         Server Name: CIFS_SERVER
         NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2, ALIAS_3
```

以下示例将 NetBIOS 别名列表显示为 CIFS 服务器详细信息的一部分：

```
vserver cifs show -instance
```

```
                                          Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: CIFS_SERVER
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description:
                          List of NetBIOS Aliases: ALIAS_1, ALIAS_2,
ALIAS_3
```

有关详细信息，请参见命令手册页。

向 CIFS 服务器添加 NetBIOS 别名列表

确定 SMB 客户端是否使用 NetBIOS 别名进行连接

您可以确定 SMB 客户端是否使用 NetBIOS 别名进行连接，如果是，还可以确定使用哪个 NetBIOS 别名进行连接。在对连接问题进行故障排除时，此功能非常有用。

您必须使用 `-instance` 参数显示与 SMB 连接关联的 NetBIOS 别名（如果有）。如果使用 CIFS 服务器名称或 IP 地址建立 SMB 连接，则 `NetBIOS Name` 字段的输出为 `-`（连字符）。

步骤

1. 执行所需的操作：

要显示 **NetBIOS** 信息的对象	输入 **...**
SMB 连接	`vserver cifs session show -instance`
使用指定 NetBIOS 别名的连接：	`vserver cifs session show -instance -netbios-name` *`netbios_name`*

以下示例显示了用于与会话 ID 1 建立 SMB 连接的 NetBIOS 别名的信息：

```
vserver cifs session show -session-id 1 -instance
```

```
                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 1
                Connection ID: 127834
 Incoming Data LIF IP Address: 10.1.1.25
                  Workstation: 10.2.2.50
     Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: EXAMPLE\user1
                    UNIX User: user1
                  Open Shares: 2
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
                Connected Time: 1d 1h 10m 5s
                     Idle Time: 22s
             Protocol Version: SMB3
       Continuously Available: No
            Is Session Signed: true
        User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: ALIAS1
        SMB Encryption Status: Unencrypted
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.