在SMB伺服器上設定預設的Windows使用者對UNIX使用者對應

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/configure-default-unix-user-task.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在SMB伺服器上設定預設的Windows使用者對UNIX使用者對應 1
設定預設UNIX使用者 1
設定來賓UNIX使用者 2
將系統管理員群組對應至root 3

在SMB伺服器上設定預設的Windows使用者對UNIX使用者對應

設定預設UNIX使用者

您可以將預設UNIX使用者設定為在使用者的所有其他對應嘗試失敗時使用、或是不想在UNIX和Windows之間對應個別使用者時使用。或者、如果您想要驗證未對應的使用者失敗、則不應設定預設的UNIX使用者。

關於這項工作

根據預設、預設UNIX使用者的名稱為「'pcuser'」、這表示預設會啟用使用者對應至預設UNIX使用者的功能。您可以指定其他名稱作為預設UNIX使用者。您指定的名稱必須存在於為儲存虛擬機器（SVM）設定的名稱服務資料庫中。如果此選項設為null字串、則無人能以UNIX預設使用者的身分存取CIFS伺服器。也就是、每位使用者必須在密碼資料庫中擁有帳戶、才能存取CIFS伺服器。

使用者若要使用預設UNIX使用者帳戶連線至CIFS伺服器、必須符合下列先決條件：

- 使用者已通過驗證。
- 使用者位於CIFS伺服器的本機Windows使用者資料庫、CIFS伺服器的主網域或信任的網域（如果CIFS伺服器上已啟用多網域名稱對應搜尋）中。
- 使用者名稱未明確對應至null字串。

步驟

1. 設定預設UNIX使用者：

如果您想...	輸入...
使用預設的UNIX使用者「'pcuser'」	`vserver cifs options modify -default -unix-user pcuser`
使用另一個UNIX使用者帳戶做為預設使用者	`vserver cifs options modify -default -unix-user` *`user_name`*
停用預設UNIX使用者	`vserver cifs options modify -default -unix-user ""`

```
vserver cifs options modify -default-unix-user pcuser
```

2. 確認預設UNIX使用者已正確設定：`vserver cifs options show -vserver` *`vserver_name`*

   在下列範例中、SVM VS1上的預設UNIX使用者和來賓UNIX使用者均設定為使用UNIX使用者「'pcuser'」：

```
vserver cifs options show -vserver vs1
```

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

設定來賓UNIX使用者

設定來賓UNIX使用者選項表示從不受信任網域登入的使用者會對應到來賓UNIX使用者、並可連線到CIFS伺服器。或者、如果您想要驗證來自不受信任網域的使用者、則不應該設定來賓UNIX使用者。預設值是不允許來自不受信任網域的使用者連線至CIFS伺服器（未設定來賓UNIX帳戶）。

關於這項工作

設定來賓UNIX帳戶時、請謹記下列事項：

- 如果CIFS伺服器無法針對主網域或信任的網域或本機資料庫的網域控制器驗證使用者、且已啟用此選項、則CIFS伺服器會將使用者視為來賓使用者、並將使用者對應至指定的UNIX使用者。
- 如果此選項設為null字串、則停用來賓UNIX使用者。
- 您必須建立UNIX使用者、才能在其中一個儲存虛擬機器（SVM）名稱服務資料庫中做為來賓UNIX使用者。
- 以訪客使用者身分登入的使用者會自動成為CIFS伺服器上BUILTIN\訪 客群組的成員。
- 「homdirs-public」選項僅適用於已驗證的使用者。以來賓使用者身分登入的使用者沒有主目錄、因此無法存取其他使用者的主目錄。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	輸入...
設定來賓UNIX使用者	`vserver cifs options modify -guest -unix-user` *`unix_name`*
停用來賓UNIX使用者	`vserver cifs options modify -guest -unix-user ""`

```
vserver cifs options modify -guest-unix-user pcuser
```

2. 確認來賓 UNIX 使用者已正確設定： `vserver cifs options show -vserver` *`vserver_name`*

在下列範例中、SVM VS1上的預設UNIX使用者和來賓UNIX使用者均設定為使用UNIX使用者「'pcuser'」：

`vserver cifs options show -vserver vs1`

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : pcuser
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

將系統管理員群組對應至root

如果您的環境中只有CIFS用戶端、且儲存虛擬機器（SVM）設定為多重傳輸協定儲存系統、則您必須擁有至少一個具有root權限的Windows帳戶、才能存取SVM上的檔案； 否則、您將無法管理SVM、因為您沒有足夠的使用者權限。

關於這項工作

但是、如果您的儲存系統設定為僅 NTFS 、則會設定為 `/etc` 目錄具有檔案層級的 ACL 、可讓系統管理員群組存取 ONTAP 組態檔案。

步驟

1. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced`
2. 設定CIFS伺服器選項、將系統管理員群組適當對應至root：

如果您想要...	然後...
將系統管理員群組成員對應至root	`vserver cifs options modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-admin-users-mapped-to-root-enabled true` 即使您沒有、系統管理員群組中的所有帳戶都會視為 root `/etc/usermap.cfg` 將帳戶對應至根目錄的項目。如果您使用屬於系統管理員群組的帳戶來建立檔案、則當您從UNIX用戶端檢視檔案時、檔案將由root擁有。
停用將系統管理員群組成員對應至root	`vserver cifs options modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-admin-users-mapped-to-root-enabled false` 系統管理員群組中的帳戶不再對應至根目錄。您只能明確地將單一使用者對應至root。

3. 確認選項設定為所需的值： `vserver cifs options show -vserver` *`vserver_name`*

4. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。