# 使用SMB共用ACL來保護檔案存取安全

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/manage-smb-level-acls-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用SMB共用ACL來保護檔案存取安全 . . . . . 1
管理SMB共用層級ACL的準則 . . . . . 1
建立SMB共用存取控制清單 . . . . . 1
管理SMB共用存取控制清單的命令 . . . . . 3

# 使用SMB共用ACL來保護檔案存取安全

## 管理SMB共用層級ACL的準則

### 您可以變更共用層級的ACL、讓使用者擁有更多或更少的共用存取權限。您可以使用Windows使用者和群組或UNIX使用者和群組來設定共用層級ACL。

建立共用之後、根據預設、共用層級ACL會提供對名為「所有人」的標準群組的讀取存取權。ACL中的讀取存取權表示網域和所有信任網域中的所有使用者都擁有共用的唯讀存取權。

您可以使用Windows用戶端上的Microsoft管理主控台（MMC）或ONTAP 是使用Windows命令列來變更共用層級的ACL。

當您使用MMC時、適用下列準則：

- 指定的使用者和群組名稱必須是Windows名稱。
- 您只能指定Windows權限。

當您使用ONTAP flexfuse命令列時、適用下列準則：

- 指定的使用者和群組名稱可以是Windows名稱或UNIX名稱。

  如果在建立或修改ACL時未指定使用者和群組類型、則預設類型為Windows使用者和群組。

- 您只能指定Windows權限。

## 建立SMB共用存取控制清單

### 建立SMB共用區的存取控制清單（ACL）來設定共用權限、可讓您控制使用者和群組對共用區的存取層級。

您可以使用本機或網域Windows使用者或群組名稱、或UNIX使用者或群組名稱來設定共用層級ACL。

在建立新的ACL之前、您應該刪除預設的共用ACL「任何人/完全控制」、這會造成安全風險。

在工作群組模式中、本機網域名稱是SMB伺服器名稱。

步驟

1. 刪除預設的共用ACL：'vserver CIFS共用存取控制刪除-vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-or group eapeuse任何人'
2. 設定新ACL：

| 如果您想要使用…來設定**ACL** | 輸入命令… |
| --- | --- |
| Windows使用者 | 「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group類型的windows -user-or群組_windows_windows_domain_name\user_name_-permission _access_Right _」 |
| Windows群組 | 「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group型windows -user-or group *windows_windows_group name*-permission _access_Right _」 |
| UNIX使用者 | 「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group類型_unix-user_-user-or group *unix_user_name* -permission access_Right」 |
| UNIX群組 | 「Vserver CIFS共用存取控制create -vserver *vserver_name*-share_share_name_-user-group類型_unix-group *-user-or group _unix_group name* -permission access_Right」 |

3. 使用「vserver CIFS共用存取控制show」命令、確認套用至共用區的ACL正確無誤。

以下命令賦予「Change（變更）」權限給「'Sales Team（銷售團隊）」Windows群組、以取得「vs1.example.com`"SVM:」上的「shes（銷售）」共用區

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs1.example.com -share sales -user-or-group "Sales Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group              User/Group  Access
Vserver          Name        Name                    Type
Permission
---------------- ----------- --------------------    ---------
-----------
vs1.example.com  c$          BUILTIN\Administrators  windows
Full_Control
vs1.example.com  sales       DOMAIN\"Sales Team"     windows     Change
```

下列命令會針對「vs2.example.com`"SVM:」上的「'eng'」共用區、授予「'eng'」UNIX群組「讀取」權限

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver
vs2.example.com -share eng -user-group-type unix-group -user-or-group  eng
-permission Read

cluster1::> vserver cifs share access-control show
                 Share       User/Group                User/Group  Access
Vserver          Name        Name                      Type
Permission
---------------- ----------- -------------------       -----------
-----------
vs2.example.com  c$          BUILTIN\Administrators    windows
Full_Control
vs2.example.com  eng         engineering               unix-group  Read
```

下列命令會將本機Windows群組的「Change（變更）」權限授予名為「老虎團隊（tigerTeam）」的本機Windows使用者「Full_Control（完整控制）」權限、以「'VS1'"SVM上的「datavol5（datavol5）」共用區的「Shue Chang'（英文）」使用者：

```
cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Tiger Team" -permission
Change

cluster1::> vserver cifs share access-control create -vserver vs1 -share
datavol5 -user-group-type windows -user-or-group "Sue Chang" -permission
Full_Control

cluster1::> vserver cifs share access-control show -vserver vs1
               Share       User/Group                  User/Group  Access
Vserver        Name        Name                        Type
Permission
-------------- ----------- --------------------------- -----------
-----------
vs1            c$          BUILTIN\Administrators      windows
Full_Control
vs1            datavol5    DOMAIN\"Tiger Team"         windows     Change
vs1            datavol5    DOMAIN\"Sue Chang"          windows
Full_Control
```

# 管理SMB共用存取控制清單的命令

您需要知道管理SMB存取控制清單（ACL）的命令、包括建立、顯示、修改及刪除這些清單。

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 建立新的ACL | 「Vserver CIFS共用存取控制建立」 |
| 顯示ACL | 「Vserver CIFS共享存取控制節目」 |
| 修改ACL | 「Vserver CIFS共享存取控制修改」 |
| 刪除ACL | 「Vserver CIFS共用存取控制刪除」 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。