此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

ONTAP 9

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/exports-differ-concept.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP 1
此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP 1
7-Mode和ONTAP VMware的匯出比較 1
示例：不實匯出原則ONTAP 2

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

此功能與7-Mode匯出有何不同ONTAP

如果您不熟悉ONTAP 執行NFS匯出的功能、您可以比較7-Mode和ONTAP Sexport組態工具、以及7-Mode的檔案樣本與叢集式原則和規則。

在本例中、沒有任何/etc/exports檔案、也沒有exportfs命令。ONTAP而是必須定義匯出原則。匯出原則可讓您以與7-Mode相同的方式來控制用戶端存取、但提供額外的功能、例如針對多個磁碟區重複使用相同的匯出原則。

"NFS管理"

"NetApp技術報告4067：NFS最佳實務與實作指南"

7-Mode和ONTAP VMware的匯出比較

以功能為基礎的匯出ONTAP 是以不同於7-Mode環境的方式定義和使用。

差異領域	7-Mode	ONTAP
如何定義匯出	匯出是在「/etc/exports」檔案中定義。	匯出是透過在SVM中建立匯出原則來定義。SVM可包含多個匯出原則。
匯出範圍	• 匯出會套用至指定的檔案路徑或qtree。 • 您必須在「/etc/exports」中為每個檔案路徑或qtree建立個別項目。 • 匯出只有在「/etc/exports」檔案中定義時才會持續進行。	• 匯出原則適用於整個Volume、包括Volume中包含的所有檔案路徑和qtree。 • 如果需要、匯出原則可套用至多個Volume。 • 所有匯出原則都會在系統重新啟動時持續執行。
隔離（指定特定用戶端對相同資源的不同存取）	若要為特定用戶端提供對單一匯出資源的不同存取權、您必須在「/etc/exported」檔案中列出每個用戶端及其允許的存取權。	匯出原則是由許多個別的匯出規則所組成。每個匯出規則都會定義資源的特定存取權限、並列出擁有這些權限的用戶端。若要為特定用戶端指定不同的存取權限、您必須為每組特定的存取權限建立匯出規則、列出具有這些權限的用戶端、然後將規則新增至匯出原則。

差異領域	7-Mode	ONTAP
名稱別名	定義匯出時、您可以選擇讓匯出名稱與檔案路徑名稱不同。 在「/etc/exports」檔案中定義這類匯出時、您應該使用「實際」參數。	您可以選擇讓匯出磁碟區的名稱不同於實際的磁碟區名稱。若要執行此動作、您必須在SVM命名空間內以自訂的交會路徑名稱來掛載磁碟區。 ⓘ 根據預設、磁碟區會以其Volume名稱掛載。若要自訂磁碟區的交會路徑名稱、您需要卸載、重新命名、然後重新掛載。

示例：不實匯出原則ONTAP

您可以檢閱範例匯出原則、進一步瞭解匯出原則在ONTAP 功能方面的運作方式。

7-Mode匯出的實作範例ONTAP

以下範例顯示7-Mode匯出、如同其出現在「/etc/export」檔案中：

```
/vol/vol1 -sec=sys,ro=@readonly_netgroup,rw=@readwrite_netgroup1:
@readwrite_netgroup2:@rootaccess_netgroup,root=@rootaccess_netgroup
```

若要將此匯出重新產生為叢集匯出原則、您必須建立具有三個匯出規則的匯出原則、然後將匯出原則指派給Volume vol1。

規則	元素	價值
規則1.	-`-clientMATCH（用戶端規格）	hy@readme_netgroup
「-rueindex」（匯出規則在規則清單中的位置）	第1名	「-'傳輸協定」
NFS	「-rorrule」（允許唯讀存取）	「ys」（用戶端已透過AUTH_SYS驗證）
-rwrRule（允許讀寫存取）	《永不》	超級使用者（允許超級使用者存取）
「無」（root _squash）	第2條	「-'用戶端比對'
h@rootaccess_netgroup	’-rueindex'	2）

規則	元素	價值
「-'傳輸協定」	NFS	「-rorule」
《時代》	「-rwrRule」	《時代》
超級用戶	《時代》	規則3.
「-'用戶端比對'	「@readwrite網路群組1、@readwrite網路群組2」	'-rueindex'
3）	「-'傳輸協定」	NFS
「-rorule」	《時代》	「-rwrRule」
《時代》	超級用戶	無

1. 建立名為exp_vol1的匯出原則：

   「vserver exp/policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1」

2. 在base命令中建立三個具有下列參數的規則：
   - base命令：+「vserver exp/policy規則create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1」
   - 規則參數：、-clientmMATCH @readkit_netgroup -rueindex 1 -protocol nfs -rorule sys -rwrwrRule Never -ex超級 用戶none'、-clientmMATCH @rootaccess_netgroup -rrrindex 2 -protocol nfs -rorrwrwrRule sys -rwrups'+
3. 將原則指派給Volume vol1：

   「Volume modify -vserver NewSVM -volume vol1 -policy exp_vol1」

7-Mode匯出的整合範例

以下範例顯示7-Mode的「/etc/export」檔案、每10個qtree包含一行：

```
/vol/vol1/q_1472 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1471 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1473 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1570 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_1571 -sec=sys,rw=host1519s,root=host1519s
/vol/vol1/q_2237 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2238 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2239 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2240 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
/vol/vol1/q_2241 -sec=sys,rw=host2057s,root=host2057s
```

在本例中、每個qtree需要兩種原則之一：一種是「-clientMATCH host1519s」規則、另一種是「-clientMATCH host2057s」規則。ONTAP

1. 建立兩個匯出原則、稱為exp_vol1q1和exp_vol1q2：
   - 「vserver exp/policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q1」
   - 「vserver exp/policy create -vserver NewSVM -policyname exp_vol1q2」
2. 為每個原則建立規則：
   - 「vserver exp/policy規則create -vserver NewSVM -policyname exp vol1q1 -clientMATCH host1519s -rwrRule sys -ex超級 用戶sys」
   - 「vserver exp/policy規則create -vserver NewSVM -policyname exp vol1q2 -clientMATCH host1519s -rwrRule sys -oversys」
3. 將原則套用至qtree：
   - 「Volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree路徑/vol/vol1/q_1472 -export/policy exp_vol1q1」
   - [接下來的4個qtree …]
   - 「Volume qtree modify -vserver NewSVM -qtree路徑/vol/vol1/q_2237 -export/policy exp_vol1q2」
   - [接下來的4個qtree …]

如果您稍後需要為這些主機新增其他qtree、則會使用相同的匯出原則。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。