設定主機名稱解析
ONTAP 9

NetApp
June 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_host-name_resolution_overview.html on June 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定主機名稱解析 1
總覽 1
設定DNS進行主機名稱解析 1
管理主機表（僅限叢集管理員） 3

設定主機名稱解析

總覽

必須能夠將主機名稱轉譯為數字IP位址、才能存取用戶端及存取服務。ONTAP您必須設定儲存虛擬機器（SVM）、才能使用本機或外部名稱服務來解析主機資訊。支援設定外部DNS伺服器、或設定本機主機檔案以進行主機名稱解析。ONTAP

使用外部DNS伺服器時、您可以設定動態DNS（DDNS）、它會自動將新的或變更的DNS資訊從儲存系統傳送到DNS伺服器。如果沒有動態DNS更新、您必須在新系統上線或現有DNS資訊變更時、手動將DNS資訊（DNS名稱和IP位址）新增至識別的DNS伺服器。此程序緩慢且容易出錯。在災難恢復期間、手動設定可能會導致長時間停機。

設定**DNS**進行主機名稱解析

您可以使用DNS存取本機或遠端來源以取得主機資訊。您必須設定DNS、才能存取其中一個或兩個來源。

必須能夠查詢主機資訊、才能正確存取用戶端。ONTAP您必須設定名稱服務、才能啟用ONTAP 支援功能、以存取本機或外部DNS服務來取得主機資訊。

將名稱服務組態資訊儲存在表格中、表格相當於UNIX系統上的「/etc/nsswitch.conf」檔案。ONTAP

使用外部**DNS**伺服器設定**SVM**和資料**LIF**以進行主機名稱解析

您可以使用「vserver services name-service DNS」命令在SVM上啟用DNS、並將其設定為使用DNS進行主機名稱解析。使用外部DNS伺服器解析主機名稱。

站台範圍的DNS伺服器必須可供主機名稱查詢。

您應該設定多個DNS伺服器、以避免單點故障。如果您只輸入一個DNS伺服器名稱、「vserver services name-service DNS create」命令會發出警告。

《網路管理指南》包含在SVM上設定動態DNS的相關資訊。

步驟

1. 在SVM上啟用DNS：

   ```
   vserver services name-service dns create -vserver vserver_name -domains
   domain_name - name-servers ip_addresses -state enabled
   ```

   下列命令可啟用SVM VS1上的外部DNS伺服器：

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1.example.com>
-domains <example.com> -name-servers <192.0.2.201,192.0.2.202> -state
<enabled>
```

> vserver services name-service DNS create命令會執行自動組態驗證、並在ONTAP 無法聯絡名稱伺服器時回報錯誤訊息。

2. 在SVM擁有的LIF上啟用DNS：

如果您是	使用此命令：
修改現有的LIF區域名稱	「網路介面修改-liflifname -dns區域」
建立新的LIF區域名稱	「網路介面create -liflifname -dns區域」

```
vserver services name-service dns create -vserver <vs1> -domains
<example.com> -name-servers <192.0.2.201, 192.0.2.202> -state <enabled>
network interface modify -lif <datalif1> -dns-zone
<zonename.whatever.com>
```

3. 使用「vserver services name-service DNS check」命令來驗證名稱伺服器的狀態。

```
vserver services name-service dns check -vserver vs1.example.com
VserverName        Server     Status    Status Details
----------------  ---------- -------   --------------------------
vs1.example.com   10.0.0.50  up        Response time (msec): 2
vs1.example.com   10.0.0.51  up        Response time (msec): 2
```

設定名稱服務交換器表以進行主機名稱解析

您必須正確設定名稱服務交換器表、才能啟用ONTAP 支援功能、以參考本機或外部名稱服務來擷取主機資訊。

您必須決定要在環境中使用哪種名稱服務來進行主機對應。

步驟

1. 將必要的項目新增至名稱服務交換器表：

```
vserver services name-service <ns-switch> create -vserver <vserver_name>
-database <database_name> -source <source_names>
```

2. 驗證名稱服務交換器表格是否包含所需順序的預期項目：

```
vserver services name-service <ns-switch> show -vserver <vserver_name>
```

下列範例會在名稱服務交換器表中建立一個項目、讓SVM VS1先使用本機hosts檔案、然後再使用外部DNS伺服器來解析主機名稱：

```
vserver services name-service ns-switch create -vserver vs1 -database
hosts -sources files dns
```

管理主機表（僅限叢集管理員）

叢集管理員可以新增、修改、刪除及檢視管理儲存虛擬機器（SVM）主機表中的主機名稱項目。SVM管理員只能為指派的SVM設定主機名稱項目。

用於管理本機主機名稱項目的命令

您可以使用「vserver services name-service DNS hosts」命令來建立、修改或刪除DNS主機表項目。

當您建立或修改DNS主機名稱項目時、可以指定多個以逗號分隔的別名位址。

如果您想要…	使用此命令…
建立DNS主機名稱項目	「Vserver服務名稱服務DNS主機建立」
修改DNS主機名稱項目	「Vserver服務名稱服務DNS主機修改」
刪除DNS主機名稱項目	「Vserver服務名稱服務DNS主機刪除」

如需詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP" 用於「vserver services name-service DNS hosts」命令。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。