設定多網域名稱對應搜尋
ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/enable-disable-multidomain-name-mapping-searches-task.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定多網域名稱對應搜尋 1
啟用或停用多網域名稱對應搜尋 1
重設並重新探索信任的網域 1
顯示探索到的信任網域相關資訊 2
在慣用的信任網域清單中新增、移除或取代信任的網域 2
顯示偏好信任網域清單的相關資訊 3

設定多網域名稱對應搜尋

啟用或停用多網域名稱對應搜尋

透過多網域名稱對應搜尋、您可以在設定UNIX使用者至Windows使用者名稱對應時、在Windows名稱的網域部分使用萬用字元（*）。在名稱的網域部分使用萬用字元（*）、ONTAP 可讓Sylsin搜尋所有與包含CIFS伺服器電腦帳戶之網域具有雙向信任的網域。

除了搜尋雙向信任的所有網域之外、您也可以設定偏好的信任網域清單。設定偏好的信任網域清單時ONTAP 、將使用偏好的信任網域清單、而非雙向探索的信任網域、來執行多網域名稱對應搜尋。

- 預設會啟用多網域名稱對應搜尋。
- 此選項適用於進階權限層級。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 執行下列其中一項動作：

如果您想要多網域名稱對應搜尋...	輸入命令...
已啟用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is信任的網域-enum搜尋啟用true」
已停用	「Vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is信任的網域-enum搜尋功能為假」

3. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

可用的SMB伺服器選項

重設並重新探索信任的網域

您可以強制重新探索所有信任的網域。當受信任的網域伺服器沒有適當回應或信任關係變更時、此功能就很有用。只會探索主網域具有雙向信任的網域、亦即包含CIFS伺服器電腦帳戶的網域。

步驟

1. 使用「vserver CIFS網域信任重新探索」命令重設及重新探索信任的網域。

   vserver CIFS網域信任重新探索-vserver VS1

顯示探索到的信任網域相關資訊

顯示探索到的信任網域相關資訊

您可以顯示CIFS伺服器主網域（包含CIFS伺服器電腦帳戶的網域）的已探索信任網域資訊。當您想要知道要探索哪些信任網域、以及如何在探索到的信任網域清單中排序時、這項功能就很有用。

只會探索具有主網域雙向信任的網域。由於主網域的網域控制器（DC）會依照DC決定的順序傳回信任網域清單、因此無法預測清單中網域的順序。藉由顯示信任網域的清單、您可以決定多網域名稱對應搜尋的搜尋順序。

顯示的信任網域資訊會依節點和儲存虛擬機器（SVM）分組。

步驟

1. 使用「vserver CIFS網域信任關係show」命令來顯示已探索到的信任網域相關資訊。

   「Vserver CIFS網域信任顯示-vserver VS1」

```
   Node: node1
Vserver: vs1

Home Domain            Trusted Domain
---------------------  -----------------------------------
EXAMPLE.COM            CIFS1.EXAMPLE.COM,
                       CIFS2.EXAMPLE.COM
                       EXAMPLE.COM

   Node: node2
Vserver: vs1

Home Domain            Trusted Domain
---------------------  -----------------------------------
EXAMPLE.COM            CIFS1.EXAMPLE.COM,
                       CIFS2.EXAMPLE.COM
                       EXAMPLE.COM
```

重設及重新探索信任的網域

在慣用的信任網域清單中新增、移除或取代信任的網域

您可以從SMB伺服器的慣用信任網域清單中新增或移除信任的網域、也可以修改目前的清單。如果您設定慣用的信任網域清單、則執行多網域名稱對應搜尋時、會使用此清單而非探索到的雙向信任網域。

關於這項工作

- 如果您要將信任的網域新增至現有清單、新清單會與現有清單合併、新項目會放在最後系統會依照信任網域清單中顯示的順序來搜尋信任的網域。

- 如果您要從現有清單中移除信任的網域、但未指定清單、則會移除指定儲存虛擬機器（SVM）的整個信任網域清單。
- 如果您修改現有的信任網域清單、新清單會覆寫現有清單。

> 您應該只在慣用的信任網域清單中輸入雙向信任的網域。即使您可以將傳出或傳入的信任網域輸入偏好的網域清單、但在執行多網域名稱對應搜尋時仍不會使用這些網域。跳過單向網域的項目、然後移至清單中的下一個雙向信任網域。ONTAP

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要使用偏好的信任網域清單執行下列動作...	使用命令...
將信任的網域新增至清單	vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋add -vserver _vserver_name_-Trusted網域FQDN、...
從清單中移除信任的網域	vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋移除-vserver _vserver_name_[信任的網域FQDN、...]'
修改現有清單	vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋修改-vserver _vserver_name_-信任的網域FQDN、...

下列命令會將兩個信任的網域（cifs1.example.com和cifs2.example.com）新增至SVM VS1所使用的慣用信任網域清單：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search add -vserver vs1
-trusted-domains cifs1.example.com, cifs2.example.com
```

下列命令會從SVM VS1使用的清單中移除兩個信任的網域：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search remove -vserver vs1
-trusted-domains cifs1.example.com, cifs2.example.com
```

下列命令會修改SVM VS1所使用的信任網域清單。新清單會取代原始清單：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search modify -vserver vs1
-trusted-domains cifs3.example.com
```

顯示偏好信任網域清單的相關資訊

顯示偏好信任網域清單的相關資訊

您可以顯示偏好的信任網域清單中的信任網域資訊、以及啟用多網域名稱對應搜尋時的搜

尋順序。您可以將偏好的信任網域清單設定為使用自動探索的信任網域清單的替代方法。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

如果您要顯示下列項目的相關資訊...	使用命令...
叢集中依儲存虛擬機器（SVM）分組的所有慣用信任網域	「Vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋秀」
指定SVM的所有慣用信任網域	「Vserver CIFS網域名稱-對應-搜尋show -vserver *vserver_name*」

下列命令會顯示叢集上所有慣用信任網域的相關資訊：

```
cluster1::> vserver cifs domain name-mapping-search show
Vserver         Trusted Domains
--------------  ----------------------------------
vs1             CIFS1.EXAMPLE.COM
```

在慣用的信任網域清單中新增、移除或取代信任的網域

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.