# 設定本機UNIX使用者和群組

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/configure-local-unix-users-groups-concept.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定本機UNIX使用者和群組 . . . . . 1
設定本機UNIX使用者和群組總覽 . . . . . 1
建立本機UNIX使用者 . . . . . 1
從URI載入本機UNIX使用者 . . . . . 1
建立本機UNIX群組 . . . . . 2
新增使用者至本機UNIX群組 . . . . . 3
從URI載入本機UNIX群組 . . . . . 3

# 設定本機UNIX使用者和群組

## 設定本機UNIX使用者和群組總覽

您可以使用SVM上的本機UNIX使用者和群組進行驗證和名稱對應。您可以手動建立UNIX使用者和群組、也可以從統一資源識別元（URI）載入包含UNIX使用者或群組的檔案。

叢集中的本機UNIX使用者群組和群組成員、預設上限為32、768。叢集管理員可以修改此限制。

## 建立本機UNIX使用者

您可以使用「vserver services name-service unix-usercreate」命令來建立本機UNIX使用者。本機UNIX使用者是您在SVM上建立的UNIX使用者、是UNIX名稱服務選項、用於處理名稱對應。

步驟

1. 建立本機UNIX使用者：

   「Vserver服務名稱服務UNIX使用者create -vserver *vserver_name*-user_user_name_-id *integer*-prime-gid *integer*-full名稱_`s」

   -user-user_name_'指定使用者名稱。使用者名稱長度必須少於64個字元。

   -id _integer__指定您指派的使用者ID。

   -`prime-gid _integer__指定主群組ID。這會將使用者新增至主要群組。建立使用者之後、您可以手動將使用者新增至任何想要的其他群組。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名為johnm（全名「John Miller」）的本機UNIX使用者。使用者的ID為123、主要群組ID為100。

```
node::> vserver services name-service unix-user create -vserver vs1 -user
johnm -id 123
-primary-gid 100 -full-name "John Miller"
```

## 從URI載入本機UNIX使用者

除了在SVM中手動建立個別的本機UNIX使用者之外、您也可以從統一的資源識別元（URI）（「vserver services name-service unix-userload-from -uri」）將本機UNIX使用者的清單載入SVM、藉此簡化工作。

步驟

1. 建立包含您要載入之本機UNIX使用者清單的檔案。

   檔案必須包含UNIX「/etc/passwd’格式的使用者資訊：

「*user_name*：密碼：*user_ID*：*group ID*：*full*名稱」

該命令會捨棄「*password*」欄位的值、以及「_full名稱」欄位（「_home_directory_s」和「_shell」）之後的欄位值。

支援的檔案大小上限為2.5 MB。

2. 確認清單中沒有任何重複資訊。

   如果清單包含重複的項目、則載入清單時會失敗並顯示錯誤訊息。

3. 將檔案複製到伺服器。

   儲存系統必須透過HTTP、HTTPS、FTP或FTPS連線至伺服器。

4. 判斷檔案的URI是什麼。

   URI是您提供給儲存系統的位址、用以指出檔案所在位置。

5. 從URI將包含本機UNIX使用者清單的檔案載入SVM：

   「Vserver服務名稱服務UNIX使用者負載來源- URI -vserver *vserver_name*-URI｛ftp.http | ftps| https｝：//*uri*-ovwrite｛true|假｝」

   '-`Overwrite'｛'true'|'假'｝指定是否覆寫項目。預設值為「假」。

下列命令會將URI `ftp://ftp.example.com/passwd`的本機UNIX使用者清單載入名為VS1的SVM。SVM上的現有使用者不會被URI的資訊覆寫。

```
node::> vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/passwd -overwrite false
```

# 建立本機UNIX群組

## 您可以使用「vserver services name-service unix-group create」命令來建立SVM本機的UNIX群組。本機UNIX群組適用於本機UNIX使用者。

步驟

1. 建立本機UNIX群組：

   「Vserver服務名稱服務UNIX群組create -vserver *vserver_name*-name *group name*-id *integer*」

   名稱_group名稱_'指定群組名稱。群組名稱長度必須少於64個字元。

   -id _integer__指定您指派的群組ID。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名為eng的本機群組。群組的ID為101。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group create -vserver vs1 -name
eng -id 101
```

# 新增使用者至本機UNIX群組

## 您可以使用「vserver services name-service unix-group adduser'」命令、將使用者新增至SVM本機的補充UNIX群組。

步驟

1. 新增使用者至本機UNIX群組：

「Vserver服務名稱服務UNIX群組附加使用者-vserver *vserver_name*-name *group name*-user_name_」

「-hname」、「_group名稱」指定除了使用者的主要群組之外、還要新增使用者的UNIX群組名稱。

下列命令會將名為max的使用者新增至名為VS1的SVM上名為eng的本機UNIX群組：

```
vs1::> vserver services name-service unix-group adduser -vserver vs1 -name
eng
-username max
```

# 從URI載入本機UNIX群組

## 除了手動建立個別的本機UNIX群組、您也可以使用「vserver services name-service unix-group load-from -uri」命令、從統一的資源識別元（URI）將本機UNIX群組清單載入SVM。

步驟

1. 建立包含您要載入之本機UNIX群組清單的檔案。

   檔案必須包含UNIX「/etc/group」格式的群組資訊：

   *group*名稱：密碼：*group ID*：*Comma_separed_list_of_user*

   命令會捨棄「*password*」欄位的值。

   支援的檔案大小上限為1 MB。

   群組檔案中每一行的長度上限為32、768個字元。

2. 確認清單中沒有任何重複資訊。

   清單不得包含重複的項目、否則載入清單將會失敗。如果SVM中已經有項目存在、您必須將「-Overwrite」參數設為「true」、以新檔案覆寫所有現有項目、或是確保新檔案中沒有任何複製現有項目的項目。

3. 將檔案複製到伺服器。

   儲存系統必須透過HTTP、HTTPS、FTP或FTPS連線至伺服器。

4. 判斷檔案的URI是什麼。

   URI是您提供給儲存系統的位址、用以指出檔案所在位置。

5. 從URI將包含本機UNIX群組清單的檔案載入SVM：

   「Vserver服務名稱服務unix-group load-from -uri -vserver *vserver_name*-uri｛ftp.http | ftps| https｝：//*uri* -ovwrite｛true|假｝」

   '-`Overwrite'{'true'|'假'}指定是否覆寫項目。預設值為「假」。如果您將此參數指定為「true」、ONTAP 則由正在載入的檔案中的項目取代指定SVM的整個現有本機UNIX群組資料庫。

下列命令會將URI `ftp://ftp.example.com/group`的本機UNIX群組清單載入名為VS1的SVM。SVM上的現有群組不會被URI的資訊覆寫。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/group -overwrite false
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。