# 使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用
ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/offline-files-allow-caching-concept.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用 . . . . . 1
使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用總覽 . . . . . 1
使用離線檔案的需求 . . . . . 2
部署離線檔案的準則 . . . . . 2
使用CLI在SMB共用區上設定離線檔案支援 . . . . . 3
使用「電腦管理MMC」設定SMB共用上的離線檔案支援 . . . . . 5

# 使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用

## 使用離線檔案來允許快取檔案以供離線使用總覽

### 支援Microsoft離線檔案功能（或用戶端快取）、可在本機主機上快取檔案以供離線使用。ONTAP即使使用者與網路中斷連線、仍可使用離線檔案功能繼續處理檔案。

您可以指定Windows使用者文件和程式是自動快取到共用區、還是必須手動選取檔案以供快取。預設會針對新共用啟用手動快取。離線使用的檔案會同步處理至Windows用戶端的本機磁碟。當連線至特定儲存系統共用區的網路連線恢復時、就會發生同步。

由於離線檔案和資料夾的存取權限與儲存在CIFS伺服器上的檔案和資料夾版本相同、因此使用者必須對儲存在CIFS伺服器上的檔案和資料夾擁有足夠的權限、才能對離線檔案和資料夾執行動作。

當使用者和網路上的其他人變更同一個檔案時、使用者可以將檔案的本機版本儲存到網路、保留其他版本、或同時儲存兩者。如果使用者同時保留這兩個版本、則會在本機儲存含有本機使用者變更的新檔案、而快取的檔案會被保存在CIFS伺服器上的檔案版本變更所覆寫。

您可以使用共用組態設定、逐一設定離線檔案。您可以在建立或修改共用時、從四個離線資料夾組態中選擇一個：

- 無快取

  停用共用區的用戶端快取。檔案和資料夾不會自動在本機用戶端上快取、而且使用者無法選擇在本機快取檔案或資料夾。

- 手動快取

  可手動選取要快取至共用區的檔案。這是預設設定。根據預設、不會在本機用戶端上快取任何檔案或資料夾。使用者可以選擇要在本機快取以供離線使用的檔案和資料夾。

- 自動文件快取

  可讓使用者文件自動快取至共用區。只有存取的檔案和資料夾才會在本機快取。

- 自動程式快取

  可讓程式和使用者文件自動快取至共用區。只有存取的檔案、資料夾和程式才會在本機快取。此外、此設定可讓用戶端執行本機快取的可執行檔、即使連線到網路也沒問題。

如需在Windows伺服器和用戶端上設定離線檔案的詳細資訊、請參閱Microsoft TechNet資源庫。

使用漫遊設定檔、將使用者設定檔集中儲存在與SVM相關的CIFS伺服器上

使用資料夾重新導向將資料儲存在CIFS伺服器上

使用BranchCache快取分公司的SMB共用內容

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

# 使用離線檔案的需求

在CIFS伺服器上使用Microsoft離線檔案功能之前、您必須先知道ONTAP 哪些版本的支援功能、以及哪些Windows用戶端支援該功能。

## 版本需求**ONTAP**

發行支援離線檔案。ONTAP

## **SMB**傳輸協定版本需求

對於儲存虛擬機器（SVM）、ONTAP 支援所有SMB版本上的離線檔案。

## **Windows**用戶端需求

Windows用戶端必須支援離線檔案。

如需哪些Windows用戶端支援離線檔案功能的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

# 部署離線檔案的準則

當您在主目錄上設定了「show snapshot」共用屬性的主目錄共用上部署離線檔案時、需要瞭解一些重要的準則。

如果在已設定離線檔案的主目錄共用區上設定了「show snapshot」共用屬性、Windows用戶端會快取使用者主目錄中「~snapshot」資料夾下的所有Snapshot複本。

如果滿足下列其中一項條件、Windows用戶端會快取主目錄下的所有Snapshot複本：

- 使用者可從用戶端離線使用主目錄。

  主目錄中的「~snapshot」資料夾內容會包含在內、並可離線使用。

- 使用者可設定資料夾重新導向、將「我的文件」等資料夾重新導向至CIFS伺服器共用區上主目錄的根目錄。

  某些Windows用戶端可能會自動讓重新導向的資料夾離線使用。如果資料夾重新導向到主目錄的根目錄、快取的離線內容中就會包含「~snapshot」資料夾。

> 應避免將「snapshot」資料夾包含在離線檔案中的離線檔案部署。在「snapshot」資料夾中的Snapshot複本、包含建立ONTAP Snapshot複本時磁碟區上的所有資料。因此、建立「~snapshot」資料夾的離線複本會消耗用戶端上大量的本機儲存空間、在離線檔案同步期間會耗用網路頻寬、並增加同步離線檔案所需的時間。

# 使用CLI在SMB共用區上設定離線檔案支援

## 您可以在ONTAP 建立SMB共用時、或隨時修改現有的SMB共用時、指定四個離線檔案設定之一、使用支援的還原CLI來設定離線檔案。手動離線檔案支援為預設設定。

設定離線檔案支援時、您可以選擇下列四種離線檔案設定之一：

| 設定 | 說明 |
|---|---|
| 無 | 不允許Windows用戶端快取此共用區上的任何檔案。 |
| 《永久》 | 可讓Windows用戶端上的使用者手動選取要快取的檔案。 |
| 《文件》 | 允許Windows用戶端快取使用者用於離線存取的使用者文件。 |
| 《節目》 | 允許Windows用戶端快取使用者用於離線存取的程式。即使共用可用、用戶端仍可在離線模式下使用快取的程式檔案。 |

您只能選擇一個離線檔案設定。如果您修改現有SMB共用區上的離線檔案設定、新的離線檔案設定會取代原始設定。其他現有的SMB共用組態設定和共用內容不會移除或取代。它們會一直有效、直到明確移除或變更為止。

步驟

1. 執行適當的行動：

| 如果您要設定離線檔案於... | 輸入命令... |
|---|---|
| 新的SMB共用區 | 「Vserver CIFS共用區create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path -offline檔案｛none |
| manual | documents |
| programs｝」 | 現有的SMB共用區 |
| 「vserver CIFS共用修改-vserver vserver_name -share-name share_name -offline檔案｛none | manual |
| documents | programs｝」 |

2. 確認SMB共用組態正確：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance」

下列命令會建立名為「data1」的SMB共用區、並將離線檔案設為「documents」（文件）：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: documents
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

下列命令會將離線檔案設定變更為「手動」、並新增檔案和目錄模式建立遮罩的值、藉此修改名為「data1」的現有SMB共用：

```
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1
-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: 644
     Directory Mode Creation Mask: 777
                    Share Comment: Offline files
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

新增或移除現有SMB共用區上的共用內容

# 使用「電腦管理MMC」設定SMB共用上的離線檔案支援

## 如果您想要允許使用者在本機快取檔案以供離線使用、您可以使用電腦管理MMC（Microsoft管理主控台）來設定離線檔案支援。

步驟

1. 若要在Windows伺服器上開啟MMC、請在Windows檔案總管中、以滑鼠右鍵按一下本機電腦的圖示、然後選取*管理*。
2. 在左側面板上、選取*電腦管理*。
3. 選取*「行動*」>*「連線到另一台電腦*」。

   「選取電腦」對話方塊隨即出現。

4. 輸入CIFS伺服器名稱、或按一下*瀏覽*以尋找CIFS伺服器。

   如果CIFS伺服器名稱與儲存虛擬機器（SVM）主機名稱相同、請輸入SVM名稱。如果CIFS伺服器名稱與SVM主機名稱不同、請輸入CIFS伺服器名稱。

5. 按一下「確定」。
6. 在主控台樹狀目錄中、按一下「系統工具」>「共用資料夾」。
7. 按一下*共享*。
8. 在結果窗格中、以滑鼠右鍵按一下共用區。
9. 按一下*「內容」*。

   顯示所選共用的內容。

10. 在*一般*索引標籤中、按一下*離線設定*。

    「離線設定」對話方塊隨即出現。

11. 視需要設定離線可用度選項。
12. 按一下「確定」。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.