# 設定本機UNIX使用者和群組

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/configure-local-unix-users-groups-concept.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定本機UNIX使用者和群組 . . . . . 1
設定本機UNIX使用者和群組總覽 . . . . . 1
建立本機UNIX使用者 . . . . . 1
從URI載入本機UNIX使用者 . . . . . 1
建立本機UNIX群組 . . . . . 2
新增使用者至本機UNIX群組 . . . . . 3
從URI載入本機UNIX群組 . . . . . 3

# 設定本機UNIX使用者和群組

## 設定本機UNIX使用者和群組總覽

您可以使用SVM上的本機UNIX使用者和群組進行驗證和名稱對應。您可以手動建立UNIX使用者和群組、也可以從統一資源識別元（URI）載入包含UNIX使用者或群組的檔案。

叢集中的本機UNIX使用者群組和群組成員、預設上限為32、768。叢集管理員可以修改此限制。

## 建立本機UNIX使用者

您可以使用「vserver services name-service unix-usercreate」命令來建立本機UNIX使用者。本機UNIX使用者是您在SVM上建立的UNIX使用者、是UNIX名稱服務選項、用於處理名稱對應。

步驟

1. 建立本機UNIX使用者：

   「Vserver服務名稱服務UNIX使用者create -vserver *vserver_name*-user_user_name_-id *integer*-prime-gid *integer*-full名稱_`s」

   -user-user_name_'指定使用者名稱。使用者名稱長度必須少於64個字元。

   -id _integer__指定您指派的使用者ID。

   -`prime-gid _integer__指定主群組ID。這會將使用者新增至主要群組。建立使用者之後、您可以手動將使用者新增至任何想要的其他群組。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名為johnm（全名「John Miller」）的本機UNIX使用者。使用者的ID為123、主要群組ID為100。

```
node::> vserver services name-service unix-user create -vserver vs1 -user
johnm -id 123
-primary-gid 100 -full-name "John Miller"
```

## 從URI載入本機UNIX使用者

除了在SVM中手動建立個別的本機UNIX使用者之外、您也可以從統一的資源識別元（URI）（「vserver services name-service unix-userload-from -uri」）將本機UNIX使用者的清單載入SVM、藉此簡化工作。

步驟

1. 建立包含您要載入之本機UNIX使用者清單的檔案。

   檔案必須包含UNIX「/etc/passwd’格式的使用者資訊：

「*user_name*：密碼：*user_ID*：*group ID*：*full*名稱」

該命令會捨棄「*password*」欄位的值、以及「_full名稱」欄位（「_home_directory_s」和「_shell」）之後的欄位值。

支援的檔案大小上限為2.5 MB。

2. 確認清單中沒有任何重複資訊。

   如果清單包含重複的項目、則載入清單時會失敗並顯示錯誤訊息。

3. 將檔案複製到伺服器。

   儲存系統必須透過HTTP、HTTPS、FTP或FTPS連線至伺服器。

4. 判斷檔案的URI是什麼。

   URI是您提供給儲存系統的位址、用以指出檔案所在位置。

5. 從URI將包含本機UNIX使用者清單的檔案載入SVM：

   「Vserver服務名稱服務UNIX使用者負載來源- URI -vserver *vserver_name*-URI｛ftp.http | ftps| https｝：//*uri*-ovwrite｛true|假｝」

   '-`Overwrite'｛'true'|'假'｝指定是否覆寫項目。預設值為「假」。

下列命令會將URI `ftp://ftp.example.com/passwd`的本機UNIX使用者清單載入名為VS1的SVM。SVM上的現有使用者不會被URI的資訊覆寫。

```
node::> vserver services name-service unix-user load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/passwd -overwrite false
```

# 建立本機UNIX群組

## 您可以使用「vserver services name-service unix-group create」命令來建立SVM本機的UNIX群組。本機UNIX群組適用於本機UNIX使用者。

步驟

1. 建立本機UNIX群組：

   「Vserver服務名稱服務UNIX群組create -vserver *vserver_name*-name *group name*-id *integer*」

   名稱_group名稱_'指定群組名稱。群組名稱長度必須少於64個字元。

   -id _integer__指定您指派的群組ID。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立名為eng的本機群組。群組的ID為101。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group create -vserver vs1 -name
eng -id 101
```

# 新增使用者至本機UNIX群組

## 您可以使用「vserver services name-service unix-group adduser'」命令、將使用者新增至SVM本機的補充UNIX群組。

步驟

1. 新增使用者至本機UNIX群組：

「Vserver服務名稱服務UNIX群組附加使用者-vserver *vserver_name*-name *group name*-user_name_」

「-hname」、「_group名稱」指定除了使用者的主要群組之外、還要新增使用者的UNIX群組名稱。

下列命令會將名為max的使用者新增至名為VS1的SVM上名為eng的本機UNIX群組：

```
vs1::> vserver services name-service unix-group adduser -vserver vs1 -name
eng
-username max
```

# 從URI載入本機UNIX群組

## 除了手動建立個別的本機UNIX群組、您也可以使用「vserver services name-service unix-group load-from -uri」命令、從統一的資源識別元（URI）將本機UNIX群組清單載入SVM。

步驟

1. 建立包含您要載入之本機UNIX群組清單的檔案。

   檔案必須包含UNIX「/etc/group」格式的群組資訊：

   *group*名稱：密碼：*group ID*：*Comma_separed_list_of_user*

   命令會捨棄「*password*」欄位的值。

   支援的檔案大小上限為1 MB。

   群組檔案中每一行的長度上限為32、768個字元。

2. 確認清單中沒有任何重複資訊。

   清單不得包含重複的項目、否則載入清單將會失敗。如果SVM中已經有項目存在、您必須將「-Overwrite」參數設為「true」、以新檔案覆寫所有現有項目、或是確保新檔案中沒有任何複製現有項目的項目。

3. 將檔案複製到伺服器。

   儲存系統必須透過HTTP、HTTPS、FTP或FTPS連線至伺服器。

4. 判斷檔案的URI是什麼。

   URI是您提供給儲存系統的位址、用以指出檔案所在位置。

5. 從URI將包含本機UNIX群組清單的檔案載入SVM：

   「Vserver服務名稱服務unix-group load-from -uri -vserver *vserver_name*-uri｛ftp.http | ftps| https｝：//*uri* -ovwrite｛true|假｝」

   '-`Overwrite'{'true'|'假'}指定是否覆寫項目。預設值為「假」。如果您將此參數指定為「true」、ONTAP 則由正在載入的檔案中的項目取代指定SVM的整個現有本機UNIX群組資料庫。

下列命令會將URI `ftp://ftp.example.com/group`的本機UNIX群組清單載入名為VS1的SVM。SVM上的現有群組不會被URI的資訊覆寫。

```
vs1::> vserver services name-service unix-group load-from-uri -vserver vs1
-uri ftp://ftp.example.com/group -overwrite false
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.