設定檔案和資料夾稽核原則
ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/configure-file-folder-audit-policies-concept.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定檔案和資料夾稽核原則 1
設定檔案和資料夾稽核原則 1
在NTFS安全型檔案和目錄上設定稽核原則 1
設定UNIX安全樣式檔案和目錄的稽核 4

設定檔案和資料夾稽核原則

設定檔案和資料夾稽核原則

在檔案和資料夾存取事件上實作稽核是兩步驟的程序。首先、您必須在儲存虛擬機器（SVM）上建立並啟用稽核組態。其次、您必須在要監控的檔案和資料夾上設定稽核原則。您可以設定稽核原則、以監控成功和失敗的存取嘗試。

您可以設定SMB和NFS稽核原則。SMB與NFS稽核原則具有不同的組態需求與稽核功能。

如果已設定適當的稽核原則、ONTAP 僅當SMB或NFS伺服器正在執行時、才會監控稽核原則中指定的SMB和NFS存取事件。

在**NTFS**安全型檔案和目錄上設定稽核原則

在稽核檔案和目錄作業之前、您必須先在要收集稽核資訊的檔案和目錄上設定稽核原則。這是設定及啟用稽核組態的附加功能。您可以使用Windows安全性索引標籤或ONTAP 使用CLI來設定NTFS稽核原則。

使用**Windows**安全性索引標籤設定**NTFS**稽核原則

您可以使用「Windows內容」視窗中的「* Windows安全性*」索引標籤、在檔案和目錄上設定NTFS稽核原則。這是在Windows用戶端上設定資料稽核原則時所使用的相同方法、讓您能夠使用慣用的GUI介面。

稽核必須在儲存虛擬機器（SVM）上設定、其中包含您要套用系統存取控制清單（SACL）的資料。

若要設定NTFS稽核原則、請將項目新增至與NTFS安全性描述元相關聯的NTFS SACL。然後將安全性描述元套用至NTFS檔案和目錄。這些工作會由Windows GUI自動處理。安全性描述元可包含用於套用檔案和資料夾存取權限的判別存取控制清單（DACL）、用於檔案和資料夾稽核的SACL、或同時套用SACL和DACL。

若要使用Windows安全性索引標籤設定NTFS稽核原則、請在Windows主機上完成下列步驟：

步驟

1. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
2. 填寫*對應網路磁碟機*方塊：

    a. 選取*磁碟機*字母。

    b. 在「資料夾」方塊中、輸入包含共用區的SMB伺服器名稱、其中包含您要稽核的資料及共用區名稱。

    您可以指定SMB伺服器的資料介面IP位址、而非SMB伺服器名稱。

    如果您的SMB伺服器名稱為「MB_SERVER」、且您的共用名稱為「shafre1」、則應輸入「\SMB_SERVER\share1」。

    c. 單擊*完成*。

您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

3. 選取您要啟用稽核存取的檔案或目錄。
4. 以滑鼠右鍵按一下檔案或目錄、然後選取*內容*。
5. 選取*安全性*索引標籤。
6. 按一下*進階*。
7. 選取*稽核*索引標籤。
8. 執行所需的動作：

如果你想…	請執行下列動作
設定新使用者或群組的稽核	a. 按一下「 * 新增 * 」。 b. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、輸入您要新增的使用者或群組名稱。 c. 按一下「確定」。
移除使用者或群組的稽核	a. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、選取您要移除的使用者或群組。 b. 按一下「移除」。 c. 按一下「確定」。 d. 跳過此程序的其餘部分。
變更使用者或群組的稽核	a. 在「輸入要選取的物件名稱」方塊中、選取您要變更的使用者或群組。 b. 按一下 * 編輯 * 。 c. 按一下「確定」。

如果您要在使用者或群組上設定稽核、或是變更現有使用者或群組的稽核、就會開啟「<object>的稽核項目」方塊。

9. 在「套用至」方塊中、選取您要套用此稽核項目的方式。

   您可以選擇下列其中一項：

   - 此資料夾、子資料夾及檔案
   - 此資料夾及子資料夾
   - 僅此資料夾
   - 此資料夾與檔案
   - 僅限子資料夾與檔案
   - 僅子資料夾
   - 僅檔案*如果您要在單一檔案上設定稽核、則「*套用至」方塊不會作用。「套用至」方塊設定預設為*僅此物件*。

由於稽核需要SVM資源、因此請僅選取提供稽核事件的最低層級、以符合您的安全需求。

10. 在「存取」方塊中、選取您要稽核的項目、以及是否要稽核成功的事件、失敗事件或兩者。
    - 若要稽核成功的事件、請選取「成功」方塊。
    - 若要稽核失敗事件、請選取「失敗」方塊。

      只選取您需要監控的動作、以符合安全性需求。如需這些可稽核事件的詳細資訊、請參閱Windows文件。您可以稽核下列事件：

    - 完全控制
    - 周遊資料夾/執行檔案
    - 列出資料夾/讀取資料
    - 讀取屬性
    - 讀取延伸屬性
    - 建立檔案/寫入資料
    - 建立資料夾/附加資料
    - 寫入屬性
    - 寫入延伸屬性
    - 刪除子資料夾與檔案
    - 刪除
    - 讀取權限
    - 變更權限
    - 取得所有權
11. 如果不希望稽核設定傳播到原始容器的後續檔案和資料夾、請選取「僅將這些稽核項目套用至此容器內的物件和（或）容器*」方塊。
12. 按一下「 * 套用 * 」。
13. 完成新增、移除或編輯稽核項目之後、請按一下*確定*。

    「<object>的稽核項目」方塊隨即關閉。

14. 在「稽核」方塊中、選取此資料夾的繼承設定。

    只選取提供稽核事件的最低層級、以符合您的安全需求。您可以選擇下列其中一項：

    - 選取[包含來自此物件父物件的可繼承稽核項目]方塊。
    - 選取「使用此物件的可繼承稽核項目來取代所有子系上所有現有的可繼承稽核項目」方塊。
    - 選取兩個方塊。
    - 請選取兩個方塊。如果您要在單一檔案上設定SACL，則[稽核]方塊中不會出現[以這個物件的可繼承稽核項目取代所有子系上所有現有的可繼承稽核項目]方塊。
15. 按一下「確定」。

稽核方塊隨即關閉。

使用ONTAP CLI設定NTFS稽核原則

您可以使用ONTAP CLI在檔案和資料夾上設定稽核原則。這可讓您設定NTFS稽核原則、而不需要使用Windows用戶端上的SMB共用區連線至資料。

您可以使用「vserver安全檔案目錄」命令系列來設定NTFS稽核原則。

您只能使用CLI設定NTFS SACL。此支援的不支援NFSv4 SACL系列。ONTAP如需使用這些命令來設定及新增NTFS SACL至檔案與資料夾的詳細資訊、請參閱手冊頁。

設定UNIX安全樣式檔案和目錄的稽核

您可以將稽核ACE新增至NFSv4.x ACL、以設定UNIX安全樣式檔案和目錄的稽核。這可讓您監控特定NFS檔案和目錄存取事件、以確保安全。

對於NFSv4.x、可自由判斷的ACE和系統的ACE都儲存在相同的ACL中。它們不會儲存在個別的DACL和SACL中。因此、在將稽核ACE新增至現有ACL時、您必須謹慎小心、以免覆寫及遺失現有ACL。將稽核ACE新增至現有ACL的順序並不重要。

步驟

1. 使用「nfs4_getfacl」或等效命令擷取檔案或目錄的現有ACL。

   如需處理ACL的詳細資訊、請參閱NFS用戶端的手冊頁。

2. 附加所需的稽核ACE。
3. 使用「nfs4_setfacl」或等效命令、將更新的ACL套用至檔案或目錄。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.