將檔案提交至WORM

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/snaplock/commit-files-worm-state-manual-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

將檔案提交至WORM 1
手動將檔案提交至WORM 1
自動將檔案傳送至WORM 1
使用命令或程式建立WORM可應用檔案 2
使用Volume附加模式建立WORM可應用檔案 3

將檔案提交至WORM

手動將檔案提交至WORM

您可以將檔案變成唯讀、以手動方式將檔案提交至WORM。您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通不全的流通不全的流通不全。
- 檔案必須可寫入。

執行命令或程式時、Volume Compliance時鐘 時間會寫入檔案的「ctime」欄位。「完成時鐘時間」可決定何時達到檔案的保留時間。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   在Windows Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

自動將檔案傳送至WORM

利用此功能、您可以自動將檔案提交至WORM。SnapLock

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您想要自動提交的檔案必須位於SnapLock 一個流通於一個不流通的資料冊上。
- 此版本必須在線上。SnapLock
- 此數據區必須是讀寫磁碟區。SnapLock

> 「自動提交」功能會掃描磁碟區中的所有檔案、並在符合自動提交需求時提交檔案。SnapLock檔案準備好自動提交、到SnapLock 實際由該程式執行自動提交之間可能有一段時間間隔。不過、只要檔案系統符合自動提交的資格、仍可保護檔案免遭修改和刪除。

_autodit句點_指定檔案在自動提交之前必須保持不變的時間量。在自動提交期間結束之前變更檔案、會重新啟動檔案的自動提交期間。

下表顯示自動提交期間的可能值：

價值	單位	附註
無	-	預設值。
5 - 4256000	分鐘	-
1 - 87600	時數	-
1 - 3650	天	-
1 - 120	數月	-
1 - 10	年	-

最小值為5分鐘、最大值為10年。

步驟

1. 將SidVolume上的所有檔案自動複製到SnapLock WORM：

   ‘* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-autocomplet-period *autody_p*段*

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會自動提交SVM VS1磁碟區「vol1」上的檔案、只要這些檔案在5小時內維持不變：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

使用命令或程式建立**WORM**可應用檔案

您可以透過NFS或CIFS使用任何適當的命令或程式來建立WORM應用檔案。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

步驟

1. 使用適當的命令或程式、以所需的保留時間建立零長度檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將保留時間設定為2020年11月21日上午6：00在零長度檔案「

document.txt」上：

```
touch -a -t 202011210600 document.txt
```

2. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更為唯讀。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將名為「document.txt"的檔案設定為唯讀：

```
chmod 444 document.txt
```

3. 使用適當的命令或程式、將檔案的讀寫屬性變更回可寫入。

   此步驟不視為法規遵循風險、因為檔案中沒有資料。

   在UNIX Shell中、使用下列命令可讓名為「document.txt"的檔案寫入：

```
chmod 777 document.txt
```

4. 使用適當的命令或程式開始將資料寫入檔案。

   在UNIX Shell中、使用下列命令將資料寫入「document.txt」：

```
echo test data >> document.txt
```

   當您不再需要將資料附加至檔案時、請將檔案權限改回唯讀。

使用Volume附加模式建立WORM可應用檔案

從ONTAP 功能介紹的功能中、您可以使用SnapLock 「不只是功能、也就是功能」（VAM）來建立WORM可應用檔案、這是預設的功能。WORM可應用檔案會保留以遞增方式寫入的資料、例如記錄項目。資料會以256 KB區塊附加至檔案。寫入每個區塊時、先前的區塊會受到WORM保護。在保留期間結束之前、您無法刪除檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- WORM可應用檔案必須位在SnapLock 一個流通不全的磁碟區上。
- 必須卸載此實體磁碟區、並清空Snapshot複本和使用者建立的檔案。SnapLock

資料不需要依序寫入作用中的256 KB區塊。當資料寫入檔案的位元組n x 256kb+1時、先前的256 KB區段會受到WORM保護。

如果您為磁碟區指定自動提交期間、則不會修改超過自動提交期間的WORM可應用檔案將會提交至WORM。

VAM不支援SnapLock 在不支援的稽核記錄磁碟區上。

步驟

1. 啟用VAM：

   「* Volume SnapLock fidmodify -vserver *Svm_name*-volume *volume _name*-is-volume、append-mode enabled true、假*」

   如需選項的完整清單、請參閱命令的手冊頁。

   以下命令可在SVM的vol1（VS1）上啟用VAM：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用適當的命令或程式來建立具有寫入權限的檔案。

   檔案預設為可應用WORM。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。