# 管理各種SMB伺服器工作

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/stop-start-server-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理各種SMB伺服器工作 . . . . . 1
停止或啟動CIFS伺服器 . . . . . 1
將CIFS伺服器移至不同的OU . . . . . 2
在移動SMB伺服器之前、請先修改SVM上的動態DNS網域 . . . . . 2
將SVM加入Active Directory網域 . . . . . 2
顯示有關TCP連線上的NetBios資訊 . . . . . 3
用於管理SMB伺服器的命令 . . . . . 4
啟用NetBios名稱服務 . . . . . 5

# 管理各種SMB伺服器工作

## 停止或啟動CIFS伺服器

您可以停止SVM上的CIFS伺服器、這在使用者無法透過SMB共用存取資料時、在執行工作時很有用。您可以啟動CIFS伺服器來重新啟動SMB存取。停止CIFS伺服器之後、您也可以修改儲存虛擬機器（SVM）上允許的傳輸協定。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要... | 輸入命令... |
|---|---|
| 停止CIFS伺服器 | 「Vserver CIFS stop -vserver *vserver_name*（-foreground{true |
| fals}]）」 | 啟動CIFS伺服器 |
| 「Vserver CIFS start -vserver *vserver_name*（-foreground{true | fals}]）」 |

   foreground'指定命令應在前景或背景中執行。如果您未輸入此參數、則會將其設為「true」、命令會在前景執行。

2. 使用「vserver CIFS show」命令確認CIFS伺服器管理狀態正確。

下列命令會在SVM VS1上啟動CIFS伺服器：

```
cluster1::> vserver start -vserver vs1

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1
                        CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: DOMAIN
                      Fully Qualified Domain Name: DOMAIN.LOCAL
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
```

顯示已探索伺服器的相關資訊

重新設定及重新探索伺服器

# 將CIFS伺服器移至不同的OU

除非您指定不同的OU、否則CIFS伺服器建立程序會在設定期間使用預設的組織單位（OU）CN=電腦。您可以在設定後將CIFS伺服器移至不同的OU。

步驟

1. 在Windows伺服器上、開啟「* Active Directory使用者與電腦*」樹狀結構。
2. 找出儲存虛擬機器（SVM）的Active Directory物件。
3. 在物件上按一下滑鼠右鍵、然後選取*移動*。
4. 選取您要與SVM建立關聯的OU

SVM物件會放置在選取的OU中。

# 在移動SMB伺服器之前、請先修改SVM上的動態DNS網域

如果您想要Active Directory整合式DNS伺服器在將SMB伺服器移至其他網域時、在DNS中動態登錄SMB伺服器的DNS記錄、則必須先修改儲存虛擬機器（SVM）上的動態DNS（DDNS）、才能移動SMB伺服器。

必須在SVM上修改DNS名稱服務、才能使用DNS網域、其中包含將包含SMB伺服器電腦帳戶之新網域的服務位置記錄。如果您使用的是安全的DDNS、則必須使用Active Directory整合的DNS名稱伺服器。

雖然DDNS（如果在SVM上設定）會自動將資料LIF的DNS記錄新增至新網域、但原始網域的DNS記錄不會自動從原始DNS伺服器刪除。您必須手動刪除。

若要在移動SMB伺服器之前完成DDNS修改、請參閱下列主題：

"設定動態DNS服務"

# 將SVM加入Active Directory網域

您可以使用「vserver CIFS modify」命令修改網域、將儲存虛擬機器（SVM）加入Active Directory網域、而不需刪除現有的SMB伺服器。您可以重新加入目前的網域、或加入新的網域。

開始之前

- SVM必須已有DNS組態。
- SVM的DNS組態必須能夠為目標網域提供服務。

  DNS伺服器必須包含網域LDAP和網域控制器伺服器的服務位置記錄（SRV),

關於這項工作

- CIFS伺服器的管理狀態必須設定為「主動」、才能繼續修改Active Directory網域。
- 如果命令成功完成、系統管理狀態會自動設為「up」。

- 加入網域時、此命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。

步驟

1. 將SVM加入CIFS伺服器網域：「vserver CIFS modify -vserver *vserver_name*-domain_name_-stue-admin down」

   如需詳細資訊、請參閱「vserver CIFS modify」命令的手冊頁。如果您需要重新設定新網域的DNS、請參閱「vserver DNS modify」命令的手冊頁。

   若要建立SMB伺服器的Active Directory機器帳戶、您必須提供Windows帳戶的名稱和密碼、並具有足夠的權限、以便將電腦新增至「*example _*」（範例）.com網域內的「ou=*example _ ou*」（範例）容器。

   從ONTAP 功能更新9.7開始、AD管理員可以提供Keytab檔案的URI、作為提供權限Windows帳戶名稱和密碼的替代方案。當您收到URI時、請在「-keytab-uri」參數中加入「vserver CIFS」命令。

2. 確認CIFS伺服器位於所需的Active Directory網域：「vserver CIFS show」

在下列範例中、SVM VS1上的SMB伺服器「'CIFSSERVER1'」會使用Keytab驗證加入example.com網域：

```
cluster1::> vserver cifs modify -vserver vs1 -domain example.com -status
-admin down -keytab-uri http://admin.example.com/ontap1.keytab

cluster1::> vserver cifs show

          Server       Status       Domain/Workgroup  Authentication
Vserver   Name         Admin        Name               Style
--------- -----------  ---------    ----------------  --------------
vs1       CIFSSERVER1  up           EXAMPLE           domain
```

# 顯示有關TCP連線上的NetBios資訊

## 您可以顯示有關TCP上的NetBios（NBT）連線的資訊。這在疑難排解與NetBios相關的問題時很有用。

步驟

1. 使用「vserver CIFS nbtstat」命令來顯示有關透過TCP連線的NetBios資訊。

   不支援透過IPv6提供的NetBios名稱服務（NBNS）。

以下範例顯示「'cluster1'」的NetBios名稱服務資訊：

```
cluster1::> vserver cifs nbtstat

          Vserver: vs1
          Node:    cluster1-01
          Interfaces:
                   10.10.10.32
                   10.10.10.33
         Servers:
                   17.17.1.2  (active  )
         NBT Scope:
                  [ ]
         NBT Mode:
                  [h]
         NBT Name    NetBIOS Suffix   State   Time Left   Type
         ----------- ---------------  ------- ---------   -----
         CLUSTER_1   00               wins    57
         CLUSTER_1   20               wins    57

         Vserver: vs1
         Node:    cluster1-02
         Interfaces:
                 10.10.10.35
         Servers:
                 17.17.1.2  (active  )
         CLUSTER_1          00               wins          58
         CLUSTER_1          20               wins          58
         4 entries were displayed.
```

# 用於管理SMB伺服器的命令

您需要知道建立、顯示、修改、停止、啟動、 和刪除SMB伺服器。也有命令可重設和重新探索伺服器、變更或重設機器帳戶密碼、排程機器帳戶密碼變更、以及新增或移除NetBios別名。

| 如果您想要… | 使用此命令… |
| --- | --- |
| 建立SMB伺服器 | 《Vserver CIFS create》（vserver CIFS create） |
| 顯示SMB伺服器的相關資訊 | 「Vserver CIFS show」 |
| 修改SMB伺服器 | 《Vserver CIFS modify》（Vserver CIFS修改） |
| 將SMB伺服器移至其他網域 | 《Vserver CIFS modify》（Vserver CIFS修改） |

| | |
|---|---|
| 停止SMB伺服器 | "Vserver CIFS stop（Vserver CIFS停止）" |
| 啟動SMB伺服器 | 《Vserver CIFS start》 |
| 刪除SMB伺服器 | 《Vserver CIFS刪除》 |
| 重設並重新探索SMB伺服器的伺服器 | 「Vserver CIFS網域探索到伺服器重設伺服器」 |
| 變更SMB伺服器的機器帳戶密碼 | "Vserver CIFS網域密碼變更" |
| 重設SMB伺服器的機器帳戶密碼 | "Vserver CIFS網域密碼變更" |
| 排程SMB伺服器機器帳戶的自動密碼變更 | "Vserver CIFS網域密碼排程修改" |
| 新增SMB伺服器的NetBios別名 | 「Vserver CIFS add-netbios-alias」 |
| 移除SMB伺服器的NetBios別名 | 「Vserver CIFS remove-netbios-alias」 |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

"刪除SMB伺服器時、本機使用者和群組會發生什麼事"

# 啟用NetBios名稱服務

從ONTAP 功能更新開始、預設會停用NetBios名稱服務（NBNS、有時稱為Windows網際網路名稱服務或WINS）。先前、不論網路上是否啟用了WINS、均會傳送名稱登錄廣播給啟用CIFS的儲存虛擬機器（SVM）。若要將此類廣播限制在需要NBNS的組態、您必須針對新的CIFS伺服器明確啟用NBNS。

開始之前

- 如果您已經使用NBNS並升級ONTAP 至版本S9、則不需要完成此工作。NBNS將繼續如以往一樣運作。
- 透過udp（連接埠137）啟用NBNS。
- 不支援透過IPv6的NBNS。

步驟

1. 將權限層級設為進階。

```
set -privilege advanced
```

2. 在CIFS伺服器上啟用NBNS。

```
vserver cifs options  modify -vserver <vserver name> -is-nbns-enabled
true
```

3. 返回管理權限層級。

```
set -privilege admin
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。