# 透過SMB組態管理Hyper-V和SQL Server

ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/configure-shares-continuous-availability-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

透過SMB組態管理Hyper-V和SQL Server . . . . . 1
設定現有共用以確保持續可用度 . . . . . 1
啟用或停用適用於SMB備份上Hyper-V的VSS陰影複製 . . . . . 4

# 透過SMB組態管理Hyper-V和SQL Server

## 設定現有共用以確保持續可用度

### 您可以修改現有的共用區、使其成為持續可用的共用區、讓Hyper-V和SQL Server應用程式伺服器在不中斷營運的情況下存取Hyper-V虛擬機器和組態檔、以及SQL Server資料庫檔案。

如果共用具有下列特性、您就無法將現有共用區用作持續可用的共用區、以便透過SMB與應用程式伺服器進行不中斷營運：

- 如果在該共享區上設定了「HomeDirectory」共用內容
- 如果共用包含已啟用的symlink或wdelinks
- 如果共用區包含位於共用根目錄下方的輔助磁碟區

您必須確認下列兩個共用參數設定正確：

- 離線檔案參數設為「手動」（預設）或「無」。
- 必須停用symlink。

必須設定下列共用內容：

- 「持續可用」
- 《oplocks》

不得設定下列共用內容。如果目前共用內容清單中有這些內容、則必須從持續可用的共用區中移除：

- 《屬性》
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

步驟

1. 顯示目前的共用參數設定和目前設定的共用內容清單：

   hy*vserver CIFS共享show -vserver *vserver_name*-share-name *share_name**

2. 如有必要、請使用「vserver CIFS共用內容修改」命令修改共用參數、以停用symlink並將離線檔案設為手動。

   您可以將「-symlink」參數的值設為「」、以停用symlink。

   - 您可以將「-symlink」參數的值設為「」、以停用symlink。
   - 您可以指定「手動」、將「離線檔案」參數設定為正確的設定。

3. 新增「持續可用」的共享財產、如有需要、也可加入「oplocks」共享財產：

   hy*vserver CIFS共享屬性add -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-share-properties sue-

available [,oplock]*

如果尚未設定「oplocks」共享內容、您必須加上「持續可用」共享內容。

4. 移除持續可用共用區上不支援的任何共用內容：

   「* vserver CIFS共用內容」會移除-vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-share-properties屬性[,…]*

   您可以使用以逗號分隔的清單來指定共用屬性、以移除一或多個共用屬性。

5. 確認「-symlink」和「-offer-filers’參數設定正確：

   hy*vserver CIFS共享show -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-功能 變數symlink屬性、offline files*

6. 確認已設定的共用內容清單正確無誤：

   h.**vserver CIFS**共享屬性**show -vserver *vserver_name*-share-name share_name**

以下範例說明如何在儲存虛擬機器（SVM）VS1上、針對NDOS設定名為「shafre1」的現有共用區、並搭配SMB上的應用程式伺服器：

- 將「-symlink」參數設為「」、即可停用共用區的symlink。
- 「離線檔案」參數會修改並設定為「手動」。
- 「持續可用」的共用內容會新增至共用區。
- 「oplocks」共享內容已在共享內容清單中、因此不需要新增。
- 「attributecache」共享內容會從共享區中移除。
- 「可瀏覽的」共用內容是選用項目、用於透過SMB搭配應用程式伺服器的NDOS持續可用共用區、並保留為其中一個共用內容。

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1

                      Vserver: vs1
                        Share: share1
     CIFS Server NetBIOS Name: vs1
                         Path: /data
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               attributecache
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: data
                Offline Files: documents
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name share1
-offline-file manual -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties continuously-available

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name
share1 -share-properties attributecache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
-fields symlink-properties,offline-files
vserver  share-name symlink-properties offline-files
-------- ---------- ------------------ -------------
vs1      share1    -                  manual

cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name
share1

         Vserver: vs1
           Share: share1
Share Properties: oplocks
                  browsable
                  continuously-available
```

# 啟用或停用適用於SMB備份上Hyper-V的VSS陰影複製

## 如果您使用支援VSS的備份應用程式來備份儲存在SMB共用區上的Hyper-V虛擬機器檔案、則必須啟用VSS陰影複製。如果您不使用支援VSS的備份應用程式、可以停用VSS陰影複製。預設為啟用VSS陰影複製。

您可以隨時啟用或停用VSS陰影複製。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要**VSS**陰影複製... | 輸入命令... |
|---|---|
| 已啟用 | hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled_true* |
| 已停用 | hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name* -ShadowCopy-enabled_fal* |

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令可在SVM VS1上啟用VSS陰影複製：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled
true

cluster1::*> set -privilege admin
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。