# 管理存取控制角色

## ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/manage-access-control-roles-concept.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理存取控制角色 . . . . . 1
管理存取控制角色總覽 . . . . . 1
修改指派給系統管理員的角色 . . . . . 1
定義自訂角色 . . . . . 1
叢集管理員的預先定義角色 . . . . . 2
SVM系統管理員的預先定義角色 . . . . . 3

# 管理存取控制角色

## 管理存取控制角色總覽

指派給系統管理員的角色會決定系統管理員可以存取的命令。當您為系統管理員建立帳戶時、可以指派角色。您可以指派不同的角色、或視需要定義自訂角色。

## 修改指派給系統管理員的角色

您可以使用「安全登入修改」命令來變更叢集或SVM系統管理員帳戶的角色。您可以指派預先定義或自訂的角色。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 變更叢集或SVM管理員的角色：

   「安全性登入修改-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   "建立或修改登入帳戶"

   下列命令會將AD叢集系統管理員帳戶「DOMAIN1\guest1」的角色變更為預先定義的「只讀」角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   下列命令會將AD群組帳戶「DOMAIN1\adgroup」中SVM系統管理員帳戶的角色變更為自訂的「vol_role」角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

## 定義自訂角色

您可以使用「安全登入角色create」命令來定義自訂角色。您可以視需要多次執行命令、以取得想要與角色建立關聯的確切功能組合。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 無論是預先定義或自訂的角色、都會授予或拒絕ONTAP 存取各種指令或命令目錄。

  命令目錄（例如「volume」）是一組相關命令和命令子目錄。除非如本程序所述、否則授與或拒絕存取命令目錄會授與或拒絕存取目錄及其子目錄中的每個命令。

- 特定命令存取或子目錄存取會覆寫父目錄存取。

  如果某個角色是以命令目錄定義、然後以不同的存取層級再次定義、以用於特定命令或父目錄的子目錄、則為該命令或子目錄指定的存取層級會覆寫父目錄的存取層級。

> 您無法為SVM系統管理員指派一個角色、讓其存取只有「admin」叢集系統管理員才能使用的命令或命令目錄、例如「安全性」命令目錄。

步驟

1. 定義自訂角色：

   「安全登入角色create -vserver Svm_name -role role -cmd dirname command_or目錄名稱-access access_level -query query」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓「vol_role」角色完整存取「volume」命令目錄中的命令、並以唯讀方式存取「volume snapshot」子目錄中的命令。

```
cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
"volume" -access all

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
snapshot" -access readonly
```

   下列命令可將「vm_storage」角色的命令唯讀存取權授予「sorage」命令目錄中的命令、不存取「sorage encryption」子目錄中的命令、以及完整存取「sorage aggregate offline」非內在命令。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

# 叢集管理員的預先定義角色

叢集管理員的預先定義角色應能滿足您大部分的需求。您可以視需要建立自訂角色。根據

預設、叢集管理員會被指派預先定義的「admin」角色。

下表列出叢集管理員的預先定義角色：

| 此角色… | 具有此存取層級… | 至下列命令或命令目錄 |
|---|---|---|
| 管理 | 全部 | 所有命令目錄（「預設」） |
| AutoSupport | 全部 | • 《設定》<br>• 系統節點AutoSupport |
| 無 | 所有其他命令目錄（「預設」） | 備份 |
| 全部 | 《Vserver服務NDMP》 | 唯讀 |
| 《Volume》（Volume） | 無 | 所有其他命令目錄（「預設」） |
| 唯讀 | 全部 | • "ecurity登入密碼"<br>• 《設定》 |
| 無 | "安全性" | 唯讀 |
| 所有其他命令目錄（「預設」） | 無 | 無 |

> 這個角色是指派給預先定義的「僅供參考」帳戶、由《僅供參考》使用。AutoSupport AutoSupport AutoSupport無法修改或刪除「不一樣」帳戶。ONTAP AutoSupport此外、您也無法將「可疑」角色指派給其他使用者帳戶。ONTAP AutoSupport

# SVM系統管理員的預先定義角色

SVM系統管理員的預先定義角色應能滿足您大部分的需求。您可以視需要建立自訂角色。根據預設、SVM管理員會被指派預先定義的「vsadmin」角色。

下表列出SVM系統管理員的預先定義角色：

| 角色名稱 | 功能 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| vsadmin | • 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊<br>• 管理磁碟區、磁碟區移動除外<br>• 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案<br>• 管理LUN<br>• 執行SnapLock 不含權限刪除的功能<br>• 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC。包括FCoE<br>• 設定服務：DNS、LDAP及NIS<br>• 監控工作<br>• 監控網路連線和網路介面<br>• 監控SVM的健全狀況 |
| vsadmin-volume | • 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊<br>• 管理磁碟區、包括磁碟區移動<br>• 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案<br>• 管理LUN<br>• 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC、包括FCoE<br>• 設定服務：DNS、LDAP及NIS<br>• 監控網路介面<br>• 監控SVM的健全狀況 |
| vsadmin-Protocol | • 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊<br>• 設定傳輸協定：NFS、SMB、iSCSI和FC、包括FCoE<br>• 設定服務：DNS、LDAP及NIS<br>• 管理LUN<br>• 監控網路介面<br>• 監控SVM的健全狀況 |
| vsadmin-Backup | • 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊<br>• 管理NDMP作業<br>• 使還原的Volume能夠讀取/寫入<br>• 管理SnapMirror關係和Snapshot複本<br>• 檢視磁碟區和網路資訊 |

| | |
|---|---|
| vsadmin-SnapLock | • 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊<br>• 管理磁碟區、磁碟區移動除外<br>• 管理配額、qtree、Snapshot複本和檔案<br>• 執行SnapLock 包含特權刪除在內的功能<br>• 設定傳輸協定：NFS和SMB<br>• 設定服務：DNS、LDAP及NIS<br>• 監控工作<br>• 監控網路連線和網路介面 |
| vsadmin-readonly | • 管理自己的使用者帳戶本機密碼和金鑰資訊<br>• 監控SVM的健全狀況<br>• 監控網路介面<br>• 檢視磁碟區和LUN<br>• 檢視服務與傳輸協定 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。