# 使用檔案權限來保護檔案存取安全
## ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/configure-ntfs-windows-security-tab-task.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用檔案權限來保護檔案存取安全 . . . . . 1
使用Windows安全性索引標籤設定進階NTFS檔案權限 . . . . . 1
使用ONTAP CLI設定NTFS檔案權限 . . . . . 3
UNIX檔案權限如何在透過SMB存取檔案時提供存取控制 . . . . . 4

# 使用檔案權限來保護檔案存取安全

## 使用**Windows**安全性索引標籤設定進階**NTFS**檔案權限

### 您可以使用「Windows內容」視窗中的「* Windows安全性*」索引標籤、設定檔案和資料夾的標準NTFS檔案權限。

執行此工作的系統管理員必須擁有足夠的NTFS權限、才能變更所選物件的權限。

在Windows主機上設定NTFS檔案權限的方法是將項目新增至NTFS安全性描述元相關聯的NTFS判別存取控制清單（DACL）。然後將安全性描述元套用至NTFS檔案和目錄。這些工作會由Windows GUI自動處理。

步驟

1. 從Windows檔案總管的*工具*功能表中、選取*對應網路磁碟機*。
2. 完成*對應網路磁碟機*對話方塊：

   a. 選取*磁碟機*字母。

   b. 在「資料夾」方塊中、輸入CIFS伺服器名稱、其中包含您要套用權限的資料及共用名稱。

      如果CIFS伺服器名稱為「CIFS伺服器」、且您的共用名稱為「shafre1」、則應輸入「\CIFS伺服器\share1」。

      您可以指定CIFS伺服器的資料介面IP位址、而非CIFS伺服器名稱。

   c. 單擊*完成*。

   您選取的磁碟機會掛載、並在Windows檔案總管視窗中顯示共用區中包含的檔案和資料夾、做好準備。

3. 選取您要設定NTFS檔案權限的檔案或目錄。
4. 以滑鼠右鍵按一下檔案或目錄、然後選取*內容*。
5. 選取*安全性*索引標籤。

   「安全性」標籤會顯示已設定NTFS權限的使用者和群組清單。「權限」方塊會針對每個選取的使用者或群組、顯示有效的「允許」和「拒絕」權限清單。

6. 按一下*進階*。

   「Windows內容」視窗會顯示指派給使用者和群組之現有檔案權限的相關資訊。

7. 按一下*變更權限*。

   「權限」視窗隨即開啟。

8. 執行所需的動作：

| 如果您想要... | 請執行下列動作... |
| --- | --- |
| 設定新使用者或群組的進階NTFS權限 | a. 按一下「 * 新增 * 」。<br>b. 在*輸入要選取的物件名稱*方塊中、輸入您要新增的使用者或群組名稱。<br>c. 按一下「確定」。 |
| 變更使用者或群組的進階NTFS權限 | a. 在「權限項目：」方塊中、選取您要變更其進階權限的使用者或群組。<br>b. 按一下 * 編輯 * 。 |
| 移除使用者或群組的進階NTFS權限 | a. 在「權限項目：」方塊中、選取您要移除的使用者或群組。<br>b. 按一下「移除」。<br>c. 跳至步驟13。 |

如果您要在新使用者或群組上新增進階NTFS權限、或是變更現有使用者或群組的NTFS進階權限、就會開啟「<Object>的權限項目」方塊。

9. 在「套用至」方塊中、選取您要套用此NTFS檔案權限項目的方式。

   如果您要在單一檔案上設定NTFS檔案權限、則「套用至」方塊不會作用。「套用至」設定預設為*僅此物件*。

10. 在「權限」方塊中、針對您要在此物件上設定的進階權限、選取「允許」或「拒絕」方塊。

    - 若要允許指定的存取權、請選取*允許*方塊。
    - 若要不允許指定的存取、請選取* Deny（拒絕）*方塊。您可以設定下列進階權限的權限：
    - 完全控制

      如果您選擇此進階權限、則會自動選擇所有其他進階權限（允許或拒絕權限）。

    - 周遊資料夾/執行檔案
    - 列出資料夾/讀取資料
    - 讀取屬性
    - 讀取延伸屬性
    - 建立檔案/寫入資料
    - 建立資料夾/附加資料
    - 寫入屬性
    - 寫入延伸屬性
    - 刪除子資料夾與檔案
    - 刪除

- 讀取權限
- 變更權限
- 取得所有權

> 如果任何進階權限方塊無法選取、這是因為權限是從父物件繼承而來。

11. 如果您希望此物件的子資料夾和檔案繼承這些權限、請選取「僅將這些權限套用至此容器內的物件和（或）容器*」方塊。
12. 按一下「確定」。
13. 完成新增、移除或編輯NTFS權限之後、請指定此物件的繼承設定：
    - 選取「包含此物件父項的可繼承權限」方塊。

      這是預設值。
    - 選取「使用此物件的可繼承權限來取代所有子物件權限」方塊。

      如果您要在單一檔案上設定NTFS檔案權限、則此設定不會出現在「權限」方塊中。

      > 選取此設定時請務必謹慎。此設定會移除所有子物件上的所有現有權限、並以此物件的權限設定取代這些權限。您可能不小心移除不想移除的權限。在混合式安全型磁碟區或qtree中設定權限時尤其重要。如果子物件具有UNIX有效的安全樣式、將NTFS權限傳播到這些子物件會ONTAP 導致將這些物件從UNIX安全樣式變更為NTFS安全樣式、而這些子物件上的所有UNIX權限都會以NTFS權限取代。

    - 選取兩個方塊。
    - 請選取兩個方塊。
14. 按一下「確定」以關閉「權限」方塊。
15. 按一下「確定」以關閉「進階安全性設定**<Object>**」方塊。

    如需如何設定進階NTFS權限的詳細資訊、請參閱Windows文件。

使用CLI在NTFS檔案和資料夾上設定及套用檔案安全性

在NTFS安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

在混合式安全型磁碟區上顯示檔案安全性的相關資訊

顯示UNIX安全型磁碟區上的檔案安全資訊

# 使用ONTAP CLI設定NTFS檔案權限

## 您可以使用ONTAP CLI在檔案和目錄上設定NTFS檔案權限。這可讓您設定NTFS檔案權限、而不需要使用Windows用戶端上的SMB共用區連線至資料。

您可以將項目新增至與NTFS安全性描述元相關聯的NTFS判別存取控制清單（DACL）、以設定NTFS檔案權限。然後將安全性描述元套用至NTFS檔案和目錄。

您只能使用命令列設定NTFS檔案權限。您無法使用CLI來設定NFSv4 ACL。

# UNIX檔案權限如何在透過SMB存取檔案時提供存取控制

一個包含以下三種類型的安全型態之一：NTFS、UNIX或混合式。FlexVol無論安全風格為何、您都可以透過SMB存取資料、不過需要適當的UNIX檔案權限、才能以UNIX有效的安全性存取資料。

當透過SMB存取資料時、在判斷使用者是否有權執行要求的動作時、會使用數種存取控制：

- 匯出權限

  設定SMB存取的匯出權限為選用項目。

- 共用權限
- 檔案權限

  下列類型的檔案權限可能會套用至使用者想要執行動作的資料：

  - NTFS
  - UNIX NFSv4 ACL
  - UNIX模式位元

對於已設定NFSv4 ACL或UNIX模式位元的資料、會使用UNIX樣式權限來決定資料的檔案存取權限。SVM管理員需要設定適當的檔案權限、以確保使用者擁有執行所需動作的權限。

> 混合式安全型磁碟區中的資料可能具有NTFS或UNIX有效的安全風格。如果資料具有UNIX有效的安全樣式、則在決定資料的檔案存取權限時、會使用NFSv4權限或UNIX模式位元。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.