# 啟用本機帳戶存取

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/authentication/create-local-user-accounts-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

啟用本機帳戶存取 . . . . . 1
啟用本機帳戶存取總覽 . . . . . 1
啟用密碼帳戶存取 . . . . . 1
啟用SSH公開金鑰帳戶 . . . . . 1
啟用SSH多因素驗證（MFA） . . . . . 2
啟用SSL憑證帳戶 . . . . . 3

# 啟用本機帳戶存取

## 啟用本機帳戶存取總覽

本機帳戶是指帳戶資訊、公開金鑰或安全性憑證位於儲存系統上的帳戶。您可以使用「安全登入create」命令、讓本機帳戶存取管理或資料SVM。

## 啟用密碼帳戶存取

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶以密碼存取管理或資料SVM。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

步驟

1. 讓本機系統管理員帳戶使用密碼存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓具有預先定義「備份」角色的叢集管理員帳戶「admin1」、使用密碼存取管理SVM「engCluster」。輸入命令後、系統會提示您輸入密碼。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

## 啟用SSH公開金鑰帳戶

您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰來存取管理或資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

  將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

如果您想要在系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰驗證的叢集上啟用SSL FIPS模式、則在存取SVM之前、必須先確認主機金鑰演算法受到支援、然後再啟用FIPS。

附註： ONTAP 主機金鑰演算法支援已在更新版本的版本中變更。

| 發行版ONTAP | 支援的金鑰類型 | 不支援的金鑰類型 |
|---|---|---|
| 9.11.1及更新版本 | ECDSA-SHA2-nistp256 | RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh - ed25519 + ssh - DSS + ssh - RSA |
| 9.10.1及更早版本 | ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh編輯25519 | SSH-DSS + SSH-RSA |

沒有支援金鑰演算法的現有SSH公開金鑰帳戶、必須先以支援的金鑰類型重新設定、才能啟用FIPS、否則系統管理員驗證將會失敗。

如需詳細資訊、請參閱 "使用FIPS設定網路安全性"。

步驟

1. 允許本機系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *Svm_name*-user-or group名稱user_or group名稱-application_application_ -authmethod *auth_method*-role *role_*-comment _comment _」

   如需完整的命令語法、請參閱 "工作表"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin1」使用預先定義的「vsadmin-volume」角色、使用SSH公開金鑰來存取SVM「engData1」：

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯

# 啟用SSH多因素驗證（MFA）

## 從功能表9.3開始ONTAP 、您可以使用「安全登入建立」命令、要求系統管理員以SSH公開金鑰和使用者密碼登入管理員或資料SVM、藉此強化安全性。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先將公開金鑰與帳戶建立關聯、帳戶才能存取SVM。

"將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以使用「安全登入修改」命令稍後新增角色。

  "修改指派給系統管理員的角色"

- 使用者一律會先經過公開金鑰驗證、再進行密碼驗證。

步驟

1. 需要本機系統管理員帳戶才能使用SSH MFA存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver *svm*-user-or group名稱_user_name_-applicationssh -imize-method密碼| publickey -role admin -secute-ime-method密碼| publickey」

   以下命令要求SVM系統管理員帳戶「admin2」（具有預先定義的「admin」角色）、以SSH公開金鑰和使用者密碼登入SVM「engData1」：

   ```
   cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
   -second-authentication-method password

   Please enter a password for user 'admin2':
   Please enter it again:
   Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
   for user "admin2".
   ```

如果您尚未將公開金鑰與系統管理員帳戶建立關聯、則必須先建立公開金鑰、帳戶才能存取SVM。

"將公開金鑰與使用者帳戶建立關聯"

# 啟用SSL憑證帳戶

## 您可以使用「安全登入create」命令、讓系統管理員帳戶使用SSL憑證來存取管理或資料SVM。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

關於這項工作

- 您必須先安裝CA簽署的伺服器數位憑證、帳戶才能存取SVM。

  產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

  您可以在啟用帳戶存取之前或之後執行此工作。

- 如果您不確定要指派給登入帳戶的存取控制角色、可以稍後使用「安全登入修改」命令新增該角色。

修改指派給系統管理員的角色

> 對於叢集管理員帳戶、憑證驗證僅支援「http」和「ontapi」應用程式。對於SVM系統管理員帳戶、憑證驗證僅支援使用「ontapi」應用程式。

步驟

1. 啟用本機系統管理員帳戶、以使用SSL憑證存取SVM：

   「安全性登入建立-vserver Svm_name -user-or group名稱user_or group名稱-applicationer -authmethod驗證方法-role role -comment comment」

   如需完整的命令語法、請參閱 "發佈的手冊頁ONTAP"。

   下列命令可讓SVM系統管理員帳戶「svmadmin2」使用預設的「vsadmin」角色、使用SSL數位憑證來存取SVM的「engData2」。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
   svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
   ```

如果您尚未安裝CA簽署的伺服器數位憑證、則必須先安裝該憑證、帳戶才能存取SVM。

產生及安裝CA簽署的伺服器憑證

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。