快速入门

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
January 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_quick_start_overview.html on January 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

快速入门 1
概述 1
下载 OVA （开放式虚拟设备） 1
部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 1
添加存储 2
创建备份策略 3
创建资源组 3

快速入门

概述

快速入门文档提供了一组简要说明，用于部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件虚拟设备以及启用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件。本说明适用于尚未安装 SnapCenter 且仅希望保护 VM 和数据存储库的客户。

开始之前，请参见 "部署规划和要求"。

下载 OVA （开放式虚拟设备）

` .ova` 文件包含一组用于 VM 和数据存储库数据保护的微服务，这些服务由适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件执行

> 下载过程不会检查是否存在现有的 `sCV.ova` 文件。因此，在下载之前，您必须确保 vCenter 上不存在其他 `sCV.ova` 文件。

1. 登录到 NetApp 支持站点（ "https://mysupport.netapp.com/products/index.html"）。
2. 从产品列表中，选择 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 * ，然后单击 * 下载最新版本 * 按钮。
3. 将适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 ` .ova` 文件下载到任意位置。

部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件

1. 在浏览器中，导航到 VMware vSphere vCenter 。

   > 对于 IPv6 HTML Web 客户端，必须使用 Chrome 或 Firefox 。

2. 在 VMware 屏幕上，单击 * vSphere Web Client （ HTML5 ） * ，然后登录到 * VMware vCenter 单点登录页面 * 。
3. 右键单击作为虚拟机的有效父对象的任何清单对象，例如数据中心，文件夹，集群或主机，然后选择 * 部署 OVF 模板 * 以启动向导。
4. 在 * 选择 OVF 模板 * 页面上，指定 ` .ova` 文件的位置（如下表所示），然后单击 * 下一步 * 。

在此向导页面上...	执行此操作...
选择名称和文件夹	输入虚拟机或 vApp 的唯一名称，然后选择部署位置。
选择一个资源	选择要运行已部署 VM 模板的资源。
查看详细信息	验证 ` .ova` 模板详细信息。
许可协议	选中 * 我接受所有许可证协议 * 复选框。
选择存储	定义将已部署 OVF 模板的文件存储在何处以及如何存储。

在此向导页面上...	执行此操作...
选择网络	选择一个源网络并将其映射到一个目标网络。
自定义模板	在 * 注册到现有 vCenter * 中，输入 vCenter 凭据。在 * 创建适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件凭据 * 中，输入适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件凭据。 记下您指定的用户名和密码。如果要稍后修改适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件配置，则需要使用这些凭据。 在 * 设置网络属性 * 中，输入网络信息。在 * 设置日期和时间 * 中，选择 vCenter 所在的时区。
准备完成	查看此页面，然后单击 * 完成 * 。

所有主机都必须配置 IP 地址（不支持 FQDN 主机名）。在部署之前， Deploy 操作不会验证您的输入。

5. 导航到部署了适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的虚拟机，然后单击 * 摘要 * 选项卡，再单击 * 启动 * 框以启动 SnapCenter VMware 插件。
6. 在 SnapCenter VMware 插件启动时，右键单击已部署的 SnapCenter VMware 插件，选择 * 来宾操作系统 * ，然后单击 * 安装 VMware 工具 * 。

   完成部署可能需要几分钟时间。在启动 SnapCenter VMware 插件，安装 VMware 工具以及屏幕提示您登录到 SnapCenter VMware 插件后，系统将显示部署成功。

   此屏幕将显示部署 SnapCenter VMware 插件的 IP 地址。记下 IP 地址。如果要更改 SnapCenter SnapCenter 插件配置，您需要登录到 VMware 插件管理 GUI 。

7. 使用部署向导中提供的凭据，使用部署屏幕上显示的 IP 地址登录到 SnapCenter VMware 插件管理 GUI ，然后在信息板上验证 SnapCenter VMware 插件是否已成功连接到 vCenter 并已启用。

   请使用格式 `https://<appliance-IP-address>:8080` 访问管理 GUI 。

   默认情况下，维护控制台用户名设置为 "maint" ，密码设置为 "admin123" 。

8. 登录到 vCenter HTML5 客户端，然后单击工具栏中的 * 菜单 * ，然后选择 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 *

添加存储

1. 在 VMware vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中，单击 * 存储系统 * ，然后单击 ✚ * 添加 * 。
2. 在添加存储系统对话框中，输入基本 SVM 或集群信息，然后单击 * 添加 * 。

创建备份策略

1. 在 VMware vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中，单击 * 策略 * ，然后单击 ✚ * 新策略 * 。
2. 在 * 新建备份策略 * 页面上，输入策略配置信息，然后单击 * 添加 * 。

   如果策略将用于镜像 - 存储关系，则在复制字段中，如果要将备份复制到镜像 - 存储目标，则只能选择 * 备份后更新 SnapVault * 选项。

创建资源组

1. 在 VMware vSphere Web Client 的左侧导航器窗格中，单击 * 资源组 * ，然后单击 ✚ * 创建 * 。
2. 在创建资源组向导的每个页面上输入所需信息，选择要包含在资源组中的 VM 和数据存储库，然后选择要应用于资源组的备份策略并指定备份计划。

备份按照为资源组配置的备份策略中的指定执行。

您可以单击 * 资源组 * 页面按需执行备份 ▶ * 立即运行 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.