移轉

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.5

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/sc-plugin-vmware-vsphere-45/scpivs44_migrate.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

移轉 1
移轉選項和支援的路徑 1
移轉總覽 1
移轉的必要條件 3
從SnapCenter VMware vSphere的Windows型效能更新外掛程式移轉 3
移轉Windows架SnapCenter 構的VMware備份中繼資料 4
移轉後 5
修正移轉期間的「不良閘道」錯誤 6
管理驗證錯誤 6

移轉

移轉選項和支援的路徑

您可以使用SnapCenter Windows PowerShell Cmdlet、將SnapCenter VMware vSphere中繼資料的VMware vSphere支援功能之用的VMware vSphere中繼資料、從Windows型SnapCenter 的支援服務器移轉至SnapCenter 適用於VMware vSphere虛擬應用裝置的Linux型支援功能外掛程式。

移轉選項

移轉選項有兩種：

- 從SnapCenter 功能升級

  您必須從Windows SnapCenter 型的支援環境移轉下列項目的中繼資料：

  - 當外掛程式作為VMware vSphere的Windows元件執行時、由VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式執行VM一致的備份SnapCenter 。SnapCenter
  - 以應用程式為SnapCenter 基礎的外掛程式執行虛擬化資料庫或檔案系統時、應用程式一致的資料保護中繼資料、並在SnapCenter 外掛程式作為SnapCenter Windows元件執行時、由VMware vSphere的VMware vSphere支援。

    若要移轉、您可以使用Windows SnapCenter 版本資訊功能指令程式「Invoke-SCVOVAMIGRAation」

  您只能移轉SnapCenter 來自Set4 4.0或更新版本的中繼資料。

- 從VSC移轉

  您可以移轉VSC 6.2.x（SMVI）中繼資料、以用於未與SnapCenter Sync整合的備份工作。

  若要移轉、您可以使用NetApp工具箱：NetApp Import Utility for SnapCenter the VMware和Virtual Storage Console。請務必選取VSC to SnapCenter Sure移轉選項。

  您只能移轉現有備份的中繼資料。例如、如果您沒有現有的備份、則無法只移轉原則。

支援的移轉路徑

請參閱 "VMware vSphere的版次說明SnapCenter" 以取得支援的升級與移轉路徑資訊。

移轉總覽

移轉命令SnapCenter 僅會移轉來自於更新版本的中繼資料。如果您使用SnapCenter 的是舊版的不實功能、則必須先升級、才能進行移轉。

移轉內容

包含儲存系統、自訂節流和電子郵件設定的資訊、可在支援的支援範圍內、於支援組態檔、原則、資源群組、備份中繼資料和掛載中進行。SnapCenter SnapCenter（當移轉遇到預先編寫或後製指令碼時、會失敗）

未移轉的項目

- 為資源群組設定的指令碼前後
- 作用中客體檔案還原工作階段、客體檔案還原認證、以及Proxy VM
- 自訂組態設定、位於「shCBR.override」組態檔
- 如果您在客體檔案還原工作階段處於作用中狀態時開始移轉、則會刪除工作階段、而且不會卸載附加的磁碟。您可能必須手動刪除附加磁碟。

系統會暫停執行**SnapCenter**

為了確保移轉成功、移轉命令會暫停所有以SnapCenter NetApp註冊的主機。移轉程序成功完成後SnapCenter、即可繼續執行更新。

中繼資料的儲存位置

應用程式型VMDK備份的中繼資料儲存在SnapCenter VMware Server儲存庫中。VM和資料存放區備份的中繼資料儲存在SnapCenter VMware的VMware插件MySQL儲存庫中。

移轉工作流程

您必須針對SnapCenter 以SnapCenter VMware登錄的每個VMware外掛程式執行個體、使用Windows PowerShell指令程式「Invoke（叫用）SCVOVAMigration（叫用SCVOVAMigration）」。

Cmdlet會執行下列動作：

1. 暫停所有排程、以避免移轉期間發生工作故障。成功移轉之後、排程會自動重新啟用。
2. 移轉儲存連線和中繼資料。
3. 建立移轉後備份的備份排程。
4. 從SnapCenter Windows主機卸載現有的VMware vSphere版的VMware vCenter外掛程式。

   如果SnapCenter 將VMware vCenter插件安裝在SnapCenter VMware vCenter伺服器主機上、且已針對SnapCenter 該系統資訊庫設定保護功能、則移轉程序也會卸載Windows型外掛套件、其中包含SnapCenter 適用於VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式和SnapCenter 適用於Windows的VMware Infrastructure外掛程式、 然後重新安裝SnapCenter 最新版本的Windows版支援儲存庫保護。在VMware GUI中的主機類型SnapCenter 從「vSphere」變更為「Windows」。

5. 從Windows SnapCenter 效能更新伺服器移除vSphere主機和資源群組。
6. 在Linux型SnapCenter 的VMware vCenter外掛程式上啟動備份工作。
7. 使用SnapCenter 支援以應用程式為基礎的虛擬化資料庫和檔案系統備份（透過VMDK備份的應用程式）、將vSphere主機登錄為使用SnapCenter VMware插件。

移轉的必要條件

移轉至SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式之前、請先確認所有先決條件均已完成。

- 您必須執行SnapCenter 的是不含更新版本的伺服器。
- 您必須使用管理認證。
- VMware vSphere虛擬應用裝置的VMware vCenter外掛程式必須在啟用VMware外掛程式的情況下部署、並在vCenter上註冊。SnapCenter SnapCenter
- 在VMware vCenter外掛程式儀表板上、VMware vSphere的VMware vSphere的VMware外掛程式狀態必須為「Connected（已連線）」SnapCenter SnapCenter 。
- 您必須使用部署SnapCenter VMware外掛程式時所指定的帳戶、建立Linux類型的Run as認證。
- 必須刪除所有來賓檔案還原工作階段。
- 必須使用IP位址設定、而非完整網域名稱（FQDN）SnapCenter 。

  在連結模式環境中、您必須將所有連結的節點移轉到一起。

- 儲存虛SnapCenter 擬機器的名稱必須解析為管理生命期。如果您將「ETC」主機項目新增至「支援虛擬機器名稱」、則必須確認這些項目也可從虛擬應用裝置解析。

從SnapCenter VMware vSphere的Windows型效能更新外掛程式移轉

如果您使用的SnapCenter 是Windows型的VMware vCenter外掛程式、而且想要使用SnapCenter VMware vSphere虛擬應用裝置的VMware vCenter外掛程式所提供的功能、則必須部署虛擬應用裝置並移轉備份中繼資料。

開始之前

- 您的虛擬化資料庫和檔案系統備份必須與SnapCenter 還原整合。
- 如果SnapCenter 該伺服器是VM、則最好在升級之前先擷取VMware型快照。
- 請確定SnapCenter 已升級Sure伺服器。請參閱 "VMware vSphere的版次說明SnapCenter" 以取得支援的升級途徑資訊。

有四個基本步驟：

1. 下載SnapCenter VMware vSphere的《VMware vSphere》（.ova）外掛程式檔案。
2. 暫停Windows SnapCenter 架構的VMware vCenter外掛程式備份工作。
3. 部署SnapCenter 適用於VMware vSphere OVA的VMware vCenter外掛程式。
4. 移轉Windows型VMware備份中繼資料。

步驟

1. 下載SnapCenter VMware vSphere的《VMware vSphere》（.ova）外掛程式檔案。
   a. 登入NetApp支援網站 ("https://mysupport.netapp.com/products/index.html"）。

b. 從產品清單中、選取* SnapCenter 《VMware vSpher*適用的》「VMware Plug-In」、然後按一下*「下載最新版本*」按鈕。

c. 將「.ova」檔案下載到任何VM。

2. 暫停備份工作。

   請確定VMware SnapCenter vSphere的Windows型VMware vSphere支援的VMware vCenter外掛程式中沒有執行備份工作。

3. 部署SnapCenter 適用於VMware vSphere OVA的VMware vCenter外掛程式。

   由於這是全新安裝的Linux SnapCenter 版VMware vCenter外掛程式、請依照步驟部署OVA。

   "部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式"

   "部署後所需的作業與問題"

4. 移轉Windows型VMware備份中繼資料。

   "移轉Windows架SnapCenter 構的VMware備份中繼資料"

移轉Windows架SnapCenter 構的VMware備份中繼資料

您可以使用SnapCenter Windows PowerShell Cmdlet將SnapCenter 以虛擬機器為一致的備份中繼資料和SnapCenter 以應用程式為一致的方式、將虛擬化資料備份中繼資料移轉至SnapCenter VMware vSphere虛擬應用程式的支援中心外掛程式。

步驟

1. 備份MySQL資料庫、然後將該備份複製並移至其他位置、以確保不會因為保留原則而刪除該備份。

   "備份SnapCenter VMware vSphere MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式"

2. 登入VMware vSphere Web用戶端、確認沒有工作正在執行。
3. 使用「管理員使用者名稱」登入SnapCenter 到「圖形化GUI SnapCenter 」。

   請勿使用任何其他使用者名稱登入、即使該使用者名稱具有所有權限、否則可能會導致移轉錯誤。

4. 在Windows SnapCenter 還原GUI左導覽窗格中、按一下*設定*、然後按一下*認證*索引標籤、再按一下*新增*以新增虛擬應用裝置的認證。
5. 建立要在「Invoke - SCVOVAMigration」Cmdlet中使用的Run as認證名稱。

   > 您必須在「驗證」欄位中選取「Linux」。

   此步驟新增SnapCenter 了在移轉期間、用來存取虛擬應用裝置的驗證資料。

6. 開啟Windows PowerShell視窗並執行下列Cmdlet：

   「Open-SmConnection」

「Invoke（叫用）SCVOVAMigration（叫用）-SourceSCVHost（舊型選擇控制器主機IP）-DestinationSCVOVAHost（新裝置IP）-OVACredential（設備認證）-ByPassValidationCheck（覆寫）-ContinuedMigration OnStorage錯誤-排程偏移時間<時間」

如需移轉工作流程的總覽、請參閱 "移轉工作流程"

> 選用的「覆寫」參數可加快大型環境的移轉速度。此參數會覆寫SnapCenter VMware vSphere主機的VMware vCenter的VMware vSphere主機之VMware Infrastructure外掛程式上MySQL資料庫中的資料。請勿多次使用「覆寫」參數。如果您的移轉是部分移轉、再次使用「覆寫」參數可能會覆寫現有的移轉資料。如果您在不使用「覆寫」參數的情況下多次執行「Invoke（叫用）SCVOVAMigration（叫用）」、先前移轉的資料將會複製。

> 如果來源SnapCenter VMware主機和目的地SnapCenter VMware虛擬應用裝置主機位於不同的時區、請使用「排程時間偏移時間」參數。此值可以是正或負時間偏移、以調整排程的備份執行時間。以hh：mm:sss格式指定時間差異；例如、06:00:00或-06:00:00表示負值。

移轉後

將備份中繼資料移轉至SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware Plug-in之後、可能會遇到的問題。

- 移轉記錄套裝組合

  從SnapCenter 「安裝資料夾」的「App_Data/Migration記錄」目錄下載移轉記錄套件組合。請保留移轉記錄套裝組合、直到確定移轉成功為止。

- 儀表板上的工作詳細資料

  移轉備份的相關資訊會列在VMware vSphere Web用戶端的「Recent jobs（最近工作）」窗格中、但在移轉後執行備份之前、詳細資訊不會顯示在儀表板中。

- 驗證錯誤

  如果您不使用管理認證、可能會遇到驗證錯誤。

  "管理驗證錯誤"

- 備份名稱

  移轉前的備份名稱格式為「RGName」、「主機名稱」、「時間戳記」。例如：「-NAs_DS_RG_perf1server_07-05-20202020_02.11.59.9338」。

  移轉後的備份名稱格式為「RGName_Timestamp'」。

  例如、「-NAs_VM_RG-07-202019」_21.20.00.0609'。

- 指令碼前與後置

  為資源群組設定的指令碼不會移轉。由於為Windows系統撰寫的指令碼可能無法在Linux型虛擬應用裝置上執行、因此您可能需要重新建立所有或部分指令碼、並在移轉後新增這些指令碼。例如、Windows中的檔案

路徑不存在於Linux中、而對「.bat」批次檔的叫用在Linux中則無法運作。

其中一種解決方案是將現有的Windows指令碼放在Linux型虛擬應用裝置上、然後測試指令碼是否能正常運作、而不會有任何變更。如果無法正常運作、請在指令碼中以對應的Linux相容命令取代每個Windows型命令。

- 來賓檔案還原認證

  來賓檔案還原認證不會移轉。因此、您必須在移轉之後建立新的來賓檔案認證。

- "CBR.overroverr"組態檔

  如果您已在「shCBR.override」組態檔中自訂設定、則必須將該檔案移至SnapCenter VMware插件虛擬應用裝置、然後重新啟動Web用戶端服務。

- 升級SnapCenter 以應用程式為基礎的外掛程式

  如果您使用SnapCenter VMware支援其他SnapCenter 的VMware外掛程式、則必須將這些外掛程式更新為4.2或更新版本。

- 解除安裝SnapCenter 伺服器

  如果SnapCenter 您只使用支援VM或損毀一致的資料保護功能、則在所有VM備份移轉至SnapCenter VMware插件後、即可在SnapCenter Windows主機上解除安裝VMware vCenter Server

修正移轉期間的「不良閘道」錯誤

您可能會遇到「不良閘道」錯誤的原因有好幾個。

案例1

您可以手動將檔案或其他內容新增至SnapCenter VMware vSphere的VMware vCenter更新外掛程式、然後嘗試進行移轉。在此案例中、應用裝置空間不足、無法進行移轉程序。

若要修正此錯誤、請移除任何手動新增的檔案。

案例2

VMware vSphere的VMware vSphere連線功能已停止、或是移轉期間服務已停止。SnapCenter

VMware vSphere的VMware vSphere連接狀態的VMware vCenter外掛程式必須在移轉程序期間「連線」SnapCenter 。您也可以在虛擬應用裝置中手動更新逾時組態。

管理驗證錯誤

如果您不使用管理認證、則在部署SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式或移轉之後、可能會收到驗證錯誤。如果遇到驗證錯誤、您必須重新啟動服務。

步驟

1. 使用「https://<OVA-IP-address>:8080.`」格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI
2. 重新啟動服務。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.