# SCV の導入要件

## SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_deployment_planning_and_requirements.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SCV の導入要件 . . . . . 1
導入の計画と要件 . . . . . 1
必要な最小 ONTAP 権限 . . . . . 6
最小限の vCenter 権限が必要です . . . . . 7

# SCV の導入要件

## 導入の計画と要件

仮想アプライアンスを導入する前に、導入要件を確認しておく必要があります。導入の要件を次の 5 つの表に示します。

### ホストの要件

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の導入を開始する前に、ホスト要件を確認しておく必要があります。

- SnapCenter VMware プラグインを Linux VM として導入する必要があります。

  SnapCenter VMware プラグインは、プラグインを使用して Windows システムと Linux システムのどちらのデータを保護しているかに関係なく、 Linux VM として導入されます。

- SnapCenter VMware プラグインを vCenter Server に導入する必要があります。

  バックアップスケジュールは、 SnapCenter VMware プラグインが導入されているタイムゾーンで実行されます。vCenter では、 vCenter が配置されているタイムゾーンでデータが報告されます。そのため、 SnapCenter VMware プラグインと vCenter が異なるタイムゾーンにある場合は、 SnapCenter VMware プラグインダッシュボードのデータがレポートのデータと同じでないことがあります。

- SnapCenter VMware プラグインは、名前に特殊文字が含まれるフォルダには導入しないでください。

  フォルダ名には、 $ ！ @ # % ^ & （） _ + ｛｝ ' ；、 * ？ " <> | という特殊文字は使用できません

- vCenter Server ごとに、個別の SnapCenter VMware プラグインインスタンスを導入して登録する必要があります。
  - 各 vCenter Server は、リンクモードかどうかに関係なく、 SnapCenter VMware プラグインの個別のインスタンスとペアリングする必要があります。
  - SnapCenter VMware プラグインの各インスタンスを個別の Linux VM として導入する必要があります。

    たとえば、 6 つの異なる vCenter Server インスタンスからバックアップを実行する場合は、 6 つのホストに SnapCenter VMware プラグインを導入し、各 vCenter Server を SnapCenter VMware プラグインの一意のインスタンスとペアリングする必要があります。

- VVol VM （ VMware VVOL データストア上の VM ）を保護するには、最初に ONTAP Tools for VMware vSphere を導入する必要があります。ONTAP ツールは、 ONTAP および VMware Web Client 上で VVol 用のストレージをプロビジョニングして設定します。

  詳細については、を参照してください "VMware vSphere 向け ONTAP ツール"

  サポートされている ONTAP ツールのバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

- SnapCenter VMware プラグインは、 Storage vMotion のサポートにおける仮想マシンの制限により、共有 PCI デバイスまたは PCIe デバイス（ NVIDIA Grid GPU など）を限定的にサポートします。詳細につ

いては、ベンダーが提供している『 Deployment Guide for VMware 』を参照してください。

- サポートされる内容：

  リソースグループを作成しています

  VM 整合性なしでバックアップを作成する

  すべての VMDK が NFS データストアにあり、かつ Storage vMotion を使用する必要がない場合の VM 全体のリストア

  VMDK の接続と接続解除

  データストアのマウントとアンマウント

  ゲストファイルのリストア

- サポートされない機能：

  VM と整合性のあるバックアップを作成しています

  VMFS データストア上にある VMDK が 1 つ以上ある場合の VM 全体のリストア

- SnapCenter VMware プラグインの制限事項の詳細については、を参照してください "『 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere リリースノート』"。

## ライセンス要件

| 次のライセンスを提供する必要があります。 | ライセンス要件 |
| --- | --- |
| ONTAP | 次のいずれか： SnapMirror または SnapVault （関係のタイプに関係なくセカンダリデータ保護を行う場合） |
| その他の製品 | Storage vMotion を使用するリストア処理を実行するには、 vSphere Standard 、 Enterprise 、または Enterprise Plus vSphere ライセンスが必要です。vSphere Essentials または Essentials Plus ライセンスには、 Storage vMotion は含まれません。 |
| 主な目的地 | SnapCenter Standard ： VMware SnapRestore を介したアプリケーションベースの保護を実行する場合に必要： VMware の VM およびデータストアのみ FlexClone のリストア処理を実行する場合に必要： VMware の VM およびデータストアのみのマウント処理と接続処理に使用 |
| セカンダリデスティネーション | SnapCenter Standard ： VMware FlexClone を介したアプリケーションベースの保護のフェイルオーバー処理に使用： VMware の VM およびデータストアのみでのマウント処理と接続処理に使用されます |

## ソフトウェアサポート

| 項目 | サポートされるバージョン |
|---|---|
| vCenter vSphere | HTML5 クライアント： 6.5U2/U3 、 6.7x 、 7.0 、 7.0U1 、 7.0U2 、 7.0U3 Flex クライアントはサポートされていません。 |
| ESXi | 6.5U2 以降 |
| IP アドレス | IPv4 、 IPv6 |
| VMware TLS | 1/2 |
| SnapCenter サーバ上の TLS | TLSv1.1 以降 SnapCenter サーバは、 SnapCenter VMware プラグインとの通信を使用して、 VMDK 経由のデータ保護処理をアプリケーションに提供します。 |
| VMware Application vStorage API for Array Integration （ VAAI ） | SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、この設定を使用してリストア処理のパフォーマンスを向上させます。また、 NFS 環境のパフォーマンスも向上します。 |
| VMware 向け ONTAP ツール | SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、この設定を使用して VVol データストア（ VMware 仮想ボリューム）を管理します。サポートされるバージョンについては、 NetApp Interoperability Matrix Tool を参照してください。 |

サポートされているバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

## スペースとサイジングの要件

| 項目 | 要件 |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Linux の場合 |
| 最小 CPU 数 | 4 コア |
| 最小 RAM | 最小： 12GB 。推奨： 16GB |
| SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 、ログ、および MySQL データベースの最小ハードドライブスペース | 100 GB |

## 接続とポートの要件

| ポートのタイプ | 事前設定されたポート |
| --- | --- |
| SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のポート | 8144 （ HTTPS ）。双方向のポートは、 VMware vSphere Web Client と SnapCenter Server からの通信に使用されます。8080 Bidirectional このポートは仮想アプライアンスの管理に使用されます。<br><br>注：ポート設定は変更できません。 |
| VMware vSphere vCenter Server のポート | VVol VM を保護する場合はポート 443 を使用する必要があります。 |
| ストレージクラスタまたは Storage VM ポート | 443 （ HTTPS ）、双方向 80 （ HTTP ）、仮想アプライアンスと Storage VM または Storage VM を含むクラスタ間の通信に使用されるポート。 |

## サポートされる構成

各プラグインインスタンスでサポートされる vCenter Server は 1 つだけです。リンクモードの vCenter がサポートされます。次の図に示すように、複数のプラグインインスタンスで同じ SnapCenter サーバをサポートできます。










## RBAC 権限が必要です

vCenter 管理者アカウントには、次の表に示す vCenter 権限が必要です。

| この操作を実行するには … | 次の **vCenter** 権限が必要です … |
|---|---|
| SnapCenter Plug-in for VMware vSphere を導入して vCenter に登録 | 拡張子：拡張子を登録します |

| この操作を実行するには ... | 次の **vCenter** 権限が必要です ... |
| --- | --- |
| SnapCenter Plug-in for VMware vSphere をアップグレードまたは削除します | 内線番号<br>• 拡張機能を更新します<br>• 拡張機能を登録解除します |
| SnapCenter に登録された vCenter Credential ユーザアカウントに、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere へのユーザアクセスが検証されるようにします | sessions.validate.session |
| ユーザに SnapCenter Plug-in for VMware vSphere へのアクセスを許可します | SCV Administrator Backup SCV Guest File Restore SCV Restore SCV View 権限が vCenter ルートで割り当てられている必要があります。 |

### AutoSupport

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere は、プラグインの URL など、その使用状況を追跡するための最小情報を提供します。AutoSupport には、 AutoSupport ビューアによって表示されるインストール済みプラグインの表が含まれています。

# 必要な最小 ONTAP 権限

## 必要な最小 ONTAP 権限は、データ保護に使用する SnapCenter プラグインによって異なります。

すべての SnapCenter プラグインには、次の最小権限が必要です。

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.3** 以降で必要な最小権限 |
| --- |
| event generate-autosupport-log を指定します |
| job history show job stop コマンドを実行しました |
| lun lun create lun delete lun igroup add lun igroup create lun igroup delete lun igroup rename lun igroup rename lun igroup show lun mapping add-reporting-nodes lun mapping create lun mapping remove-reporting-nodes lun mapping show lun modify lun move-in-volume LUN offline LUN online lun persistent-reservation clear lun resize lun serial lun show をクリックします |
| snapmirror list-destinations snapmirror policy add-rule snapmirror policy modify -rule snapmirror policy show snapmirror restore snapmirror show -history snapmirror update snapmirror update-ls-set |
| バージョン |
| volume clone create volume clone show volume clone split start volume clone split stop volume create volume file clone create -volume file show-disk-usage volume online volume modify volume qtree create volume qtree delete volume qtree modify volume qtree show volume snapshot create を実行します volume snapshot delete volume snapshot modify volume snapshot rename volume snapshot restore volume snapshot restore-file volume snapshot show volume unmount |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.3** 以降で必要な最小権限 |
| --- |
| vserver cifs share create vserver cifs share create vserver cifs share delete vserver cifs shadowcopy show vserver cifs share show vserver cifs share show vserver cifs show vserver export-policy vserver export-policy vserver export-policy vserver export-policy create vserver export-policy rule create vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy rule show vserver iscsi vserver iscsi vserver iscsi connection show vserver show network interface network interface failover-groups network interface show を実行します |

| 読み取り専用コマンド： **ONTAP 8.3** 以降で必要な最小権限 |
| --- |
| Vserver |

**ONTAP** に関するその他の情報

- ONTAP 8.2.x を実行している場合：

  SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の処理を実行するための適切な権限を取得するには、 Storage VM の「 vsadmin 」としてログインする必要があります。

- ONTAP 8.3 以降を実行している場合：

  「 vsadmin 」としてログインするか、上記の表に記載された最小権限を持つロールでログインする必要があります。

# 最小限の **vCenter** 権限が必要です

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere の導入を開始する前に、最小限必要な vCenter 権限があることを確認する必要があります。

## **vCenter Admin** ロールに必要な権限

System.Anonymous System.View System.Read Datastore.Rename Datastore.Move Datastore.FileManagement Datastore.FileManagement Datastore.AllocateSpace Network.Assign Host.Config.Storage Host.Config.AdvancedConfig Host.Config ホスト .Config.Settings Host.Settings Host.Local.Reconfig.VM Host.Reconfig.Reconfig.VirtualMachine Resist.VirtualMachine.VirtualMachine.CreateObject.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.CreateObject.VirtualMachine のインベントリのインベントリの再構成ホスト .VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualObject.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualMachine.VirtualObject.VirtualMachine.CreateQuery.VirtualMachine のインベントリのインベントリの再構成にての再構成にての再構成にてのインベントリを実行

## **SnapCenter Plug-in for VMware vCenter** に固有の必要な権限

netappSCV .Guest .RestoreFile netappSCV .Recovery.MountUnmount netappSCV .Backup.ConfigureStorageSystems.Delete netappSCV .View netappSCV netappSCV .ConfigureStorageSystems.AddUpdate netappSCV .Backup.BackupNow.BackupNow.ConfigureStorageSystems.BackupNow.ConfigureSCV .Configure.configSCV BackupSCV .Configure.configSCV Server

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.