升级

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_upgrade.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

升级 1
从适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的早期版本升级 1
升级到适用于 VMware vSphere 的同一版本 SnapCenter 插件的新修补程序 2
升级到同一版本的新修补程序后，不会显示信息 3

升级

从适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的早期版本升级

如果您使用的是适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件虚拟设备，则可以升级到更高版本。

请参见 "适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件发行说明" 有关支持的升级路径的信息。

在开始升级之前，请备份适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 OVA 。

不支持将网络配置从静态切换到 DHCP 。

步骤

1. 禁用适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件，为升级做准备。
   a. 登录到适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件管理 GUI 。部署 SnapCenter VMware 插件时，将显示此 IP 。
   b. 单击左侧导航窗格中的 * 配置 * ，然后单击插件详细信息部分中的 * 服务 * 选项以禁用此插件。
2. 下载升级 ` .iso` 文件。
   a. 登录到 NetApp 支持站点。 (https://mysupport.netapp.com/products/index.html)。
   b. 从产品列表中，选择 * 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件 * ，然后单击 * 下载最新版本 * 按钮。
   c. 将适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件升级 ` .iso` 文件下载到任意位置。
3. 安装升级。
   a. 在浏览器中，导航到 VMware vSphere vCenter 。
   b. 在 vCenter 图形用户界面上，单击 * vSphere Web Client （ HTML ） * 。
   c. 登录到 * VMware vCenter Single Sign-On* 页面。
   d. 在导航器窗格中，单击要升级的虚拟机，然后单击 * 摘要 * 选项卡。
   e. 在 * 相关对象 * 窗格中，单击列表中的任何数据存储库，然后单击 * 摘要 * 选项卡。
   f. 在选定数据存储库的 * 文件 * 选项卡上，单击列表中的任何文件夹，然后单击 * 上传文件 * 。
   g. 在上传弹出屏幕上，导航到下载 ` .iso` 文件的位置，然后单击 ` .iso` 文件映像，然后单击 * 打开 * 。此文件将上传到数据存储库。
   h. 导航回要升级的虚拟机，然后单击 * 摘要 * 选项卡。在 * 虚拟机硬件 * 窗格的 CD/DVD 字段中，此值应为 " 已断开连接 " 。
   i. 单击 CD/DVD 字段中的连接图标，然后选择 * 连接到数据存储库上的 CD/DVD 映像 * 。



j. 在向导中，执行以下操作：

   i. 在 Datastores 列中，选择您上传了 ` .iso` 文件的数据存储库。

   ii. 在目录列中，导航到您上传的 ` .iso` 文件，确保在文件类型字段中选择了 "ISO image" ，然后单击 * 确定 * 。请等待此字段显示 " 已连接 " 状态。

k. 访问虚拟设备的 * 摘要 * 选项卡登录到维护控制台，然后单击绿色运行箭头以启动维护控制台。

l. 对于 System Configuration ，输入 * 。 2 * ，然后输入 * 。 8 * 进行升级。

m. 输入 * 。 * 继续并开始升级。

升级到适用于 VMware vSphere 的同一版本 SnapCenter 插件的新修补程序

如果要升级到同一版本的新修补程序，则必须清除 vCenter Web Server 上适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件缓存，并在升级或注册之前重新启动服务器。

如果未清除插件缓存，则在以下情况下，信息板和作业监控器不会显示最近的作业：

- 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是使用 vCenter 部署的，之后升级到同一版本中的修补程序。
- SnapCenter VMware 虚拟设备部署在 vCenter 1 中。稍后，此 SnapCenter VMware 插件会注册到新的 vCenter2 中。此时将使用修补程序创建一个新的 SnapCenter VMware 插件实例，并将其注册到 vCenter1 。但是，由于 vCenter1 仍具有第一个 SnapCenter VMware 插件中的缓存插件，而没有修补程序，因此需要清除缓存。

清除缓存的步骤

1. 找到 `vsphere-client-serenity` 文件夹，然后找到 `com.netapp.scvm.webclient-4.6.0` 文件夹并将其删除。

   每个版本的文件夹名称都会发生变化。

   有关适用于您的操作系统的 `vsphere-client-serenity` 文件夹的位置，请参见 VMware 文档。

2. 重新启动 vCenter Server 。

   然后，您可以升级 SnapCenter VMware 插件。

升级到同一版本的新修补程序后，不会显示信息

将适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件升级到同一版本的新修补程序后，信息板和作业监控器中可能不会显示最近的作业或其他信息。

如果要升级到同一版本的新修补程序，则必须清除 vCenter Web Server 上适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件缓存，并在升级或注册之前重新启动服务器。

如果未清除插件缓存，则在以下情况下，信息板和作业监控器不会显示最近的作业：

- 适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件是使用 vCenter 部署的，之后升级到同一版本中的修补程序。
- SnapCenter VMware 虚拟设备部署在 vCenter 1 中。稍后，此 SnapCenter VMware 插件会注册到新的 vCenter2 中。此时将使用修补程序创建一个新的 SnapCenter VMware 插件实例，并将其注册到 vCenter1 。但是，由于 vCenter1 仍具有第一个 SnapCenter VMware 插件中的缓存插件，而没有修补程序，因此需要清除缓存。

根据服务器操作系统的类型，缓存位于以下位置：

- 适用于 Windows 的 vCenter Server

  `C ： \ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client\vc-packages\vsphere-client-serenation\`

- vCenter Server Linux 设备

  ` /etc/vmware/vsphere-client/vc-packages/vsphere-client-serenation/`

- Windows 操作系统

  ` %ProgramFiles%/VMware/vSphere Web Client/vc-packages/vsphere-client-serention/`

临时解决策（如果在清除缓存之前已升级）

1. 登录到 SnapCenter VMware 插件管理 GUI 。

   部署 SnapCenter VMware 插件时，将显示此 IP 。

2. 单击左侧导航窗格中的 * 配置 * ，然后单击 * 插件详细信息 * 部分中的服务选项以禁用此插件。

   已禁用 SnapCenter VMware 插件服务，并且此扩展已在 vCenter 中取消注册。

3. 找到 `vsphere-client-serenity` 文件夹，然后找到 `com.netapp.scvm.webclient-4.2.0` 文件夹并将其删除。

   每个版本的文件夹名称都会发生变化。

4. 重新启动 vCenter Server 。
5. 登录到 VMware vSphere Web Client 。
6. 单击左侧导航窗格中的 * 配置 * ，然后单击 * 插件详细信息 * 部分中的服务选项以启用此插件。

   此时将启用 SnapCenter VMware 插件服务，并在 vCenter 中注册此扩展。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.