管理SnapCenter VMware vSphere 應用裝置的VMware vCenter外掛程式

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_restart_the_vmware_vsphere_web_client_service.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理SnapCenter VMware vSphere應用裝置的VMware vCenter外掛程式 1
重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務 1
存取維護主控台 2
從SnapCenter 維護主控台修改VMware vCenter外掛程式密碼 3
建立及匯入憑證 4
從SnapCenter vCenter取消登錄VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式 5
停用SnapCenter 並啟用VMware vSphere的功能支援功能 5
移除SnapCenter VMware vSphere的功能性外掛程式 6

管理SnapCenter VMware vSphere應用裝置的VMware vCenter外掛程式

重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務

如果SnapCenter VMware vSphere Web用戶端的行為不正確、您可能需要清除瀏覽器快取。如果問題持續發生、請重新啟動Web用戶端服務。

在Linux vCenter中重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務

如果vCenter位於Linux應用裝置上、則必須使用Linux命令重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務。

您必須執行vCenter 6.5或更新版本。

步驟

1. 使用SSH以root身分登入vCenter Server Appliance。
2. 使用下列命令存取應用裝置Shell或Bash Shell：

   "死了"

3. 使用下列HTML5命令停止Web用戶端服務：

   「服務控制-停止vSphere-UI」

4. 使用下列Shell命令刪除vCenter上所有過時的HTML5 scvm套件：

   「etc/VMware/vSphere-ui/ vC-packages/vSphere-client-cronity/」

   《Rm -RF com.netapp.scvm.webclient-<version_number>`》

   請勿移除VASA或VSC7.x及更新版本套件。

5. 使用下列HTML5命令啟動Web用戶端服務：

   「服務控制-啟動vSphere-UI」

在Windows vCenter中重新啟動VMware vSphere Web用戶端服務

如果vCenter位於Windows主機上、則您必須使用Windows命令重新啟動SnapCenter 支援的Web用戶端服務。

您必須執行vCenter 6.5或更新版本。

步驟

1. 瀏覽至「C:\Program Files\VMware\vCenter Server\bin」、然後執行下列命令停止Web用戶端服務：

   「服務控制-停止vSphere-UI」

等待訊息「已完成停止服務要求」。

2. 執行下列步驟、刪除vCenter上所有過時的HTML5 scvm套件：

   a. 瀏覽至vCenter vSphere-client-neclity /資料夾：

      「C：\ProgramData \VMware\vCenterServer\cfc\vSphere-ui\」

   「vC-packages\vSphere-client-sure\」

   a. 刪除所有具有下列名稱的外掛程式資料夾：

      com.netapp.scvm.webclient-<version_number>`

3. 使用下列HTML5命令重新啟動Web用戶端服務：

   「服務控制-啟動vSphere-UI」

   等待訊息「已完成啟動服務要求」

存取維護主控台

您可以使用適用於SnapCenter VMware vSphere的維護主控台來管理應用程式、系統和網路組態。您可以變更系統管理員密碼、維護密碼、產生支援服務組合、以及啟動遠端診斷。

在停止及重新啟動SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere服務時、您應暫停所有排程。

關於這項工作

- 預設值為「maintt」作為使用者名稱、「admin123」作為登入VMware SnapCenter vSphere的維護主控台的密碼。

  部署後、請修改預設登入認證資料。

- 啟用遠端診斷時、您必須為「診斷」使用者設定密碼。

  若要取得root使用者執行命令的權限、請使用Sudo <command>。

步驟

1. 從VMware vSphere Web用戶端選取SnapCenter VMware外掛程式所在的VM。
2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的* Summary（摘要）索引標籤上、按一下 Launch Remote Console（啟動遠端主控台）以開啟維護主控台視窗。

   下列是VMware vCenter外掛程式維護主控台的登入預設值SnapCenter ：

   使用者名稱：「Maint」密碼：「admin123」



3. 您可以執行下列作業：
   - 選項1：應用程式組態

     顯示SnapCenter VMware插件啟動或停止SnapCenter 功能VMware外掛程式服務的摘要變更SnapCenter VMware插件的登入使用者名稱或密碼變更MySQL密碼備份及還原MySQL

   - 選項2：系統組態

     重新開機或關機虛擬機器變更「maint」使用者密碼變更時區變更NTP伺服器啟用/停用SSH存取增加磁碟大小（/監獄）升級安裝VMware Tools

   - 選項3：網路組態

     顯示或變更IP位址設定顯示或變更網域名稱搜尋設定顯示或變更靜態路由提交變更Ping主機

   - 選項4：支援與診斷

     產生支援套件存取診斷Shell啟用遠端診斷存取產生核心傾印套件組合

從SnapCenter 維護主控台修改VMware vCenter外掛程式密碼

如果您不知道SnapCenter VMware vSphere管理GUI適用的VMware vSphere Plug-in管理密碼、可以從維護主控台設定新密碼。

在停止及重新啟動SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere服務時、您應暫停所有排程。

您必須使用預設的「maintt」作為使用者名稱、「admin123」作為密碼、才能登入SnapCenter 到VMware插件

的維護主控台。

步驟

1. 從VMware vSphere Web用戶端選取SnapCenter VMware外掛程式所在的VM。
2. 在VM上按一下滑鼠右鍵、然後在虛擬應用裝置的* Summary（摘要）索引標籤上、按一下 Launch Remote Console（啟動遠端主控台）以開啟維護主控台視窗。

   下列是VMware vCenter外掛程式維護主控台的登入預設值SnapCenter ：

   使用者名稱：「Maint」密碼：「admin123」



3. 輸入「* 1*」作為「應用程式組態」。
4. 輸入「* 4*」以變更使用者名稱或密碼。
5. 輸入新密碼。

   停止並重新啟動VMware虛擬應用裝置服務。SnapCenter

建立及匯入憑證

VMware解決方法外掛程式採用SSL加密技術、可與用戶端瀏覽器進行安全通訊。SnapCenter雖然如此一來、便能跨線路啟用加密資料、建立新的自我簽署憑證、或是使用您自己的憑證授權單位（CA）基礎架構或協力廠商CA、確保該憑證對您的環境而言是獨一無二的。

請參閱 "知識庫文章：如何建立及/或將SSL憑證匯入SnapCenter VMware vSphere的VMware外掛程式"。

從SnapCenter vCenter取消登錄VMware vSphere的VMware vSphere外掛程式

如果您在SnapCenter 連結模式的vCenter中停止使用VMware vCenter外掛程式服務、則並非所有連結的vCenter都能使用資源群組、即使SnapCenter 其他連結的vCenter正在執行VMware插件服務也一樣。

您必須SnapCenter 手動取消登錄VMware的更新程式。

步驟

1. 在連結的vCenter SnapCenter 上停止使用VMware插件服務、請瀏覽至「受管理物件參考（MOB）」管理程式。
2. 在「內容」選項的「值」欄中選取「內容」、然後在下一個畫面中選取「值」欄中的「擴充管理程式」、以顯示已登錄的副檔名清單。
3. 取消註冊副檔名「com.netapp.scvm.webclient`」和「com.netapp.aegis`」。

停用SnapCenter 並啟用VMware vSphere的功能支援功能

如果您不再需要SnapCenter 使用資料保護功能、則必須變更SnapCenter VMware插件的組態。例如、如果您在測試環境中部署外掛程式、可能需要停用SnapCenter 該環境中的功能、並在正式作業環境中啟用這些功能。

開始之前

- 您必須擁有系統管理員權限。
- 請確定沒有SnapCenter 執行任何不可用的功能。

停用SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、所有資源群組都會暫停、而且外掛程式會在vCenter中取消登錄為擴充。

啟用SnapCenter VMware vCenter外掛程式時、外掛程式會在vCenter中登錄為擴充、所有資源群組都會處於正式作業模式、而且所有排程都會啟用。

步驟

1. 選用：備份SnapCenter VMware的VMware插件MySQL儲存庫、以備您將其還原至新的虛擬應用裝置時使用。

   "備份SnapCenter VMware vSphere MySQL資料庫的VMware vCenter外掛程式"。

2. 使用「https://<OVA-IP-address>:8080`」格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。

   部署外掛程式時、會顯示VMware的IP of the VMware外掛程式。SnapCenter

3. 按一下左導覽窗格中的*組態*、然後取消選取「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、以停用外掛程式。
4. 確認您的選擇。
   - 如果您只使用SnapCenter VMware的VMware vCenter外掛程式來執行VM一致的備份

     外掛程式已停用、不需要採取進一步行動。

   - 如果您使用SnapCenter VMware vCenter外掛程式來執行應用程式一致的備份

外掛程式已停用、需要進一步清理。

i. 登入VMware vSphere。

ii. 關閉VM電源。

iii. 在左側瀏覽器畫面中、以滑鼠右鍵按一下SnapCenter VMware插件的執行個體（部署虛擬應用裝置時所用的「.ova」檔案名稱）、然後選取*從磁碟刪除*。

iv. 登入SnapCenter 以供使用、然後移除vSphere主機。

移除SnapCenter VMware vSphere的功能性外掛程式

如果您不再需要使用SnapCenter 「還原資料保護」功能、則必須停用SnapCenter 「VMware」外掛程式、從vCenter將其取消登錄、然後從SnapCenter vCenter移除「VMware」外掛程式、再手動刪除剩餘的檔案。

開始之前

- 您必須擁有系統管理員權限。
- 請確定沒有SnapCenter 執行任何不可用的功能。

步驟

1. 使用「https://<OVA-IP-address>:8080`」格式登入SnapCenter VMware的VMware插件管理GUI。

   部署外掛程式時、會顯示VMware的IP of the VMware外掛程式。SnapCenter

2. 按一下左導覽窗格中的*組態*、然後取消選取「外掛程式詳細資料」區段中的「服務」選項、以停用外掛程式。
3. 登入VMware vSphere。
4. 在左側瀏覽器畫面中、以滑鼠右鍵按一下SnapCenter VMware插件的執行個體（部署虛擬應用裝置時所用的「.ova」檔案名稱）、然後選取*從磁碟刪除*。
5. 瀏覽至「/etc/VMware/vSphere-ui/vC-packages/vSphere-client-nility/com.netapp.scvm.webclient-4.5.0.5942045/plugins`」、然後手動刪除vCenter伺服器之「代答」資料夾中的下列檔案：

   "VSC-httpclient3-SECure.jar""shcv-API-mode.jar""shcvm_Webui_service.jar""shcvm_Webui_ui.gar""gson-2.5.jar"

6. 如果您使用SnapCenter VMware支援其他SnapCenter 的VMware插件來進行應用程式一致的備份、請登入SnapCenter 到VMware、然後移除vSphere主機。

虛擬應用裝置仍在部署中、SnapCenter 但已移除VMware的VMware插件。

移除VMware SnapCenter vCenter外掛程式的主機VM之後、該外掛程式可能會一直列在vCenter中、直到重新整理本機vCenter快取為止。但是、由於外掛程式已移除、因此無法SnapCenter 在該主機上執行任何VMware vSphere功能。如果您要重新整理本機vCenter快取、請先確定應用裝置在SnapCenter 「VMware外掛程式組態」頁面上處於「已停用」狀態、然後重新啟動vCenter Web用戶端服務。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。