管理 Snap Creator 代理

Snap Creator Framework

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/task_starting_verifying_and_stopping_the_snap_creator_agent_on_windows.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 Snap Creator 代理 1
在 Windows 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理 1
在 UNIX 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理 1
安装后更改 Snap Creator 代理端口 2
Snap Creator Agent 安全性 2

管理 Snap Creator 代理

您可以在 Windows 和 UNIX 系统上启动，验证和停止 Snap Creator 代理，更改代理端口以及管理代理安全性。

在 Windows 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理

您可以启动和停止 Snap Creator Agent 服务，并验证 Snap Creator Agent 服务是否正在 Windows 系统上运行。

1. 在命令提示符处，根据需要启动或停止 Snap Creator Agent 服务，或者验证 Snap Creator Agent 服务是否正在运行：

如果您要 ...	输入以下内容 ...
启动 Snap Creator Agent 服务	SC 启动 snapcreatoragentservice
验证 Snap Creator 代理服务是否正在运行	SC 查询 snapcreatoragentservice
停止 Snap Creator Agent 服务	SC 停止 snapcreatoragentservice

如果要在前台运行 Snap Creator ，请执行以下步骤，而不是使用 SC start 命令：

a. 在安装 Snap Creator Agent 的主机上打开命令提示符，然后导航到 Snap Creator 代理目录： cd `\install_path\scAgent4.3.0\bin\`

b. 要启动 Snap Creator Agent 服务，请运行批处理脚本： scAgent.bat start

   关闭命令提示符将停止 Snap Creator Agent 服务。由于批处理脚本（ scAgent.bat ）在前台运行 Snap Creator ，因此，只有在命令提示符处于打开状态时， Snap Creator Agent 才会运行。要在后台运行 Snap Creator ，应使用 Snap Creator Agent 服务。

在 UNIX 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理

您可以启动和停止 Snap Creator Agent 服务，并验证 Snap Creator Agent 服务是否正在 UNIX 系统上运行。

1. 根据需要启动或停止 Snap Creator 代理，或者验证 Snap Creator 服务器服务是否正在运行：

如果您要 ...	输入以下内容 ...
启动 Snap Creator Agent 服务	install_path/scAgent4.3.0/bin/scAgent start
验证 Snap Creator 代理服务是否正在运行	install_path/scAgent4.3.0/bin/scAgent 状态

如果您要 ...	输入以下内容 ...
停止 Snap Creator Agent 服务	install_path/scAgent4.3.0/bin/ 代理停止

安装后更改 Snap Creator 代理端口

要更改 Snap Creator 代理正在侦听的端口，您可以更改 Snap Creatoragent.properties 文件并重新启动代理。

用于更改 Snap Creator 代理端口的操作步骤对于 Windows 和 UNIX 是相同的。以下操作步骤使用 UNIX 环境中的示例。

1. 登录到运行 Snap Creator Agent 的系统，然后切换到安装目录中的 etc 子目录。

   ```
   cd /install_path/scAgent4.3.0/etc
   ```

2. 使用文本编辑器打开 agent.properties 文件。
3. 将 default_port 参数的值更改为新端口（默认情况下，端口为 9090 ）。

   例如，要使用端口 9191 ，请按如下所示更改 default_port 参数：

   ```
   DEFAULT_PORT=9191
   ```

4. 保存并关闭 agent.properties 文件。
5. 重新启动 Snap Creator 代理。

   ```
   /install_path/scAgent4.3.0/bin/scAgent restart
   ```

> 如果在对 allowed_commands.config 文件或 agent.properties 文件进行任何更改时 Snap Creator 代理正在运行，则必须重新启动该代理。

Snap Creator Agent 安全性

Snap Creator 服务器仅通过 HTTPS 与 Snap Creator Agent 进行通信，从而确保安全且加密的通信。此功能在多租户环境中非常重要。通过自签名证书，您可以将自己生成的证书与 Snap Creator Agent 结合使用。

> 只有 Snap Creator 4.1 及更高版本才支持此功能。

管理 Snap Creator 代理安全性

您可以通过添加可由 Snap Creator 使用的命令来管理 Snap Creator 代理的安全设置。您还可以限制与特定 Snap Creator 服务器的通信。

用于管理 Snap Creator 代理安全性的操作步骤对于 Windows 和 UNIX 是相同的。以下操作步骤使用 UNIX 环境中的示例。

1. 登录到运行 Snap Creator 代理的系统，然后切换到安装目录中的 etc 子目录。

   ```
   cd /install_path/scAgent4.3.0/etc
   ```

2. 如果要添加可由 Snap Creator 使用的命令，请执行以下步骤：

   a. 在文本编辑器中打开 allowed_commands.config 文件。

   b. 根据需要添加命令，每个命令位于单独的行中。

   > 在 allowed_commands.config 文件中输入的命令区分大小写，并且必须与配置文件中的命令完全匹配，包括大写和引号。

   命令： "C ： \Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe "

   > 如果命令包含任何空格，则必须将命令用引号括起来。

   a. 保存并关闭文件。

3. 如果要限制与特定 Snap Creator 服务器的通信，请执行以下步骤：

   a. 在文本编辑器中打开 agent.properties 文件。

   b. 更改 authorized_hosts 参数，使用逗号分隔主机名。

   主机名和 IP 地址均受支持。

   Authorized_hosts=LIO ， 10.10.10.192 ， Fuji01

   a. 保存并关闭文件。

4. 重新启动 Snap Creator 代理。

   ` 安装路径 /scAgent4.3.0/bin/scAgent restart`

自定义默认密钥库

您可以使用 Windows 和 UNIX 上提供的 keytool 命令自定义默认密钥库或证书。

keytool 命令由 Java 提供。在某些环境中，您可能需要切换到 Java 安装目录才能运行 keytool 命令。

Snap Creator 不支持信任存储库。

1. 停止 Snap Creator 代理。

2. 使用单个证书生成新的密钥库：

   ```
   keytool -genkeypair -alias alias_name -keystore keystore_file -keypass
   private_key_password -storepass keystore_password
   ```

   keytool -genkeypair -alias servicekey-keystore serviceKeystore.jks -keypass kypswd123 -storepass kystrpswd123

3. 将密钥库文件复制到 scAgent4.3.0/etc/ 目录。
4. 更新 Snap Creator 代理配置文件（ scAgent4.3.0/etc/allowed_commands.config ）中的 keystore_file=keystore_file 和 keystore_pass=keystore 密码参数。
5. 启动 Snap Creator 代理。
   - 相关信息 *

在 Windows 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理

在 UNIX 上启动，验证和停止 Snap Creator 代理

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.