建和原配置

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/domino-ops/concept_general_configuration_file_information.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□建□□和□原配置 1
登□到 Snap Creator GUI 1
□建配置文件 1
向□□和□原配置添加命令 7
清除 Domino 事□日志的□□副本 9
□□ changeinfo 目□ 10

□建□□和□原配置

□可以在配置文件中指定□□和□原操作所需的大多数信息。此配置文件是 Snap Creator □□和□原操作的□入。

□可以根据需要□建任意数量的配置文件，但只能指定一个配置文件作□操作的□入。□可以使用 Snap Creator GUI 或 Snap Creator CLI □建配置文件。

> 本指南介□如何使用 GUI □建配置文件。有□如何使用命令行界面的信息，□参□ "《 Snap Creator Framework 4.1.2 管理指南》"。

□可以在 Snap Creatorprofiles 中□□配置文件。配置文件和配置文件位于 Snap Creator 安装目□的 \enginer\conconfigs 子目□中：

- 在 UNIX 主机上，将安装文件解□□到的目□
- 默□情况下，在 Windows 主机上， C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frider\scServer4.1.x
- 相□信息 *

"登□到 Snap Creator GUI"

登□到 Snap Creator GUI

□可以使用 Web □□器登□到 Snap Creator GUI 。□向管理□咨□ Snap Creator 服□器的 IP 地址，端口和登□凭据。

1. 在 Web □□器中□入以下 URL ：` https://server_name:port`，其中：
   - SERVER_name 是 Snap Creator 服□器的名称或 IP 地址
   - port 是 Snap Creator 服□器的端口（默□□ 8443 ）
2. □入 Snap Creator 服□器的登□凭据。

此□将在□□器中□示 Snap Creator □形用□界面。如果□是首次□□ GUI ，□屏幕上将□示□迎消息。□□ * □定 * 以取消此消息。

□建配置文件

在□□ IBM Domino 数据□之前，□需要先□建一个配置文件。此配置文件是 Snap Creator □□和□原操作的□入。

配置和配置文件名称□允□使用字母数字字符和下□□字符。名称不能以数字□□。

> □多站点使用配置文件□□或站点□□的全局配置文件将存□系□或 VMware 凭据信息□用于□□和□原配置。有□如何□建全局配置文件的□□信息，□参□ "《 Snap Creator Framework 4.1.2 管理指南》"。

1. 在配置文件和配置□格中，□□ * 添加配置文件 * 。

2. 在新建配置文件□□框中，□入配置文件的名称，然后□□ * □定 * 。

   □建新配置文件会自□□□ Snap Creator Framework 配置向□。要向□有配置文件添加新配置，□右□□□□配置文件，然后□□ * 新建配置 * 。

   在整个配置向□中，□□ * 下一□ * □入下一□，然后□□ * 返回 * 返回上一□。

3. 在配置□面上，□入配置的名称，然后指定是否要□用密□加密。

   默□情况下，密□加密□于□用状□，以防止密□以明文形式□示在配置文件中。

   > 将鼠□□停在向□中的某个字段上可□示工具提示。

4. 在□件□型□面上，□□ * □用程序□件 * 。
5. 在□用程序□件□面上，□□ * IBM Domino* 。
6. 在□件参数□面上，指定 IBM Domino □□配置□□信息：

   > 下表中的示例□用于 UNIX □境。□可以在下表的屏幕截□中□看 Windows □置示例。

GUI 参数	CLI 参数	Description
Domino 数据目□	Domino_data_ 路径	Domino 数据目□的路径。例如，/domino/data 。
notes.ini 路径	Domino_INI_path	notes.ini 文件的路径。例如，/domino/data/notes.in
更改信息目□	Domino_change_info_path	changeinfo 文件的路径。例如，/changeinfo 。* 重要信息： * □□保将 changeinfo 文件存□在 Domino 数据卷以外的卷上。
□□□型	Domino_ database_type	要□□的数据□文件。从 GUI 下拉列表中□□一个□，或者在命令行界面命令中指定相□的数字： • 所有内容（建□）（ CLI = 0 ） • * 。 box 文件（命令行界面 = 1 ） • * 。 nssf ， * 。 nsg 和 * 。 nsh 文件（命令行界面 = 2 ） • * 。 ntf 文件（命令行界面 = 3 ）

GUI 参数	CLI 参数	Description
IBM Domino 安装目□	Lotus	安装 Domino 二□制文件的目□的路径。例如，在 Linux 中，□ /opt/IBM/Domino （假定使用默□安装路径）。在 Windows 中，Domino 共享□象目□的父□。* 注：* 此路径不是 IBM Notes 的路径，以前称□ Lotus Notes 。
Domino 共享□象的路径	Notes_ExecDirectory	包含 Domino 共享□象文件（ .so 或 .dll ）的路径。例如，/opt/IBM/Domino/notes/latest/linux 。
数据□原目□	Domino_ restore_data_ 路径	□于卷□原（假□□要□原到从其□行□□的位置），□ Domino 数据目□路径。□于□文件□原（□限 NFS ），是指与 Domino 数据目□位于同一卷上的位置。例如，/domino/data/restore 。
□□ Domino 数据目□	□□ _ Domino_data_ 路径	如果 Domino □境具有多个挂□点，□某些挂□点可能位于 NetApp 存□上，而其他挂□点□可能不在 NetApp 存□上。从 GUI 下拉列表中□□一个□，或者在命令行界面命令中指定相□的□： • 是□□□ Domino 数据目□路径上的文件。 • no 会□□ Domino □境中的所有文件，无□□些文件位于磁□上的□个位置。

以下示例□示了如何在 Windows □境中完成□些字段：



7. 在代理配置□面上，指定 Snap Creator 代理□接信息：

□于此字段 ...	□行此操作 ...
IP/DNS	□入 Snap Creator Agent 主机的 IP 地址或 DNS 主机名。
Port	如果不使用 Snap Creator 代理的默□端口（ 9090 ），□□入端口号。
超□（秒）	保留默□□。

8. □□入内容感到□意后，□□ * □□代理□接 * 以□□与代理的□接。

   ⓘ 如果代理未□□，□□□代理□□信息并□□主机名解析是否正常工作。

9. 在存□□接□置□面上，指定主存□系□上 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称□ Vserver ）的□接信息：

□于此字段 ...	□行此操作 ...
□□	□□用于与 SVM 通信的□□□□： HTTP 或 HTTPS 。
Controller/Vserver 端口	如果□不使用 SVM 的默□端口（ 80 表示 HTTP ，443 表示 HTTPS ），□□入端口号。

   - 注： * 有□如何使用 OnCommand 代理的信息，□参□ "《 Snap Creator Framework 4.1.2 管理指南》"。

10. 在 Controller/Vserver Credentials □面上，指定主存□系□上 SVM 的凭据：

□于此字段 ...	□行此操作 ...
控制器 /Vserver IP 或名称	□入 SVM 主机的 IP 地址或 DNS 主机名。
Controller/Vserver 用□	□入 SVM 主机的用□名。
Controller/Vserver 密□	□入 SVM 主机的密□。

   - 重要□明： * 如果□□□将 Snapshot 副本□制到 SnapMirroror SnapVault 目□，□在此□□中□入的 SVM 名称必□与□建 SnapMirroror SnapVault □系□使用的 SVM 名称完全匹配。如果□在□建□系□指定了完全限定域名，□必□在此□□中指定一个完全限定域名，无□ SnapCreator 是否可以使用□提供的信息□到 SVM 。案例非常重要。

     □可以使用 snapmirror show 命令□□主存□系□上 SVM 的名称： snapmirror show -destination-path destination_svm ： destination_volume ，其中 destination_svm_name 是目□系□上 SVM 的名称，destination_volume 是卷。有□□建 SnapMirror 和 SnapVault □系的□□信息，□参□ SnapMirror 和

SnapVault □置。

□□ * 下一□ * □，将□示控制器 /Vserver 卷□口。

11. 在控制器 /Vserver 卷□口中，通□将左□格中的可用卷列表□放到右□格中要□□的卷列表来指定要□□的卷，然后□□ * 保存 * 。

    指定的卷将□示在 Controller/Vserver Credentials □面上。

    > 如果□□□□□ changeinfo 目□，□必□将包含□目□的卷配置□元数据卷，如中所述 □□ changeinfo 目□。此□□指示 IBM Domino □件□ changeinfo 卷 *after* □建 Snapshot 副本，以便□数据□文件□建 Snapshot 副本。

12. 如果要指定 SVM □□信息以及要□□一个主存□系□□□的卷，□在控制器 /Vserver 凭据□面上□□ * 添加 * 。
13. 在 Snapshot □□信息□面上，指定 Snapshot 配置信息：

□于此字段 ...	□行此操作 ...
Snapshot 副本名称	□入 Snapshot 副本的名称。* 提示： * 如果要在配置文件中重□使用 Snapshot 副本名称，□□□ * 允□重□的 Snapshot 副本名称 * 。
Snapshot 副本□□	□入 Snapshot 副本的描述性文本。
Policy type	□□ * 使用策略 * ，然后□□要用于此配置的内置□□策略。□□策略后，□□ * 保留 * □元格以指定要保留的具有□策略□型的 Snapshot 副本数。* 注： * 有□如何使用策略□象的信息，□参□ "《 Snap Creator Framework 4.1.2 管理指南》"。
防止□除 Snapshot 副本	□当□不希望 Snap Creator 自□□除超□要保留的副本数的 Snapshot 副本□，才指定是。* 注： * 指定 " 是□生原因 " 可能会使□超出□个卷支持的 Snapshot 副本数。
策略保留期限	指定要保留的 Snapshot 副本数超□要保留的副本数的天数。□可以通□□入策略□型： age 来指定□个策略□型的保留期限，例如， daily ： 15 。
命名□定	保留默□□。

以下示例中指定的配置□行□日□□并保留四个 Snapshot 副本：



14. 如果要□制□行□□操作，即使一个或多个数据□□于不一致或□坏状□，也可以在 Snapshot □□信息的 " □□ " □面上将 * 忽略□用程序□□ * □置□是。

    □□忽略其余字段。

    > Domino □境可能包含数百或数千个数据□。即使一个数据□□于不一致或□坏状□，□□也将失□。□用 * 忽略□用程序□□ * 可以□□□□。

15. 在数据保□□面上，指定是否要□二□存□□行可□的 Snapshot 副本□制：
    a. □□ * SnapMirror * 以□像 Snapshot 副本。

       □像 Snapshot 副本的策略与主 Snapshot 副本的策略相同。

    b. □□ * 快照 * 以□□ SnapVault 副本。
    c. 指定□□ Snapshot 副本的策略。
    d. 有□□明，□参□以下□□13。
    e. 在 * SnapVault 等待□□ * 中，□入希望 Snap Creator 等待 SnapVault 操作完成的分□数。
    f. 在向二□存□□行□制之前，□需要已□置 SnapMirror 和 SnapVault □系。有□□□信息，□参□ SnapMirror 和 SnapVault □置。

16. 在数据保□卷□面上，□□ * 添加 * ，然后□□主存□系□的 SVM 。

    □□ * 下一□ * □，将□示数据保□卷□□□口。

17. 在数据保□卷□□□口中，通□将左□格中的可用卷列表□放到右□格中 SnapMirror 和 / 或 SnapVault 区域中的卷列表来指定要□制的源卷，然后□□ * 保存 * 。

指定的卷将□示在 " 数据保□卷 " □面上。

18. 如果要指定 SVM □□信息以及要□制到□一个主存□系□的卷，□在数据保□卷□面上□□ * 添加 * 。
19. 在数据保□□系□面上，指定 SnapMirror/ 或 SnapVault 目□系□上 SVM 的凭据。
20. 如果□希望使用 NetAppOnCommand Unified Manager API 而非 Data ONTAP API 来□行 Snapshot 副本和 SnapMirror/SnapVault 更新，□填写 DFM/OnCommand □置□面上的字段：
    a. 如果要接收 Unified Manager 警□，□□□ * 操作管理器控制台警□ * ，然后□入 Unified Manager 虚□机所需的□接信息。
    b. 如果要使用 NetApp 管理控制台数据保□功能□行 7- 模式 SnapVault □制，□□□ * NetApp 管理控制台数据保□功能 * ，然后□入 Unified Manager 虚□机所需的□接信息。
21. □看摘要，然后□□ * 完成 * 。

Snap Creator 会在配置文件和配置□格中的指定配置文件下方列出配置文件。□可以通□□□配置文件并□□配置内容□格中的相□□□□来□□配置。□可以通□□□右□菜□中的 * 重命名 * 来重命名配置。□可以通□□□右□菜□中的 * □除 * 来□除此配置。

向□□和□原配置添加命令

有□，□□或□原操作可能需要□行 Snap Creator 中未提供的命令。例如，在使用 FC 或 iSCSI 的 Windows 主机上，□可能更喜□使用 SnapDrive 命令□行□□，而不是使用原生 Snap Creator 命令，以□保文件系□在操作系□□□的一致性。

在何□□行□充命令

默□情况下，□充命令在 Snap Creator 代理上□行。□可以在服□器上□行□充命令，方法是在命令前面加上文本 Server ，后跟冒号（：）。例如，服□器： C ： \mysnt.bat 。

如果要在代理上□行□充命令，□必□将□命令包含在代理上的 allowed_commands.config 文件中，以明□允□□行□命令。不要求允□在服□器上□行□充命令。

如何添加□充命令

□可以使用 Snap Creator GUI 或 Snap Creator CLI 向□□和□原配置中添加命令。

> 本指南介□如何使用 GUI 添加命令。有□如何使用命令行界面的信息，□参□ "《 Snap Creator Framework 4.1.2 管理指南》"。

- 相□信息 *

"允□□ Snap Creator 代理□行□充命令"

允□□ **Snap Creator** 代理□行□充命令

如果要在 Snap Creator 代理上□行□充命令，□必□明□允□□行□命令，方法是将其包含在□代理上的 allowed_commands.config 文件中。

allowed_commands.config 位于 Snap Creator Agent 安装目□的 etc 子目□中。例如：

- 在 UNIX 主机上，□ /install/path/scAgent4.1.x/etc/allowed_commands.config
- 在 Windows 主机上， C ： \Program Files\NetApp\Snap_Creator_Fridation\scAgent4.1.x\etc\allowed_commands.config

要允□□代理□行□充命令，□在□□器中打□ allowed_commands.config 。按照在命令提示符□□入命令的方式，在自己的行上□入□个命令。案例非常重要。□□必指定完全限定的路径名。如果路径名包含空格，□用引号将其括起来。例如：

```
"C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe"
 myscript.bat
```

重新□□代理以使更改生效。

> 出于安全原因，不□使用通配符条目（ * ）来允□所有命令。

向配置中添加□充命令

□可以在□建配置文件后向配置中添加□充命令。□可以在 Snap Creator 服□器或代理上□行命令。

要□代理□行□充命令，□□已将□命令添加到代理上的 allowed_commands.config 文件中。

默□情况下，□充命令在代理上□行。□可以在服□器上□行□充命令，方法是在命令前面加上文本 Server ，后跟冒号（：）。例如，服□器： C ： \mysnt.bat 。无需在服□器上允□此命令。

□可以使用 Snap Creator GUI 或 Snap Creator CLI 向□□和□原配置中添加命令。

> 本指南介□如何使用 GUI 添加命令。有□如何使用命令行界面的信息，□参□ "《 Snap Creator Framework 4.1.2 管理指南》"。

1. 在配置文件和配置□格中，□□配置文件并□□ * 命令 * □□□。

   可以使用以下命令□型：

命令□型	Description
□用程序□停	□供非□件使用。忽略此命令□型。
□用程序取消□停	□供非□件使用。忽略此命令□型。
□退出	使用此□型可□行命令，告知 Snap Creator □生致命□□后□□行的操作。
□建 Snapshot 副本	使用此□型可以□行□自己的 Snapshot 副本□建命令。

□形用□界面中□提供了部分受支持的命令。有□□用程序，□□，挂□ / 卸□和 POST 命令的信息，□参□ "《 Snap Creator Framework 4.1.2 管理指南》"。

2. 在 * 命令 * □□□上，□□到要使用的命令□型□□的部分，然后□□ * 添加 * 。
3. □入文本 * 在此添加命令 * 以□入命令。

   要使用 SnapDrive for Windows □建□□，□可以在 Snapshot 副本□建命令□型部分中□入以下内容：

   ```
   "C:\Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe" snap create -s %SNAME-
   %SNAP_TYPE_%SNAP_TIME -D F G H
   ```

   其中：

   - C ： \Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe 是 SnapDrive 命令行界面的默□安装路径。
   - %SNAME-%SNAP_type_%SNAP_time 用于指定 Snapshot 副本名称的格式，包括配置文件名称，Snapshot 策略（□小□，□天或□月）以及□建 Snapshot 副本的□□和日期。
   - d 表示交□机， F G H 表示要□□的数据的挂□点。提示：要在服□器上□行命令，□在命令前面加上文本 Server ，后跟一个冒号（：）。
4. 如果□□□入内容感到□意，□按 * □入 * 。
5. 重□□□ #sted_3F9C83DD05D84075AD0277213FD67C56 到 #sted_FBEDD7AE105F42138EB35315EA9FA7CC 添加其他命令。
6. □□配置内容□格中的 * 保存 * 以保存所做的更改。

清除 Domino 事□日志的□□副本

如果□使用的是 Domino 事□日志□□，□ IBM Domino □件会将 Domino 事□日志的副本□□到 changeinfo 目□，以便在即□□原操作中使用。在 Snap Creator 清理不再需要的事□日志副本之前，□需要□用事□日志管理。

Domino □件会将 changeinfo 文件和 Domino 事□日志的□□副本存□在 changeinfo 目□中。此□件会根据配置的保留策略自□清理 .info 文件。它不会清理不需要的事□日志副本，除非□在 Snap Creator 中明□□用事□日志管理。

在□置事□日志管理□，□□保在□要□最新□原操作保留的事□日志□□副本数量与包含 changeinfo 目□的卷大小之□□到□当的平衡。

□勿将 Archive Log 目□参数□置□ Domino 事□日志的路径。□□做可能会□坏 Domino □境。

1. 在配置文件和配置□格中，□□配置文件并□□ * □□日志管理 * □□□。
2. 在 * □□日志管理 * □□□中，□事□日志管理□置指定以下□：

参数	正在□置 ...	Description
□用□□日志	Y	□用事□日志清理。

参数	正在□置 ...	Description
□□日志保留	□入一个大于或等于 Snapshot 副本保留天数的□。	保留事□日志的天数。
□□日志目□	更改信息 / 日志	要清理的目□。* 重要信息： * □勿指定 Domino 事□日志的路径。□□做可能会□坏 Domino □境。
□□日志□展		Domino 事□日志文件副本的□展名。
□□日志□□搜索	不包括	Snap Creator □件会将 .txn 文件置于 changeinfo 目□的 logs 子目□中，因此不需要□行□□搜索。

3. □□配置内容□格中的 * 保存 * 以保存所做的更改。

□□ changeinfo 目□

如果□□□□□ changeinfo 目□，□必□将包含□目□的卷配置□元数据卷。□□做会指示 IBM Domino □件□ changeinfo 卷 *after* □建 Snapshot 副本，以便□数据□文件□建 Snapshot 副本。

□□已将 changeinfo 卷□□□在□建配置文件□要□□的卷。有□□□信息，□参□第□ "使用 GUI □建配置的任□"。

□可以在配置文件中使用 meta_data_volume 参数将 changeinfo 卷□□□元数据卷。此参数在□形用□界面中不可用。

1. 在文本□□器中打□配置文件。

   配置文件位于 Snap Creator 安装目□中□配置文件命名的子目□中。例如，在 Windows 主机上， C ：\Program Files\NetApp\Snap_Creator_Frame\scServer4.1.x\enginer\configs\Domino\Fuji15.conf ，其中 Domino 是配置文件的名称，而 Fuji15.conf 是配置文件的名称。

2. 在 meta_data_volume 参数中□入 changeinfo 卷的名称。

   changeinfo 卷□已在 volumes 参数中列出。

   以下示例□示了如何将 Fuji15_DomChangeInfo 配置□元数据卷：

```
VOLUMES=domino_vserver:Fuji15_DomDAOS,Fuji15_DomChangeInfo,
Fuji15_DomTxn,Fuji15_DomData
META_DATA_VOLUME=domino_vserver:Fuji15_DomChangeInfo
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.