管理 Snap Creator 代理

Snap Creator Framework

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snap-creator-framework/administration/task_starting_verifying_and_stopping_the_snap_creator_agent_on_windows.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理 Snap Creator 代理 1
在 Windows 上□□，□□和停止 Snap Creator 代理 1
在 UNIX 上□□，□□和停止 Snap Creator 代理 1
安装后更改 Snap Creator 代理端口 2
Snap Creator Agent 安全性 2

管理 Snap Creator 代理

□可以在 Windows 和 UNIX 系□上□□，□□和停止 Snap Creator 代理，更改代理端口以及管理代理安全性。

在 Windows 上□□，□□和停止 Snap Creator 代理

□可以□□和停止 Snap Creator Agent 服□，并□□ Snap Creator Agent 服□是否正在 Windows 系□上□行。

1. 在命令提示符□，根据需要□□或停止 Snap Creator Agent 服□，或者□□ Snap Creator Agent 服□是否正在□行：

如果□要 ...	□入以下内容 ...
□□ Snap Creator Agent 服□	SC □□ snapcreatoragentservice
□□ Snap Creator 代理服□是否正在□行	SC □□ snapcreatoragentservice
停止 Snap Creator Agent 服□	SC 停止 snapcreatoragentservice

如果要在前台□行 Snap Creator ，□□行以下□□，而不是使用 SC start 命令：

a. 在安装 Snap Creator Agent 的主机上打□命令提示符，然后□航到 Snap Creator 代理目□： cd `\install_path\scAgent4.3.0\bin\`
b. 要□□ Snap Creator Agent 服□，□□行批□理脚本： scAgent.bat start

   □□命令提示符将停止 Snap Creator Agent 服□。由于批□理脚本（ scAgent.bat ）在前台□行 Snap Creator ，因此，只有在命令提示符□于打□状□□， Snap Creator Agent 才会□行。要在后台□行 Snap Creator ，□使用 Snap Creator Agent 服□。

在 UNIX 上□□，□□和停止 Snap Creator 代理

□可以□□和停止 Snap Creator Agent 服□，并□□ Snap Creator Agent 服□是否正在 UNIX 系□上□行。

1. 根据需要□□或停止 Snap Creator 代理，或者□□ Snap Creator 服□器服□是否正在□行：

如果□要 ...	□入以下内容 ...
□□ Snap Creator Agent 服□	install_path/scAgent4.3.0/bin/scAgent start
□□ Snap Creator 代理服□是否正在□行	install_path/scAgent4.3.0/bin/scAgent 状□
停止 Snap Creator Agent 服□	install_path/scAgent4.3.0/bin/ 代理停止

安装后更改 Snap Creator 代理端口

要更改 Snap Creator 代理正在□听的端口，□可以更改 Snap Creatoragent.properties 文件并重新□□代理。

用于更改 Snap Creator 代理端口的操作□□□于 Windows 和 UNIX 是相同的。以下操作□□使用 UNIX □境中的示例。

1. 登□到□行 Snap Creator Agent 的系□，然后切□到安装目□中的 etc 子目□。

```
cd /install_path/scAgent4.3.0/etc
```

2. 使用文本□□器打□ agent.properties 文件。
3. 将 default_port 参数的□更改□新端口（默□情况下，端口□ 9090 ）。

   例如，要使用端口 9191 ，□按如下所示更改 default_port 参数：

```
DEFAULT_PORT=9191
```

4. 保存并□□ agent.properties 文件。
5. 重新□□ Snap Creator 代理。

```
/install_path/scAgent4.3.0/bin/scAgent restart
```

> 如果在□ allowed_commands.config 文件或 agent.properties 文件□行任何更改□ Snap Creator 代理正在□行，□必□重新□□□代理。

Snap Creator Agent 安全性

Snap Creator 服□器□通□ HTTPS 与 Snap Creator Agent □行通信，从而□保安全且加密的通信。此功能在多租□□境中非常重要。通□自□名□□，□可以将自己生成的□□与 Snap Creator Agent □合使用。

> 只有 Snap Creator 4.1 及更高版本才支持此功能。

管理 Snap Creator 代理安全性

□可以通□添加可由 Snap Creator 使用的命令来管理 Snap Creator 代理的安全□置。□□可以限制与特定 Snap Creator 服□器的通信。

用于管理 Snap Creator 代理安全性的操作□□□于 Windows 和 UNIX 是相同的。以下操作□□使用 UNIX □境中的示例。

1. 登□到□行 Snap Creator 代理的系□，然后切□到安装目□中的 etc 子目□。

   ```
   cd /install_path/scAgent4.3.0/etc
   ```

2. 如果要添加可由 Snap Creator 使用的命令，□□行以下□□：

   a. 在文本□□器中打□ allowed_commands.config 文件。

   b. 根据需要添加命令，□个命令位于□独的行中。

   > 在 allowed_commands.config 文件中□入的命令区分大小写，并且必□与配置文件中的命令完全匹配，包括大写和引号。

   命令： "C ： \Program Files\NetApp\SnapDrive\sdcli.exe "

   > 如果命令包含任何空格，□必□将命令用引号括起来。

   a. 保存并□□文件。

3. 如果要限制与特定 Snap Creator 服□器的通信，□□行以下□□：

   a. 在文本□□器中打□ agent.properties 文件。

   b. 更改 authorized_hosts 参数，使用逗号分隔主机名。

   主机名和 IP 地址均受支持。

   Authorized_hosts=LIO， 10.10.10.192， Fuji01

   a. 保存并□□文件。

4. 重新□□ Snap Creator 代理。

   ` 安装路径 /scAgent4.3.0/bin/scAgent restart`

自定□默□密□□

□可以使用 Windows 和 UNIX 上提供的 keytool 命令自定□默□密□□或□□。

keytool 命令由 Java 提供。在某些□境中，□可能需要切□到 Java 安装目□才能□行 keytool 命令。

Snap Creator 不支持信任存□□。

1. 停止 Snap Creator 代理。

2. 使用□个□□生成新的密□□：

   ```
   keytool -genkeypair -alias alias_name -keystore keystore_file -keypass
   private_key_password -storepass keystore_password
   ```

   keytool -genkeypair -alias servicekey-keystore serviceKeystore.jks -keypass kypswd123 -storepass kystrpswd123

3. 将密□□文件□制到 scAgent4.3.0/etc/ 目□。
4. 更新 Snap Creator 代理配置文件（ scAgent4.3.0/etc/allowed_commands.config ）中的 keystore_file=keystore_file 和 keystore_pass=keystore 密□参数。
5. □□ Snap Creator 代理。
    - 相□信息 *

在 Windows 上□□，□□和停止 Snap Creator 代理

在 UNIX 上□□，□□和停止 Snap Creator 代理

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.