SnapCenter
サーバとプラグインをアップグレードします
SnapCenter Software 4.6

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/upgrade/task_configure_snapcenter_to_check_for_available_updates.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapCenter サーバとプラグインをアップグレードします 1
利用可能なアップデートを確認するように SnapCenter を設定します 1
アップグレードワークフロー 1
SnapCenter サーバをアップグレードします 2
プラグインパッケージをアップグレードします 4

SnapCenter サーバとプラグインをアップグレードします

利用可能なアップデートを確認するように SnapCenter を設定します

SnapCenter は、ネットアップサポートサイトと定期的に通信し、利用可能なソフトウェアアップデートがあればユーザに通知します。スケジュールを作成して、利用可能な更新に関する情報の受信間隔を指定することもできます。

- 手順 *

  1. 左側のナビゲーションペインで、 * 設定 * をクリックします。
  2. [設定] ページで、 [* ソフトウェア] をクリックします。

     Available Software ページには、使用可能なプラグインパッケージ、使用可能なバージョン、およびインストールステータスが表示されます。

  3. [* アップデートの確認 *] をクリックして、新しいバージョンのプラグインパッケージが利用可能かどうかを確認します。
  4. [スケジュール更新] をクリックして、利用可能な更新に関する情報を受け取る間隔を指定するスケジュールを作成します。

     a. [更新の確認 *] で間隔を選択します。

     b. SnapCenter サーバ管理ウィンドウの資格情報を選択し、 * OK * をクリックします。

アップグレードワークフロー

SnapCenter の各リリースには、更新された SnapCenter Server およびプラグインパッケージが含まれています。プラグインパッケージの更新は、 SnapCenter インストーラで配布されます。利用可能なアップデートをチェックするように SnapCenter を設定できます。

このワークフローは、 SnapCenter サーバとプラグインパッケージのアップグレードに必要なさまざまなタスクを示しています。



SnapCenter サーバをアップグレードします

SnapCenter サーバインストーラの実行ファイルを使用して、 SnapCenter サーバをアップグレードできます。

- 必要なもの *
- SnapCenter サーバホストは、 Windows アップデートが適用された最新の状態である必要があります。システムの再起動が保留されることはありません。
- アップグレード処理を開始する前に、他の処理が実行されていないことを確認する必要があります。
- ジョブが実行されていないことを確認したら、 SnapCenter リポジトリ（ MySQL ）データベースをバックアップする必要があります。この方法は、 SnapCenter サーバおよび Exchange プラグインをアップグレードする前に推奨されます。

  詳細については、を参照してください "SnapCenter リポジトリをバックアップします"。

- SnapCenter サーバホストまたはプラグインホストで変更した SnapCenter 構成ファイルをすべてバックアップしておく必要があります。

  SnapCenter 構成ファイルの例： SnapDrive Service.exe.config 、 SMCoreServiceHost.exe.config など。

- このタスクについて *
- アップグレード中、ホストは自動的にメンテナンスモードになり、スケジュールされたジョブをホストが実行できなくなります。アップグレード後、ホストは自動的にメンテナンスモードから解除されます。
- アップグレード時に、 NSM データベースの Exchange データを更新するために SQL スクリプトが実行されます。これにより、 DAG およびホストの短縮名が FQDN に変換されます。これは、 SnapCenter サーバと Exchange プラグインを使用している場合にのみ該当します。
- アップグレード操作を開始する前に、ホストを手動でメンテナンスモードにした場合は、アップグレード後に、 [**Hosts**>*Activate Schedule] をクリックして、ホストを手動でメンテナンスモードから解除する必要があります。
- サポートされているアップグレードパス

使用するポート	可能です
4.0.x	• 4.1.x または 4.2.x に直接アップグレードしてください • 4.3.x にアップグレードするには、まず 4.1.x または 4.2.x にアップグレードしてから、 4.3.x にアップグレードします • 4.4.x にアップグレードするには、まず 4.2.x にアップグレードしてから、 4.4.x にアップグレードします • 4.2.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードし、その後 4.5 にアップグレードします • 4.2.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードし、 4.6 にアップグレードします

使用するポート	可能です
4.1.x	• 4.2.x または 4.3.x に直接アップグレードします • 4.2.x または 4.3.x にアップグレードしてから、4.4.x にアップグレードしてください • 4.3.x にアップグレードしてから 4.5 にアップグレードします • 4.3.x にアップグレードしてから 4.5.x にアップグレードし、 4.6 にアップグレードします
4.2.x	• 4.3.x または 4.4.x に直接アップグレードします • 4.3.x または 4.4.x にアップグレードしてから 4.5 にアップグレードします • 4.4.x にアップグレードしてから 4.6 にアップグレードしてください
4.3.x	• 4.4.x または 4.5 に直接アップグレードします • 4.6.x にアップグレードしてから、 4.6 にアップグレードしてください
4.4.x	4.5 または 4.6 に直接アップグレードします
4.5.x	4.6 に直接アップグレードしてください

- 手順 *

1. ネットアップサポートサイトから SnapCenter サーバインストールパッケージをダウンロードします。

   https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/snapcenter/downloads-tab

2. C ： \Program Files\NetApp\Virtual \SnapCenter WebApp にある Web.config のコピーを作成します。
3. Windows タスクスケジュールからプラグインホストに関連する SnapCenter スケジュールをエクスポートして、アップグレードが失敗した場合にプラグインホストを使用してスケジュールをリストアできるようにします。

   「 cd d:\\SCBackup ’chtasks /quere/XML/TN TASKNAME>"D:\SCBackup\TASKNAME.xml" 」

4. リポジトリのバックアップが設定されていない場合は、 SnapCenter MySQL データベースダンプを作成します。

   「 d:\\SCBackup```m ysqldump—all-dtransaction—add-drop-database --triggers—events—u root-p>D:\SCBackup\SCRepoBackup.dmp 」を参照してください

   プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

5. ダウンロードした .exe ファイルをダブルクリックして、 SnapCenter Server のアップグレードを開始

します。

アップグレードを開始すると、すべての事前確認が実行され、最小要件が満たされていない場合には、対応するエラーまたは警告メッセージが表示されます。警告メッセージは無視してインストールを続行できます。ただし、エラーは修正する必要があります。

> SnapCenter では、以前のバージョンの SnapCenter Server のインストール時に提供された既存の MySQL Server リポジトリデータベースのパスワードが引き続き使用されます。

6. [* アップグレード] をクリックします。

   どの段階でも、 **Cancel** ボタンをクリックすると、アップグレードワークフローがキャンセルされます。SnapCenter サーバを以前の状態にロールバックしません。

* ベストプラクティス： * SnapCenter からログアウトしてログインするか、新しいブラウザを開いて SnapCenter GUI にアクセスしてください。

- 終了後 *
- sudo ユーザを使用してプラグインをインストールした場合は、 *C ： \ProgramData\NetApp\SnapCenter \Package Repository\ORACLE_checksum.txt* にある sha224 キーをコピーして、 /etc/sudoers_file を更新します。
- ホスト上のリソースの新規検出を実行する必要があります。

  ホストのステータスが stopped と表示される場合は、しばらく待ってから新しい検出を実行できます。また、 **HostRefreshInterval** パラメータの値（デフォルト値は 3600 秒）を 10 分を超える任意の値に変更することもできます。

- アップグレードに失敗した場合は、失敗したインストールをクリーンアップし、以前のバージョンの SnapCenter を再インストールして、 NSM データベースを以前の状態にリストアする必要があります。
- SnapCenter サーバホストをアップグレードしたあと、ストレージシステムを追加する前にプラグインもアップグレードする必要があります。

プラグインパッケージをアップグレードします

プラグインパッケージは、 SnapCenter アップグレードの一環として配布されます。

- 必要なもの *
- Linux マシンにアクセスできる root 以外のユーザの場合は、アップグレード操作を実行する前に、 _/etc/sudoers_file を最新のチェックサム値で更新する必要があります。
- デフォルトでは、 SnapCenter は環境から JAVA_HOME を検出します。修正された JAVA_HOME を使用する場合、 Linux ホストでプラグインをアップグレードする場合は、 /var/opt/snapcenter /spl/etc/_ にある *_spl.properties* ファイルに skip_JAVAHOME_update パラメータを手動で追加し、値を true に設定する必要があります。

  JAVA_HOME の値は、プラグインがアップグレードされるか、 SnapCenter Plug-in Loader （ SPL ）サービスが再起動されると更新されます。SPL をアップグレードまたは再起動する前に、 skip_JAVAHOME_update パラメータを追加して値を true に設定した場合、 JAVA_HOME の値は更新されません。

- SnapCenter サーバホストまたはプラグインホストで変更したすべての SnapCenter 構成ファイルをバックアップしておく必要があります。

  SnapCenter 構成ファイルの例： SnapDrive Service.exe.config 、 SMCoreServiceHost.exe.config など。

- このタスクについて *
- アップグレード手順は 'Windows’Linux’AIX ホストをメンテナンスモードにしますこれにより ' ホストはスケジュールされたジョブを実行できなくなります
- サポートされているアップグレードパス

使用する環境	可能です
4.0.x	• 4.1.x に直接アップグレードしてください • 4.2.x にアップグレードするには、まず 4.1.x にアップグレードしてから、 4.2.x にアップグレードします • 4.3.x にアップグレードするには、まず 4.1.x にアップグレードしてから 4.2.x にアップグレードし、 4.3.x にアップグレードします • 4.4.x にアップグレードするには、まず 4.1.x にアップグレードしてから 4.2.x にアップグレードし、次に 4.3.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードします • 4.1.x にアップグレードしてから 4.2.x にアップグレードし、 4.3.x にアップグレードして 4.4.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードし、 4.5 にアップグレードします • 4.1.x にアップグレードしてから 4.2.x にアップグレードし、 4.3.x にアップグレードして 4.4.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードし、 4.5.x にアップグレードしてから 4.6 にアップグレードします

使用する環境	可能です
4.1.x	• 4.2.x への直接アップグレード • 4.3.x にアップグレードするには、まず 4.2.x にアップグレードしてから 4.3.x にアップグレードします • 4.4.x にアップグレードするには、まず 4.2.x にアップグレードし、次に 4.3.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードします • 4.2.x にアップグレードしてから 4.3.x にアップグレードし、 4.4.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードし、 4.5 にアップグレードします • 4.2.x にアップグレードしてから 4.3.x にアップグレードし、 4.4.x にアップグレードしてから 4.5.x にアップグレードし、 4.6.x にアップグレードしてから 4.6 にアップグレードします
4.2.x	• 4.3.x に直接アップグレードします • 4.4.x にアップグレードするには、まず 4.3.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードします • 4.3.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードし、 4.5 にアップグレードします • 4.3.x にアップグレードしてから 4.4.x にアップグレードし、 4.5.x にアップグレードしてから 4.6.x にアップグレードし、 4.6 にアップグレードします
4.3.x	• 4.4.x に直接アップグレード • まず 4.4.x にアップグレードしてから 4.5 にアップグレードし、その後 4.5 にアップグレードします • 4.4.x にアップグレードしてから 4.5.x にアップグレードし、 4.6 にアップグレードします
4.4.x	• 4.5 に直接アップグレードします • 4.6.x にアップグレードしてから、 4.6 にアップグレードしてください
4.5.x	4.6 に直接アップグレードしてください

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere のアップグレードについては、を参照してください "SnapCenter Plug-in for VMware vSphere をアップグレードします"。

- 手順 *

1. 左側のナビゲーションペインで、 * Hosts * > * Managed Hosts * をクリックします。
2. 次のいずれかの手順を実行して、ホストをアップグレードします。
   - いずれかのホストについて、 [Overall Status] 列に [Upgrade Available] と表示されている場合は、ホスト名をクリックして、次の手順を実行します。
     i. [* その他のオプション *] をクリックします。
     ii. ホストがプラグインのアップグレード要件を満たしているかどうかを検証しない場合は、「 * 事前確認をスキップ」を選択します。
     iii. [* アップグレード] をクリックします。
   - 複数のホストをアップグレードする場合は、すべてのホストを選択し、をクリックします をクリックし、 * アップグレード * > * OK * をクリックします。

> パッケージ内のすべてのプラグインが選択されますが、以前のバージョンの SnapCenter でインストールされていたプラグインのみがアップグレードされ、残りのプラグインはインストールされません。新しいプラグインをインストールするには、 * Add plug-ins * オプションを使用する必要があります。

[事前確認をスキップ] チェックボックスをオンにしていない場合、プラグインをインストールするための要件をホストが満たしているかどうかが検証されます。最小要件を満たしていない場合は、対応するエラーまたは警告メッセージが表示されます。問題を修正したら、 [* アップグレード] をクリックします。

> エラーがディスクスペースまたは RAM に関連している場合は、 C ： \Program Files\NetApp\SnapManager WebApp にある Web.config ファイルまたは C ： \Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\SnapCenter にある PowerShell 構成ファイルを更新して、デフォルト値を変更できます。エラーがそれ以外のパラメータに関連している場合は、問題を修正してから要件を再度検証する必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.