升級SnapCenter 伺服器和外掛程式

SnapCenter Software 4.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter/upgrade/task_configure_snapcenter_to_check_for_available_updates.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

升級SnapCenter 伺服器和外掛程式 1
設定SnapCenter 以檢查可用的更新 1
升級工作流程 1
升級SnapCenter 此伺服器 1
升級外掛程式套件 4

升級SnapCenter 伺服器和外掛程式

設定SnapCenter 以檢查可用的更新

本產品可定期與NetApp支援網站通訊、通知您有可用的軟體更新。SnapCenter您也可以建立排程、以指定接收可用更新資訊的時間間隔。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*設定*。
2. 在「設定」頁面中、按一下「軟體」。

   「可用軟體」頁面會顯示可用的外掛程式套件、可用版本及其安裝狀態。

3. 按一下*「Check for updates*（檢查更新*）」以查看是否有任何較新版本的外掛程式套件可供使用。
4. 按一下*排程更新*來建立排程、以指定您要接收可用更新資訊的時間間隔：
   a. 在*檢查更新*中選取時間間隔。
   b. 選取SnapCenter 「更新伺服器管理Windows」認證、然後按一下「確定」。

升級工作流程

每個SnapCenter 版本的更新SnapCenter 版本均包含更新的更新版的《伺服器與外掛程式》套件。外掛程式套件更新會隨SnapCenter 更新程式一起發佈。您可以設定SnapCenter 使用此功能來檢查是否有可用的更新。

工作流程會顯示升級SnapCenter 版的不一樣工作、包括升級版的《伺服器與外掛程式」套件。



升級SnapCenter 此伺服器

您可以使用SnapCenter 「伺服器安裝程式執行檔」來升級SnapCenter 「伺服器」。

您需要的是什麼

- 支援Windows更新的SnapCenter 更新必須是最新版的伺服器主機、而且不會有擱置中的系統重新啟動。
- 在開始升級作業之前、您應確保沒有其他作業正在執行。
- 您應該在SnapCenter 確保沒有工作正在執行之後、備份這個資訊儲存庫（MySQL）資料庫。建議在升級SnapCenter 完Exchange Server和Exchange外掛程式之前先執行此動作。

如需相關資訊、請參閱 "備份SnapCenter 這個資訊庫"。

- 您應該備份SnapCenter 所有已在SnapCenter 還原伺服器主機或外掛主機上修改的支援功能組態檔案。

  例如：SnapDriveService.exe.config、SMCoreServiceHost.exe.config等。SnapCenter

關於此工作

- 在升級期間、主機會自動進入維護模式、以防止主機執行任何排程的工作。升級後、主機會自動退出維護模式。
- 在升級期間、會執行SQL指令碼來更新NSM資料庫中的Exchange資料、將DAG和主機簡稱轉換為FQDN。這僅適用於SnapCenter 搭配使用含有Exchange外掛程式的NetApp伺服器。
- 在開始升級作業之前、如果您已手動將主機置於維護模式、則升級後、您必須按一下*主機*>*啟動排程*、手動將主機從維護模式中移出。
- 支援的升級途徑：

如果您使用...	您可以...
4.4.x	• 直接升級至4.1.x或4.2.x • 先升級至4.1.x或4.2.x、然後升級至4.3.x、即可升級至4.3.x • 先升級至4.2.x、然後升級至4.4.x、升級至4.4.x • 先升級至4.2.x、然後升級至4.4.x、再升級至4.5 • 先升級至4.2.x、再升級至4.4.x、然後升級至4.4.x、再升級至4.6
4.1.x	• 直接升級至4.2.x或4.3.x • 先升級至4.2.x或4.3.x、然後升級至4.4.x、即可升級至4.4.x • 先升級至4.3.x、然後升級至4.5、即可升級至4.5 • 先升級至4.3.x、再升級至4.5.x、然後升級至4.6.x、再升級至4.6
4.2.x	• 直接升級至4.3.x或4.4.x • 先升級至4.3.x或4.4.x、然後升級至4.5、即可升級至4.5 • 先升級至4.4.x、然後升級至4.6%、即可升級至4.6
4.3.x	• 直接升級至4.4.x或4.5 • 先升級至4.5.x、然後升級至4.6%、即可升級至4.6%

如果您使用...	您可以...
4.4.x	直接升級至4.5或4.6
4.5.x	直接升級至4.6

步驟

1. 從SnapCenter NetApp支援網站下載《支援伺服器》安裝套件。

   https://mysupport.netapp.com/site/products/all/details/snapcenter/downloads-tab

2. 建立網路組態的複本、網址為：C:\Program Files\NetApp\SnapCenter網路應用程式。
3. 從SnapCenter Windows工作排程中匯出與外掛程式主機相關的支援排程、以便在升級失敗時使用此排程來還原排程。

   「md：\scBackup」「shchtases /query /xml /tn taskname >>「D：\scBackup \taskname.xml」

4. 如果SnapCenter 未設定儲存庫備份、請建立「支援MySQL資料庫傾印」。

   「md：\scBackup」「mysqldump - all資料庫-單一交易-新增-刪除資料庫-觸發程式-例程-事件-u root -p > D:\scBackup \screpoBackup .dmpp」

   出現提示時、請輸入密碼。

5. 連按兩下下載的.exe檔案、即可啟動SnapCenter 更新版的功能。

   在您啟動升級之後、系統會執行所有預先檢查、如果不符合最低需求、則會顯示適當的錯誤或警告訊息。您可以忽略警告訊息、然後繼續安裝。不過、錯誤應該修正。

   > 安裝舊版的還原伺服器時、將繼續使用現有的MySQL Server儲存庫資料庫密碼。SnapCenter SnapCenter

6. 按一下*升級*。

   在任何階段、如果您按一下*取消*按鈕、升級工作流程都會取消。它不會將SnapCenter 此伺服器復原至先前的狀態。

   > *最佳實務做法：*您應該先登出再登入SnapCenter 、或關閉再開啟新的瀏覽器、以存取SnapCenter 該GUI。

完成後

- 如果外掛程式是使用Sudo使用者安裝、您應該複製_C：\ProgramData \NetApp\SnapCenter\Package Repository\Oracle_checksum・txt_提供的shap224金鑰、以更新_/etc/udoers_檔案。
- 您應該在主機上重新探索資源。

  如果主機狀態顯示為「已停止」、您可以稍候一段時間、然後執行全新探索。您也可以將*主機重新更新間隔*參數（預設值為3、600秒）的值變更為超過10分鐘的任何值。

- 如果升級失敗、您應該清理失敗的安裝、重新安裝SnapCenter 舊版的還原功能、然後將NSM資料庫還原至先前的狀態。
- 升級SnapCenter 完Szing Server主機之後、您也必須先升級外掛程式、才能新增任何儲存系統。

升級外掛程式套件

外掛程式套件是SnapCenter 隨附於升級版的一部分而發佈。

您需要的是什麼

- 如果您是非root使用者、可以存取Linux機器、則在執行升級作業之前、應先使用最新的Checksum值來更新/etc/udoers_檔案。
- 根據預設SnapCenter 、此功能會從環境中偵測Java_Home。如果您想要使用固定的Java_Home、而且要升級Linux主機上的外掛程式、您應該在位於_/var/opt/snapcenter/spl/etc/_的_spl.properties_檔案中、手動新增SKip_JAVAHOME_update參數、並將值設為true。

  當外掛程式升級或SnapCenter 重新啟動時、Java_Home的值會更新。在升級或重新啟動SPL之前、如果您新增SKip_JAVAHOME_update參數並將值設為true、則Java_homeTM的值不會更新。

- 您應該已經備份SnapCenter 所有已在SnapCenter 支援伺服器主機或外掛主機上修改的支援功能組態檔案。

  例如：SnapDriveService.exe.config、SMCoreServiceHost.exe.config等。SnapCenter

關於此工作

- 升級程序會將Windows、Linux或AIX主機置於「維護」模式、使主機無法執行任何排程工作。
- 支援的升級途徑：

如果使用的是...	您可以...
4.4.x	• 直接升級至4.1.x • 請先升級至4.1.x、然後升級至4.2.x、以升級至4.2.x • 先升級至4.1.x、然後升級至4.2.x、再升級至4.3.x • 先升級至4.1.x、再升級至4.2.x、再升級至4.3.x、然後升級至4.3.x、再升級至4.4.x • 先升級至4.1.x、再升級至4.2.x、然後升級至4.3.x、再升級至4.3.x、再升級至4.4.x、然後升級至4.5 • 先升級至4.1.x、然後升級至4.2.x、再升級至4.3.x、再升級至4.3.x、然後升級至4.4.x、再升級至4.5.x、然後升級至4.6.x、再升級至4.6

如果使用的是...	您可以...
4.1.x	• 直接升級至4.2.x • 先升級至4.2.x、然後升級至4.3.x、即可升級至4.3.x • 先升級至4.2.x、再升級至4.3.x、然後升級至4.3.x、再升級至4.4.x • 先升級至4.2.x、再升級至4.3.x、再升級至4.4.x、然後升級至4.4.x、再升級至4.5 • 先升級至4.2.x、再升級至4.3.x、然後升級至4.4.x、再升級至4.4.x、然後升級至4.5.x、再升級至4.6
4.2.x	• 直接升級至4.3.x • 先升級至4.3.x、然後升級至4.4.x、即可升級至4.4.x • 先升級至4.3.x、然後升級至4.4.x、再升級至4.5 • 先升級至4.3.x、再升級至4.4.x、再升級至4.4.x、然後升級至4.5.x、再升級至4.6
4.3.x	• 直接升級至4.4.x • 先升級至4.4.x、然後升級至4.5、即可升級至4.5 • 先升級至4.4.x、再升級至4.5.x、然後升級至4.6.x、再升級至4.6
4.4.x	• 直接升級至4.5 • 先升級至4.5.x、然後升級至4.6%、即可升級至4.6%
4.5.x	直接升級至4.6

如需升級SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式的相關資訊、請參閱 "升級SnapCenter VMware vSphere的插件"。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*主機*>*受管理主機*。
2. 執行下列其中一項工作來升級主機：
   - 如果其中一部主機的整體狀態欄顯示「Upgrade Available」（可用升級）、請按一下主機名稱、然後執行下列步驟：
     i. 按一下*「更多選項」*。
     ii. 如果您不想驗證主機是否符合升級外掛程式的需求、請選取*跳過預先檢查*。

iii. 按一下*升級*。

。 如果您要升級多個主機、請選取所有主機、然後按一下 ⋮，然後單擊*升級*>*確定*。

> 套件中的所有外掛程式都會被選取、但只SnapCenter 有隨舊版的更新安裝的外掛程式會被升級、而其餘的外掛程式則不會安裝。您必須使用*新增外掛程式*選項來安裝任何新的外掛程式。

如果您尚未選取「跳過預先檢查」核取方塊、系統會驗證主機是否符合安裝外掛程式的需求。如果不符合最低要求、則會顯示適當的錯誤或警告訊息。修復問題後、按一下*升級*。

> 如果錯誤與磁碟空間或RAM有關、您可以更新位於C:\Program Files\NetApp\SnapCenter Webapp的Web.config或位於C：\Windows\System32\Windows PowerShell\v1.0\Modules\SnapCenter\的PowerShell組態檔案、以修改預設值。如果錯誤與剩餘參數有關、則您必須修正問題、然後再次驗證需求。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.