# 解除安裝SnapCenter 伺服器和外掛程式

SnapCenter Software 4.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter/uninstall/reference_prerequisites_for_removing_a_host.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

解除安裝SnapCenter 伺服器和外掛程式 . . . . . 1
解除安裝SnapCenter 這個外掛程式套件 . . . . . 1
解除安裝SnapCenter 此伺服器 . . . . . 5

# 解除安裝SnapCenter 伺服器和外掛程式

## 解除安裝SnapCenter 這個外掛程式套件

### 移除主機的必要條件

您可以使用SnapCenter 無法辨識的GUI移除主機、並解除安裝個別的外掛程式或外掛程式套件。您也可以在遠端主機上使用SnapCenter 命令列介面（CLI）、或在任何主機上使用Windows *解除安裝程式*選項、來解除安裝個別外掛程式或外掛程式套件。

在您從SnapCenter 「支援伺服器」移除主機之前、您應該先完成先決條件。

- 您應該以系統管理員的身分登入。
- 如果您使用SnapCenter 的是「無法自訂的外掛程式」、則應刪除SnapCenter 所有與主機相關的實體複本。
- 您應該確定探索工作未在主機上執行。
- 您應該被指派具有必要權限的角色、以便移除與主機相關聯的所有物件。否則、移除作業將會失敗。
- 如果SSH金鑰在將主機新增SnapCenter 至支援功能後已修改、您應該確認指紋。
- 如果SnapCenter 將支援指紋的主機升級至SnapCenter 更新版本的支援、但外掛程式主機仍在執行舊版的外掛程式、您應該確認指紋。

使用角色型存取控制來移除主機的必要條件

- 您應該已使用具有讀取、刪除主機、安裝、解除安裝外掛程式及刪除物件權限的RBAC角色登入。

  物件可以是複製、備份、資源群組、儲存系統等。

- 您應該已將RBAC使用者新增至RBAC角色。
- 您應該將RBAC使用者指派給您要刪除的主機、外掛程式、認證、資源群組和儲存系統（適用於複本）。
- 您應該SnapCenter 已以RBAC使用者身分登入了不真實的功能。

移除主機的先決條件、並從實體複本生命週期作業中建立複本

- 您應該已經使用SQL資料庫的複製生命週期管理來建立複製工作。
- 您應該已建立RBAC角色、其中包含複製的讀取與刪除、資源讀取與刪除、資源群組讀取與刪除、儲存設備讀取與刪除、資源讀取與刪除、掛載、卸載、外掛程式安裝與解除安裝、主機讀取與刪除權限。
- 您應該已將RBAC使用者指派給RBAC角色。
- 您應該已將RBAC使用者指派給主機SnapCenter 、Microsoft SQL Server適用的支援功能、認證、複製生命週期資源群組和儲存系統。
- 您應該SnapCenter 已以RBAC使用者身分登入了不真實的功能。

如需解除安裝SnapCenter VMware vSphere的VMware vSphere的VMware vCenter外掛程式的相關資訊、請參閱 "移除SnapCenter VMware vSphere的功能性外掛程式"。

## 移除主機

當支援對象移除主機時、它會先移除「資源庫」頁面上所列該主機的備份、複製、複製工作、資源群組和資源、然後在主機上解除安裝外掛程式套件。SnapCenter SnapCenter

關於此工作

- 如果刪除主機、與主機相關的備份、複本和資源群組也會一併刪除。
- 移除資源群組時、也會移除所有相關的排程。
- 如果主機具有與其他主機共享的資源群組、而您刪除了該主機、則資源群組也會一併刪除。
- 您應該使用_remove-SmHost_ Cmdlet來移除停用或無法連線的外掛程式主機。

  您可以執行_Get-Help命令name_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"

- 移除主機所需的時間取決於備份數量和保留設定。這是因為Snapshot複本會從每個控制器中刪除、然後清除中繼資料。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*主機*。
2. 在「主機」頁面中、按一下「託管主機」。
3. 選取您要移除的主機、然後按一下「移除」。
4. 對於Oracle RAC叢集、若要從SnapCenter 叢集中的所有主機移除支援軟體、請選取*「包括叢集*的所有主機」。

   您也可以移除叢集的一個節點、然後逐一移除所有節點。

5. 按一下「確定」。

> 在叢集上解除安裝及重新安裝主機外掛程式時、不會自動探索叢集資源。選取叢集主機名稱、然後按一下*重新整理資源*以自動探索叢集資源。

## 使用**SnapCenter** 無法使用的**GUI**解除安裝外掛程式

當您決定不再需要個別的外掛程式或外掛程式套件時、可以使用SnapCenter 這個介面將其解除安裝。

您需要的是什麼

- 您應該已經移除要解除安裝之外掛程式套件的資源群組。
- 您應該已針對要解除安裝的外掛程式套件、移除與資源群組相關的原則。

關於此工作

您可以解除安裝個別的外掛程式。例如、您可能需要解除安裝SnapCenter 適用於Microsoft SQL Server的不支援功能外掛程式、因為主機的資源不足、而且您想要將該外掛程式移到功能更強大的主機上。您也可以解除安裝

整個外掛程式套件。例如、您可能需要解除安裝SnapCenter 適用於Linux的支援功能、其中包括SnapCenter 適用於Oracle資料庫的支援功能、SnapCenter 以及適用於UNIX的支援功能。

- 移除主機包括解除安裝所有外掛程式。

  當您將主機從SnapCenter 支援環境中移除時、SnapCenter 在移除主機之前、將會先在主機上解除安裝所有外掛程式套件。

- 支援使用者介面可一次從一部主機移除外掛程式。SnapCenter

  當您使用SnapCenter Suse GUI時、一次只能在一部主機上解除安裝外掛程式。不過、您可以同時執行數個解除安裝作業。

  您也可以使用_uninstall-SmHostPackage_ Cmdlet和必要的參數、從多個主機解除安裝外掛程式。您可以執行_Get-Help命令name_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。

> 從SnapCenter 安裝了此功能的主機上解除安裝適用於Windows的功能更新套件SnapCenter 、將會損壞SnapCenter 安裝此功能的支援服務器。除非SnapCenter 您確定不再需要SnapCenter 使用此伺服器、否則請勿解除安裝適用於Windows的功能強大的功能。

步驟

1. 在左側導覽窗格中、按一下*主機*。
2. 在「主機」頁面中、按一下「託管主機」。
3. 在「受管理的主機」頁面中、選取您要從中解除安裝外掛程式或外掛程式套件的主機。
4. 在您要移除的外掛程式旁邊、按一下「移除」>「提交」。

完成後

您應等待5分鐘、然後再重新安裝該主機上的外掛程式。這段時間足以讓SnapCenter 整套圖形使用者介面重新整理託管主機的狀態。如果您立即重新安裝外掛程式、安裝將會失敗。

如果您要解除安裝SnapCenter 適用於Linux的效能分析外掛程式套件、請至：_/custom位置/snapcenter/log_取得解除安裝特定的記錄檔。

## 使用**PowerShell Cmdlet**解除安裝**Windows**外掛程式

## 您可以使用SnapCenter 位於SURF伺 服器主機命令列介面上的_UNinstall-SmHostPackage_ Cmdlet、從一或多個主機解除安裝個別外掛程式或解除安裝外掛程式套件。

您應該SnapCenter 已經以網域使用者的身分登入到這個系統、並在您想要解除安裝外掛程式的每個主機上擁有本機系統管理員權限。

步驟

1. 啟動PowerShell。
2. 在「支援服務器」主機上、輸入：_Open-SMConnection -SMSbasUrl

https://SNAPCENTER_SERVER_NAME/DOMAIN_NAME_命令、然後輸入您的認證資料。SnapCenter

3. 使用_uninstall-SmHostPackage_ Cmdlet和必要參數來解除安裝Windows外掛程式。

   您可以執行_Get-Help命令name_來取得可搭配Cmdlet使用之參數及其說明的相關資訊。或者、您也可以參閱 "《軟件指令程式參考指南》SnapCenter"。

## 在主機本機上解除安裝外掛程式

## 如果無法從S仰賴 伺服器連線到主機、您可以在SnapCenter 主機上本機解除安裝支援程式。SnapCenter

關於此工作

解除安裝個別外掛程式或外掛程式套件的最佳實務做法、是使用SnapCenter 支援程式介面上的程式集圖形化圖形介面、或是SnapCenter 使用Unmer-SmHostPackage指令程式。這些程序有助SnapCenter 於支援所有變更、讓支援者隨時掌握最新資訊。

不過、您可能很少需要在本機上解除安裝外掛程式。例如、您可能已從SnapCenter 該伺服器執行解除安裝工作、但工作失敗、或者您已解除安裝SnapCenter 了您的故障、而孤立的外掛程式仍保留在主機上。

> 在主機本機上解除安裝外掛程式套件不會刪除與主機相關的資料、例如排程工作和備份中繼資料。

> 請勿嘗試從SnapCenter 「控制台」在本機上解除安裝適用於Windows的《Se Plug-ins套件」。您必須使用SnapCenter 無法更新的圖形使用者介面來確保SnapCenter 正確解除安裝適用於Microsoft Windows的功能。

步驟

1. 在主機系統上、瀏覽至「控制台」、然後按一下「解除安裝程式」。
2. 在程式清單中、選取SnapCenter 您要解除安裝的不完整版外掛程式或外掛程式套件、然後按一下「解除安裝」。

   Windows會解除安裝所選套件中的所有外掛程式。

## 使用**CLI**解除安裝適用於**Linux**或**AIX**的外掛程式套件

## 您SnapCenter 可以使用命令列介面來解除安裝適用於Linux的RUNS-外掛程式套件或SnapCenter 適用於AIX的RUNS-外掛程式套件。

您需要的是什麼

- 請確定您已刪除排程的工作
- 確保所有執行中的工作都已完成。

步驟

執行_/cust_LOUSE/NetApp/snapcenter/spl/install/plugins/uninstall_以解除安裝。

# 解除安裝SnapCenter 此伺服器

如果您不想再使用SnapCenter 支援資料保護的功能、可以SnapCenter 使用SnapCenter 支援服務器主機上的程式和功能控制台來解除安裝支援服務器。解除安裝SnapCenter 此伺服器會移除其所有元件。

您需要的是什麼

- 請確定SnapCenter 安裝了該伺服器的磁碟機上至少有2 GB的可用空間。
- 請確定SnapCenter 安裝了該伺服器的網域並未移除。

  如果您移除SnapCenter 安裝了該伺服器的網域、然後嘗試解除安裝、則作業會失敗。

- 您應該已經備份儲存庫資料庫、因為儲存庫資料庫將被清除並解除安裝。

步驟

1. 在支援服務器主機上SnapCenter 、瀏覽至「控制台」。
2. 請確定您在*類別*檢視中。
3. 在「程式集」下、按一下「解除安裝程式」。

   「程式與功能」視窗即會開啟。

4. 選取「NetApp SnapCenter 」「伺服器」、然後按一下「解除安裝」。

   從還原4.2開始、當您解除安裝此伺服器時、所有元件（包括MySQL Server儲存庫資料庫）都會解除安裝。SnapCenter SnapCenter

   - 若要從NLB叢集移除NLB節點、必須重新啟動SnapCenter 支援服務器主機。如果您未重新啟動主機、嘗試重新安裝SnapCenter 此伺服器時可能會發生故障。
   - 您應該手動解除安裝未在解除安裝期間移除的.NET Framework。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.