多子网配置

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_configuring_management_and_data_interfaces_for_a_storage_system.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

多子网配置 1
□存□系□配置管理和数据接口 1
□看管理接口的所有数据接口 1
□除管理接口的数据接口条目 2
SAN □境中的 LUN 名称 2
□ NFS □境 2
混合 SAN 和 NFS □境 3

多子网配置

在要将管理流量和数据流量分□的□境中，多个子网非常有用。□□隔□□管理网□流量□建了一个更安全的□境。在此□□境中，在服□器上□行的 SnapDrive 4.1.1 for UNIX 及更高版本支持在独立□境以及主机和 HA □□境中可用的所有 SnapDrive 操作。

与存□系□管理相□的数据通□管理界面□□。DataFabric Manager， Protection Manager 和 SnapDrive for UNIX 可以是管理界面的一部分。数据接口用于存□系□之□的数据流量。

要在□境中配置多个子网，□将 `mgmtpath` □□与 SnapDrive config set` 命令□合使用。

SnapDrive for UNIX 不支持在存□系□的主机名与公有名称不同但□□个名称解析□同一 IP 地址的 SAN □境中□行操作。要解决此情况，□可以□行以下操作之一：

- □系□名称分配不同的 IP 地址。
- 配置系□，使其在□□□□接□不会回□。

□存□系□配置管理和数据接口

□可以在 NFS □境中□□个管理接口配置多个数据接口，以便将管理流量与存□系□上的数据流量分□。

□□

1. □置新管理接口的配置：

   ` * SnapDrive 配置集 root*`

   ```
   # snapdrive config set root f3050-197-91
   Password for root:
   Retype password:
   ```

2. □新管理接口配置数据接口：

   ` * SnapDrive 配置集 *`

   ```
   # snapdrive config set -mgmtpath f3050-197-91 f3050-220-91#
   ```

   在上述命令中， `f3050-197-191` 是管理接口， `f3050-220-91` 是数据接口。

□看管理接口的所有数据接口

□可以在 NFS □境中使用 SnapDrive config list` 命令□看管理接口的所有数据接口。

1. 在 CLI 中，□入以下命令：

` * SnapDrive 配置列表 -mgmtpath*`

```
#snapdrive config list -mgmtpath
system name        management interface   datapath interface
-----------------------------------------------------------------------
-------
f3050-197-91        10.72.197.91           10.72.220.91|10.72.168.91
```

□除管理接口的数据接口条目

□可以使用 nfs config delete -mgmtpath` 命令□除与 SnapDrive □境中特定管理接口□□的数据接口条目。

1. 在 CLI 中，□入以下命令：

   ` * SnapDrive config delete -mgmtpath *data_interface**`

```
#snapdrive config delete –mgmtpath f3050-197-91
Deleted configuration for appliance: f3050-197-91
```

SAN □境中的 LUN 名称

在所有 SAN 操作中，无□ LUN 名称是否解析□ IP 地址，其格式都□始□采用主机名。在□ SAN □境中，没有数据路径的概念。管理接口映射必□与数据路径接口相同。

SAN 多子网□境中的配置列表□出

```
#snapdrive config set -mgmtpath f3050-197-91 f3050-197-91

#snapdrive config list -mgmtpath
system name        management interface   datapath interface
-------------------------------------------------------------
bart               10.72.197.91           10.72.197.91
```

□ NFS □境

如果□□一个系□配置了多个子网，并且通□管理界面挂□了一个或多个 NFS 卷，□□始□将第一个数据接口配置□管理接口。

在以下示例中，管理接口□ `10.72.221.19` ，数据接口□ `10.72.220.45` 。

```
# snapdrive config list
username    appliance name   appliance type
-------------------------------------------
root        10.72.221.19     StorageSystem

# snapdrive config list -mgmtpath
system name    management interface   datapath interface
----------------------------------------------------------
f2040-221-19   10.72.221.19           10.72.220.45
```

混合 SAN 和 NFS □境

在混合 SAN 和 NFS □境中，必□映射管理和数据接口，以便第一个数据接口与管理接口相同。

在以下示例中，管理接口□ `10.72.197.91` ，数据接口□ `a10.72.220.91` 。

```
#snapdrive config set -mgmtpath f3050-197-91 f3050-197-91 f3050-197-91
f3050-220-91

#snapdrive config list -mgmtpath
 system name        management interface   datapath interface
 ---------------------------------------------------------------------
 bart               10.72.197.91           10.72.197.91|10.72.220.91
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.