安裝或升級SnapDrive 適用於UNIX的功能

Snapdrive for Unix

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapdrive-unix/aix/task_decompressing_the_downloaded_software.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝或升級SnapDrive 適用於UNIX的功能 1
解壓縮下載的軟體 1
在SnapDrive AIX主機上安裝適用於UNIX的功能 1
從SnapDrive AIX主機解除安裝適用於UNIX的功能 2
執行安裝後檢查 3
由適用於UNIX的文件SnapDrive 3
升級SnapDrive 適用於UNIX的版本 5

安裝或升級SnapDrive 適用於UNIX的功能

若要在SnapDrive 主機系統上安裝適用於UNIX的功能、您必須執行某些工作。在開始安裝之前、您應該瞭解各種系統需求和組態考量。

解壓縮下載的軟體

從SnapDrive NetApp支援網站下載適用於UNIX的解決方案套件之後、您應該解壓縮檔案、將軟體解壓縮以供安裝。

步驟

1. 在命令列介面（CLI）提示字元中、輸入下列命令：

   「解壓縮**NetApp.SnapDrive _AIX_5_2.Z**」

   如需下載軟體、請參閱NetApp支援網站。

相關資訊

"NetApp支援"

"NetApp互通性"

在SnapDrive AIX主機上安裝適用於UNIX的功能

您可以使用系統管理介面工具（Smit）、在SnapDrive AIX主機上安裝適用於UNIX的功能。

您必須確保以root使用者身分登入。

> 您不應該刪除SnapDrive 安裝了UNIX版的目錄。如果刪除目錄、啟動和停止精靈可能會發生問題。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載軟體。
2. 切換到您放置未壓縮「NetApp.SnapDrive _AIX_5_2.z檔案」的目錄。
3. 執行下列命令來啟動Smit：
   - smit *
4. 選擇*軟體安裝與維護*選項。
5. 在下一個畫面中、選取*安裝與更新軟體*功能表選項。
6. 在Install Software（安裝軟體）畫面中、以下列其中一種方式指定軟體的位置：
   - 手動輸入軟體位置的路徑。
   - 按下f4以顯示選項清單。

如果您要使用f4方法、請完成下列步驟：

a. 按下f4。
b. 在詢問您要安裝哪個軟體的提示下、輸入：

「NetApp」。SnapDrive*。

c. 出現詢問您是否要繼續或取消的提示時、請按Enter完成安裝。

7. 使用「lslpp -l NetApp.SnapDrive」命令來驗證軟體套件安裝。
8. 為SnapDrive 系統設定適用於UNIX的功能、以完成設定。

大部分資訊都是預設設定的、但您需要指定下列資訊：

a. 儲存系統的登入資訊
b. 還原設定AutoSupport
c. 根據您使用的是FC傳輸協定或iSCSI傳輸協定、為下列選項SnapDrive for UNIX設定正確的組態值：
   - 「預設傳輸」

     視傳輸協定而定、選取「FCP」或「iSCSI」。

   - 「多路徑類型」

     對於FC、請將其設為下列任一值：

     - 《NativeMPIO》
     - 《DMP》

對於iSCSI、請將其設為「NativeMPIO」或「DMP」。

從SnapDrive AIX主機解除安裝適用於UNIX的功能

您可以使用系統管理介面工具（Smit）、從SnapDrive AIX系統解除安裝適用於UNIX的功能。

步驟

1. 輸入下列命令來啟動Smit：
   - smit *
2. 選擇*軟體安裝與維護*功能表選項。
3. 在顯示的畫面上、選取*軟體維護與公用程式*功能表選項。
4. 在下一個畫面中、選取「移除安裝的軟體」功能表選項。
5. 使用下列其中一種方法移除軟體：
   - 輸入套件名稱「NetApp.SnapDrive」。確保將「Preview only（僅預覽）」選項設為「no（否）」。
   - 按下f4顯示名稱清單。

i. 向下捲動名稱清單、直到找到「NetApp.SnapDrive」。
ii. 選取「NetApp.SnapDrive」、然後按Enter。

    隨即顯示提示訊息。

iii. 選擇「Continue（繼續）」或「cancel（取消）」。
iv. 按Enter完成解除安裝。

    解除安裝程序會將記錄檔放在下列位置：「/tmp/SnapDrive解除安裝」。

執行安裝後檢查

安裝完成後、您必須執行幾項工作、以確保SnapDrive 成功安裝適用於UNIX的整套功能。

步驟

1. 確認安裝程式已在您的主機上安裝所有必要的檔案。
2. 確認「snapdrive.conf」檔案中的組態變數設定正確。

   對於大部分的變數、預設值應適用。

3. 提供SnapDrive 適用於UNIX的功能、並提供目前的儲存系統登入資訊。

   當您設定儲存系統時、系統會提供使用者登入資訊。適用於UNIX的解決方案需要此登入資訊才能與儲存系統搭配使用。SnapDrive

4. 若要使用角色型存取控制（RBAC）、請在「snapdrive.conf」檔案中設定「_RBAC方法=DFM」變數。

   根據預設、SnapDrive 適用於UNIX及更新版本的版本使用root認證來存取儲存系統。未開啟RBAC功能。

5. 若要使用HTTPS與儲存系統和精靈服務進行安全連線、請在「snapdrive.conf」檔案中設定「*use-https-to-SDU-daemon=on*」。

   > 適用於UNIX及更新版本的支援HTTPS以進行精靈通訊。SnapDrive依預設、此選項設為「關」。

6. 在中安裝SnapDrive 供UNIX使用的伺服器憑證

   「DU常駐程式-憑證路徑=/opt/NetApp/SnapDrive / SnapDrive。pem路徑、如SnapDrive檔案中所指定。

7. 執行下列命令、變更SnapDrive UNIX版的預設密碼：

   快照的passwd*

8. 請查看「/var/log/sdconfine.out」中已安裝組態元件的詳細資料。

由適用於**UNIX**的文件**SnapDrive**

適用於UNIX的支援安裝多個檔案、例如執行檔、組態檔、解除安裝檔案、診斷檔案和手冊

頁、SnapDrive 在主機上。透過這些檔案、您可以偵測問題、將產品目前版本的組態資訊等資訊儲存在SnapDrive 適用於UNIX的支援程式庫中。

相關資訊

記錄類型

由適用於**UNIX**的執行檔安裝**SnapDrive**

適用於UNIX的可執行檔會安裝適用於AIX作業系統的執行檔。SnapDrive

這些可執行檔安裝於「/opt /NetApp/SnapDrive / bin / SnapDrive」。

由適用於**UNIX**的程式檔所安裝的組態檔**SnapDrive**

UNIX版安裝「snapdrive.conf」檔案、儲存產品目前版本的組態資訊。SnapDrive

您應該修改系統的「snapdrive.conf」檔案。如果您升級SnapDrive 的是適用於UNIX的版本、它會保留您目前的「snapdrive.conf」檔案。組態檔位於下列位置：

「/opt/NetApp/SnapDrive / SnapDrive。」

由適用於**UNIX**的效能分析所安裝的診斷檔案**SnapDrive**

UNIX版安裝診斷檔案、可協助偵測UNIX版的問題。SnapDrive SnapDrive

- 「/opt/NetApp/SnapDrive /診斷/SnapDrive。DC」
- /`opt/NetApp/SnapDrive /診斷/filer_info'
- 「/opt/NetApp/SnapDrive /診斷/Brocade資訊」
- 「/opt/NetApp/SnapDrive /診斷/Cisco_info」
- /`opt/NetApp/SnapDrive /診斷/McData資料
- 「/opt/NetApp/SnapDrive /診斷/SHsupport.pPM」
- 「/opt/NetApp/SnapDrive /診斷/ Telnet.pm'」
- 「/opt/NetApp/SnapDrive /診斷/AIX_info'」

由適用於**UNIX**的英文版手冊頁**SnapDrive**

UNIX版提供多種格式的手冊頁。SnapDrive

手冊頁可從下列位置取得：

- 「/opt/NetApp/SnapDrive / DOS/SnapDrive .DC.1」
- 「/opt/NetApp/SnapDrive/docs/SnapDrive」
- 「/opt/NetApp/SnapDrive / DOS/SnapDrive .1.html」

- /`opt/NetApp/SnapDrive / DOS/Brocbode_info.1'
- /`opt/NetApp/SnapDrive/docs/McData info.1'
- /`opt/NetApp/SnapDrive/docs/cisco_info.1'
- /`opt/NetApp/SnapDrive/docs/filer_info.1'
- /`opt/NetApp/SnapDrive / DOS/AIX_info.1'

升級SnapDrive 適用於UNIX的版本

您可以輕鬆地將SnapDrive UNIX版的功能升級為最新版本。在升級過程中、在「snapdrive.conf」檔案中、幾乎沒有任何變數會改變。若要確保SnapDrive UNIX版的功能正常、請檢查「snapdrive.conf」檔案中的各種預設值。

若要升級目前版本SnapDrive 的UNIX版、您不需要將其解除安裝。您應該在目前版本的基礎上安裝最新版本的軟體。

當您安裝新版本時、SnapDrive 適用於UNIX的功能將會檢查您是否已安裝版本。如果您這麼做、它會保留目前的「snapdrive.conf」檔案、並將其安裝的檔案版本重新命名為「snapdrive.conf.x」。如此一來、就能避免覆寫您的「sfadrive.conf」檔案、因此您不會遺失檔案中的任何自訂設定。

根據預設、SnapDrive UNIX版的支援功能會在「sfapdrive.conf」檔案中註解變數。這表示它會自動使用所有變數的預設值、但您自訂的變數除外。如果您想要變更這些值、必須將變數新增至目前的「snapdrive.conf」檔案、然後指定您想要的值。

> 當您執行修補程式升級時、SnapDrive 「snapdrive.conf」檔案中的更新版本不會變更。不過SnapDrive 、「支援版」命令提供適當的版本。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.