SnapManager 配置参数

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/reference_snapmanager_configuration_parameters.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapManager 配置参数 1

SnapManager 配置参数

SnapManager 提供了一个配置参数列表，□可以根据需要□□□些参数。配置参数存□在 SMO.config 文件中。但是， SMO.config 文件可能不包含所有受支持的配置参数。□可以根据需要添加配置参数。

下表列出了所有受支持的 SnapManager 配置参数，并□明了何□使用□些参数：

Parameters	Description
• rety.hourly.count • rety.hourly.duration • Retain 。 monthly 。 count • Retain 。 monthly 。 duration	□些参数用于在□建配置文件□□置保留策略。例如，□可以分配以下□： retain.hourly.count = 12 rety.hourly.duration = 2 rety.monthy.count = 2 rety.monthly" 持□□□ = 6
restore.secondaryAccessPolicy	此参数用于定□ SnapManager 在无法使用 Protection Manager 直接□原二□存□上的数据□如何□□□数据。□□二□存□上的数据的不同方式如下： • Direct （默□） 如果 restore.secondaryAccessPolicy □置□ Direct ，□ SnapManager 会克隆二□存□上的数据，将克隆的数据从二□存□挂□到主机，然后将数据从克隆□制到活□□境。 • □接 如果将□接分配□ restore.secondaryAccessPolicy ，□ SnapManager 会将数据□制到主存□上的□□卷，将数据从□□卷挂□到主机，然后将数据从□□卷□制到活□□境。 只有当主机无法直接□□二□存□系□□，才必□使用□接方法。此方法所需□□是直接方法的□倍，因□会□建□个数据副本。 在使用网□文件系□（ NFS ）作□□□的存□区域网□（ SAN ）中，SnapManager 无需直接□接到二□存□即可□行□原。

Restore.temporaryVolumeName	此参数□□□卷分配一个名称。当 SnapManager 使用□接方法从二□存□□原数据□，它需要主存□上的一个□□卷来存放数据的□□副本，直到将其□制到数据□文件并恢□数据□□止。没有默□□。如果不指定□，□必□在使用□接方法的 restore 命令中□入一个名称。例如，□可以分配以下□： restore.temporaryVolumeName = SMO_temp_volume
Retain 。 alwaysFreeExpiredBackups	此参数允□ SnapManager 在□□到期□以及□行快速□原□□放□□，即使未配置数据保□也是如此。此参数将□放已□期的受保□□□，并□除已□期的未受保□□□。□可以分配的可能□如下： • true 如果□ retain.alwaysFreeExpiredBackups 分配 true ，□无□□□是否受保□， SnapManager 都会□放已□期的□□。 □□在未受保□或二□存□上受保□的副本也已□期□将被□除。 • false 如果□ retain.alwaysFreeExpiredBackups 分配 false ，□ SnapManager 会□放已保□的已□期□□。
host.credentials.persist	此参数允□ SnapManager 存□主机凭据。默□情况下，不会存□主机凭据。但是，如果□的自定□脚本□行在□程克隆上，并且需要□□□程服□器，□需要存□主机凭据。□可以通□□ host.credentials.persist 分配 true 来□用主机凭据存□。SnapManager 会□主机凭据□行加密并□行保存。
已□示 restorePlanMaxFilesDisplayed	使用此参数可以定□要在□原□□中□示的最大文件数。默□情况下， SnapManager 在□原□□中最多□示 20 个文件。但是，□可以更改□大于 0 的□。例如，□可以分配以下□： • 已□示的 restorePlanMaxFilesDisplayed = 30 ⓘ 如果指定的□无效，□会□示默□文件数。

snapshot.list.timeout.min	使用此参数可以定□在□行任何 SnapManager 操作□ SnapManager 必□等待 snap list 命令□行的□□（以分□□□位）。默□情况下， SnapManager 等待 30 分□。但是，□可以更改□大于 0 的□。例如，□可以分配以下□： • snapshot.list.timeout.min = 40 ⓘ 如果指定的□无效，□使用默□□。 □于任何 SnapManager 操作，如果 snap list 命令□行□□超□分配□ snapshot.list.timeout.min 的□，□此操作将失□并□示超□□□消息。
pruneIfFileExistsInOtherDestination	使用此修剪参数可以定□□□日志文件的目□。□□日志文件存□在多个目□位置。在□□□日志文件□行□□□，SnapManager 需要知道□□日志文件的目□位置。□可以分配的可能□如下： • 要从指定目□□□□日志文件□行 prune 操作，必□将 false 分配□ pruneIfFileExistsInOtherDestination 。 • 要从外部目□□□□日志文件□行 prune 操作，必□将 true 分配□ pruneIfFileExistsInOtherDestination 。
prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination	使用此修剪参数可以修剪从指定□□日志目□□□或从外部□□日志目□□□的□□日志文件。□可以分配的可能□如下： • 如果要从指定目□□□□日志文件□行修剪，并且使用 -prune-dest 从指定目□□□□□日志文件，□必□将 false 分配□ prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination 。 • 如果要从指定目□□□□日志文件□行修剪，并且□□日志文件至少从任何其他目□□□一次，□必□将 true 分配□ prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination 。
max.archivelog.files.toprune.atMIME	使用此修剪参数可以定□在□定□□可以修剪的□□日志文件的最大数量。例如，□可以分配以下□：max.archivelog.files.toprune.atatMIME = 998 ⓘ 可以分配□ max.archivelog.files.toprune.atatime 的□必□小于 1000 。

archivelogs.consolidate	如果□ archivelogs.consolidate 分配 true ， □此参数允□ SnapManager □放重□的□□日志□□。
后□ .backup.label-with 。 logs	通□此参数，□可以指定要添加的后□，以区分数据□□和□□日志□□的□□名称。例如，当□将日志分配□后□ .backup.label-band.logs □， _logs 会作□后□添加到□□日志□□□□中。然后，□□日志□□□□将□ arch_logs 。
backup.archivelogs.beyond.missingfiles	此参数允□ SnapManager 在□□中包含缺少的□□日志文件。活□文件系□中不存在的□□日志文件不会包含在□□中。如果要包括所有□□日志文件，即使□些文件不在活□文件系□中，也必□□ backup.archivelogs.beyond.missingfiles 分配 true 。 □可以分配 false 来忽略缺少的□□日志文件。
vrctl.timeout	通□此参数，□可以定□ rfctl 命令的超□□。* 注： * 服□器控制（ Server Control， srvctl ）是一个用于管理 RAC □例的□用程序。 如果 SnapManager □行□源管理器命令所需□□超□超□□，□ SnapManager 操作将失□，并□示以下□□消息： Error ： Timeout occurred while executing command ：□源管理器状□。
snapshot.restore.storageNameCheck	此参数允□ SnapManager □从 7- 模式 Data ONTAP □移到集群模式 Data ONTAP 之前□建的 Snapshot 副本□行□原操作。分配□此参数的默□□□ false 。如果□已从 7- 模式 Data ONTAP □移到集群模式 Data ONTAP ，但希望使用□移前□建的 Snapshot 副本，□□置 snapshot.restore.storageNameCheck=true 。
services.common.disableAbort	此参数用于在□□□□行的操作失□□禁用清理。□可以□置 services.common.disableAbort=true.For 示例，如果□□行的克隆操作□行□□□□，但由于 Oracle □□而失□，□可能不希望清理此克隆。如果□置了 services.common.disableAbort=true ， □不会□除此克隆。□可以修□ Oracle □□描述并从克隆操作失□的位置重新□□□操作。

• backup.bay.dnfs.layout • backup.sleep.dnfs.secs	□些参数用于激活 Direct NFS （ DNFS ）布局中的休眠机制。使用 DNFS 或网□文件系□（ NFS ）□建控制文件□□后， SnapManager 会□□□取□些控制文件，但可能□不到□些文件。要□用休眠机制，□□保 backup.leep.dnfs.layout=true 。默□□□ true 。 □用休眠机制□，必□将休眠□□分配□ backup.sleep.dnfs.secs 。分配的睡眠□□以秒□□位，□□取决于□的□境。默□□□ 5 秒。 例如： • backup.leep.dnfs.layout=true • backup.sleep.dnfs.secs=2
• override.default.backup.pattern • new.default.backup.pattern	如果不指定□□□□， SnapManager 将□建一个默□□□□□。□可以使用□些 SnapManager 参数自定□默□□□□□。要□用□□□□自定□，□□保 override.default.backup.pattern 的□□置□ true 。默□□□ false 。 要□□□□□分配新模式，□可以将数据□名称，配置文件名称，□□，模式和主机名等□□字分配□ new.default.backup.pattern 。□□字□使用下□□分隔。例如， new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode 。 □□□会自□包含在生成的□□末尾。
allow.underscore.in.clone.sid	Oracle 支持在 Oracle 11gR2 的克隆 SID 中使用下□□。使用此 SnapManager 参数可以在克隆 SID 名称中包含下□□。要在克隆 SID 名称中包含下□□，□□保 allow.underscore.in.clone.sid 的□□置□ true 。默□□□ true 。 如果□使用的 Oracle 版本早于 Oracle 11gR2 ，或者不希望在克隆 SID 名称中包含下□□，□将此□□置□ false 。
oracle.parameters.with.comma	使用此参数可以指定逗号（，）作□□的所有 Oracle 参数。□行任何操作□， SnapManager 会使用 oracle.parameters.with.comma □□所有 Oracle 参数并跳□□拆分。 例如，如果□□ NLS_numeric_characters= ， □指定 oracle.parameters.with.comma=nls_numeric_characters 。如果存在多个 Oracle 参数，并以逗号作□□，□必□在 oracle.parameters.with.comma 中指定所有参数。

• archivedLogs.exclude • archivedLogs.exclude.fileslike • db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike	如果数据□不在□用了 Snapshot 副本的存□系□上，而□希望□□存□系□□行 SnapManager 操作，□ SnapManager 可以通□□些参数从配置文件和□□中排除□□日志文件。 * 注： * 在□建之前，必□在配置文件中包含排除参数 配置文件。 分配□□些参数的□可以是□□目□或存在□□日志文件的挂□点，也可以是子目□。如果指定了□□目□或挂□点，并且□主机上的配置文件□用了数据保□，□□挂□点或目□不会包含在 Protection Manager 中□建的数据集中。如果要从主机中排除多个□□日志文件，□必□使用逗号分隔□□日志文件路径。 要排除□□日志文件包含在配置文件中并□行□□，□必□包括以下参数之一： • archivedLogs.exclude 指定一个正□表□式，用于从所有配置文件或□□中排除□□日志文件。 与正□表□式匹配的□□日志文件将从所有配置文件和□□中排除。 例如，□可以□置 archivedLogs.exclude = /arch/logs/on/local/disk1/.* ，/arch/logs/on/local/disk2/.* 。□于 ASM 数据□，□可以□置 archivedLogs.exclude = \\+KHDB_ARCH_dest/kdb/archivelog/.* ，\\+KHDB_NONNAARCHTWO/kdb/archivelog/.* 。 • archivedLogs.exclude.fileslike 指定一个 SQL 表□式，用于从所有配置文件或□□中排除□□日志文件。 与 SQL 表□式匹配的□□日志文件将从所有配置文件和□□中排除。 例如，□可以□置 archivedLogs.exclude.fileslike = /arch/logs/on/local/disk1/% ，/arch/logs/on/local/disk2/% 。 • db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike 指定一个 SQL 表□式，用于□从使用指定 db-unique-name □数据□□建的配置文件或□□中排除□□日志文件。 与 SQL 表□式匹配的□□日志文件将从配置文件和□□中排除。 例如，□可以□置 mydb.archivedLogs.exclude.fileslike = /arch/logs/on/local/disk1/% ，/arch/logs/on/local/disk2/% 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.