# 正在□建克隆□□

## SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_creating_clone_specifications.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

正在□建克隆□□ . . . . . 1
克隆□□示例 . . . . . 5

# 正在□建克隆□□

SnapManager for Oracle 使用克隆□□ XML 文件，其中包括要在克隆操作中使用的映射，□□和参数。SnapManager 使用此信息□定克隆的文件的放置位置以及如何□理□断信息，控制文件，参数等。

□可以使用 SnapManager □形用□界面（ GUI ），命令行界面（ CLI ）或文本□□器□建克隆□□文件。

使用文本□□器□建克隆□□文件□，必□将其□存□ .xml 文件。□可以将此 XML 文件用于其他克隆操作。

□□可以□建克隆□□模板，然后□其□行自定□。□可以使用 smo clone template 命令，也可以在 GUI 中使用克隆向□。

SnapManager for Oracle 会向其生成的任何克隆□□模板添加版本字符串。□于缺少版本字符串的任何克隆□□文件， SnapManager for Oracle 将采用最新版本。

如果要□行□程克隆，□勿更改克隆□□文件中数据文件，重做日志文件和控制文件的默□位置。如果更改默□位置， SnapManager 将无法在不支持 Snapshot 功能的数据□上□建克隆或□建克隆。因此，自□□建配置文件失□。

> □然挂□点和 ASM 磁□□信息可从□形用□界面□□，但□只能更改文件名，而不能更改文件位置。

□可以使用相同或不同的参数和□□合多次□行任□。

1. 打□一个文本文件并□入文本，如以下示例所示：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>
     <storage-specification/>
     <database-specification/>
 </clone-specification>
```

2. 在存□□□□件中，□入数据文件的挂□点。

   存□□□列出了□克隆□建的新存□的位置，例如数据文件挂□点和原始□□。□些□必□从源映射到目□。

   以下示例□示了在克隆□□中使用的数据文件挂□点□法：

```
<mountpoint>
     <source>/mnt/path/source_data file_mountpoint</source>
     <destination>/mnt/path/target_data file_mountpoint</destination>
</mountpoint>
```

3. 可□：如果源上有原始□□，□必□指定源上原始□□的路径，然后□目□指定目□ auto-generate=` true` 。

   与先前版本的 SnapManager for Oracle 中的克隆映射文件不同，□无法在目□上□原始□□指定位置。SnapManager for Oracle 将□克隆的原始□□□□下一个可用□□名称。

以下示例□示了克隆□□中使用的原始□□□法：

```
<raw-device>
     <source>/dev/raw/raw1</source>
     <destination auto-generate="true"/>
</raw-device>
```

4. 在数据□□□□件中，将控制文件信息□□□要□克隆□建的控制文件列表。

   数据□□□用于指定克隆的数据□□□，例如控制文件，重做日志，□□日志和 Oracle 参数。

   以下示例□示了克隆□□中使用的控制文件□法：

```
<controlfiles>
     <file>/mnt/path/clonename/control/control01.ctl</file>
     <file>/mnt/path/clonename/control/control02.ctl</file>
</controlfiles>
```

5. 指定克隆的重做日志□□。

   以下示例□示了用于克隆的重做日志目□□□：

```
<redologs>
     <redogroup>
          <file>/mnt/path/clonename/redo/redo01.log</file>
          <number>1</number>
          <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
         <file>/mnt/path/clonename/redo/redo02.log</file>
         <number>2</number>
         <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
</redologs>
```

6. 指定□在克隆的数据□中□置□不同□的 Oracle 参数。如果使用的是 Oracle 10 ， □必□指定以下参数：
   - 后台□□
   - 核心□□
   - 用□□□
   - （可□）□□日志

     ⓘ 如果参数□□置不正□，□克隆操作将停止，□将收到□□消息。

如果未指定□□日志的存□位置，□ SnapManager 将在 nodarchivelog 模式下□建克隆。SnapManager 会将此参数信息□制到克隆的 init.ora 文件中。

+ 以下示例□示了克隆□□中使用的参数□法：

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_archive_dest_1</name>
          <value>LOCATION=/mnt/path/clonename/archive</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + □可以通□在参数元素中使用默□元素来使用默□□。在以下示例中， OS_authentication_prefix 参数将采用默□□，因□指定了默□元素：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <default></default>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + □可以使用空元素指定一个空字符串作□参数的□。在以下示例中， OS_authentication_prefix 将□置□空字符串：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <value></value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + 注意：□可以通□不指定任何元素来使用源数据□的 init.ora 文件中的□作□参数。

+ + 如果参数具有多个□，□可以提供以逗号分隔的参数□。例如，如果要将数据文件从一个位置移□到□一个位置，□可以使用 db_file_name_convert 参数并指定以逗号分隔的数据文件路径，如以下示例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>db_file_name_convert</name>
          <value>>/mnt/path/clonename/data file1,/mnt/path/clonename/data
file2</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ + 如果要将日志文件从一个位置移□到□一个位置，□可以使用 log_file_name_convert 参数并指定以逗号分隔的日志文件路径，如以下示例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_file_name_convert</name>

<value>>/mnt/path/clonename/archivle1,/mnt/path/clonename/archivle2</value
>
     </parameter>
</parameters>
```

1. 可□：指定要在克隆□机□□其□行的任意 SQL □句。

   □可以使用 SQL □句□行□如在克隆的数据□中重新□建□□文件等任□。

   > □必□□保 SQL □句末尾不包含分号。

   以下是在克隆操作中□行的示例 SQL □句：

```
<sql-statements>
   <sql-statement>
     ALTER TABLESPACE TEMP ADD
     TEMPFILE '/mnt/path/clonename/temp_user01.dbf'
     SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
     MAXSIZE 32767M
   </sql-statement>
</sql-statements>
```

## 克隆□□示例

以下示例□示了克隆□□□□，其中包括存□和数据□□□□件：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>

   <storage-specification>
     <storage-mapping>
        <mountpoint>
          <source>/mnt/path/source_mountpoint</source>
          <destination>/mnt/path/target_mountpoint</destination>
        </mountpoint>
        <raw-device>
          <source>/dev/raw/raw1</source>
          <destination auto-generate="true"/>
        </raw-device>
        <raw-device>
          <source>/dev/raw/raw2</source>
          <destination auto-generate="true"/>
        </raw-device>
     </storage-mapping>
   </storage-specification>

   <database-specification>
     <controlfiles>
       <file>/mnt/path/clonename/control/control01.ctl</file>
       <file>/mnt/path/clonename/control/control02.ctl</file>
     </controlfiles>
     <redologs>
         <redogroup>
           <file>/mnt/path/clonename/redo/redo01.log</file>
           <number>1</number>
           <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
```

```
            <file>/mnt/path/clonename/redo/redo02.log</file>
            <number>2</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
    </redologs>
    <parameters>
      <parameter>
        <name>log_archive_dest_1</name>
        <value>LOCATION=/mnt/path/clonename/archive</value>
      </parameter>
      <parameter>
        <name>background_dump_dest</name>
        <value>/mnt/path/clonename/admin/bdump</value>
      </parameter>
      <parameter>
        <name>core_dump_dest</name>
        <value>/mnt/path/clonename/admin/cdump</value>
      </parameter>
      <parameter>
        <name>user_dump_dest</name>
        <value>/mnt/path/clonename/admin/udump</value>
      </parameter>
    </parameters>
   </database-specification>
</clone-specification>
```

- 相□信息 *

克隆数据□并使用自定□□件脚本

从□□克隆数据□

在当前状□下克隆数据□

将数据□克隆到□用主机的注意事□

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.