已知行故障排除

SnapManager Oracle

NetApp
August 06, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/reference_troubleshooting_known_issues.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□已知□□□行故障排除 1
SnapManager for Oracle 无法□□集群模式配置文件 1
服□器无法□□ 1
如果目□名称属于其他目□名称，□无法管理□□日志文件目□名称 2
存□□数据□大小会随着□□而□加，而不会随着□□数量而□加 2
存□□数据□□□□，无法□□ SnapManager □形用□界面， SnapManager 操作失□ 2
无法□克隆的数据□□建□□文件 3
□□ Data Guard □用数据□失□ 3

□已知□□□行故障排除

□□了解使用 SnapManager □可能□生的一些已知□□，以及如何解决□些□□。

SnapManager for Oracle 无法□□集群模式配置文件

如果 SnapManager for Oracle 安装目□的 cmode_profiles.config 文件中不存在集群模式配置文件名称，□可能会触□以下□□消息：

□使用 SnapDrive 配置集 -dfm user_name appliage_name 配置 DFM 服□器。

此外，在升□□用于 Oracle 的 SnapManager □，如果□除 /opt/netapp/smO/* 文件□，□具有集群模式配置文件名称的 cmode_profiles.config 文件也会被□除。此□□描述□会触□相同的□□消息。

- □□解决策 *

更新配置文件： smo profile update-profile <profile_name>

> 如果 SnapManager for Oracle 安装在 /opt/netapp/smo/ 路径中，□文件位置□ /opt/netapp/smO/cmode_profile/cmode_profiles.config 。

服□器无法□□

□□服□器□，□可能会看到□似以下内容的□□消息：

SMO-01104 ：□用命令 SMO-17107 □出□： SnapManager 服□器无法在端口 8074 上□□，因□以下□□： java.net.BindException: 地址已在使用中

□可能是因□ SnapManager □听端口（默□□ 272.14 和 27215 ）当前正在由其他□用程序使用。

如果 SMO_server 命令已在□行，但 SnapManager 未□□到□有□程，□也可能□生此□□。

- □□解决策 *

□可以重新配置 SnapManager 或其他□用程序以使用不同的端口。

要重新配置 SnapManager ，□□□以下文件： C ： \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle\properties\SMO.config

□可以分配以下□：

- SMO Server.port=27214
- SMO Server.rmiRegistry.port=27215
- remote.registry.ocijdbc.port= 27215

  remote.registry.ocijdbc.port 必□与 Server.rmiRegistry.port 相同。

要□□ SnapManager 服□器，□□行以下□□：

1. □□ * □始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服□ * 。
2. □可以通□以下三□方式之一□□服□器：
   - 在左□面板中，□□ * □□ * 。
   - 右□□□ NetApp SnapManager 3.3 for Oracle ，然后从下拉菜□中□□ * □□ * 。
   - 双□□用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 ，然后在打□的属性□口中，□□ * □□ * 。

如果目□名称属于其他目□名称，□无法管理□□日志文件目□名称

□建□□日志□□□，如果用□排除了属于其他目□名称的目□，□其他目□名称也会被排除。

例如，假□有三个可供排除的目□： E ： \\arch ， G ： \\arch 和 H ： \\arch 。□建□□日志文件□□□，如果使用命令排除 E ： \\arch

```
smo backup create -profile almsamp1 -data -online -archivelogs  -exclude
-dest E:\\arch
```

， SnapManager for Oracle 将排除以 E ： \\arch □□的所有目□。

- □□解决策 *
- 在 v$archive_dest 中配置目□后，添加路径分隔符。例如，将 E ： \\arch 更改□ E ： \\arch\ 。
- □建□□□，□包括目□，而不是排除任何目□。

存□□数据□大小会随着□□而□加，而不会随着□□数量而□加

由于 SnapManager 操作会在存□□数据□表的架□中□入或□除数据，从而□致索引空□使用量□高，因此存□□数据□大小会随着□□的推移而□加。

- □□解决策 *

□必□根据 Oracle 准□□控和重建索引，以控制存□□架□占用的空□。

存□□数据□□□□，无法□□ SnapManager □形用□界面，SnapManager 操作失□

SnapManager 操作失□，在存□□数据□□□□，□无法□□□形用□界面。

下表列出了□可能要□行的不同操作及其例外情况：

操作	例外情况
打□已□□的存□□	sm_gux.log 中□□了以下□□消息： [WARN] ： SMO-01106 ：□□存□□□出□： closed Connection java.sql.SQLException ： closed Connection 。

按 F5 刷新已打□的存□□	GUI 中会□示存□□□常，同□ sm_gui.log 文件中会□□ NullPointerException 。
正在刷新主机服□器	sumo_gui.log 文件中□□了 NullPointerException 。
□建新配置文件	配置文件配置□口中□示 NullPointerException 。
刷新配置文件	sm_gux.log 中□□了以下 SQL □常： [警告] ： SMO-01106 ：□□存□□□出□：已□□□接。
□□□□	sm_gux.log 中□□了以下□□消息：无法延□初始化收集。
□看克隆属性	sm_gui.log 和 sumo_gui/log 中□□了以下□□消息：无法延□初始化收集。

- □□解决策 *

要□□ GUI 或□行任何 SnapManager 操作，必□□保存□□数据□正在□行。

无法□克隆的数据□□建□□文件

如果目□数据□的□□表空□文件放置在与数据文件的挂□点不同的挂□点中，□克隆□建操作会成功，但 SnapManager 无法□克隆的数据□□建□□文件。

- □□解决策 *

□必□□行以下任一操作：

- □保目□数据□的布局，以便将□□文件放置在与数据文件相同的挂□点。
- 在克隆的数据□中手□□建或添加□□文件。

□□ Data Guard □用数据□失□

如果使用主数据□的服□名称配置了任何□□日志位置，□ Data Guard □用数据□的□□将失□。

- □□解决策 *

在□形用□界面中，必□清除与主数据□的服□名称□□的 * 指定外部□□日志位置 * 。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.