和数据

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-installation-7mode/concept_snapmanager_backup_overview.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□□和□□数据□ 1
SnapManager □□概述 1
定□□□策略 1
□数据□□建配置文件 3
□□数据□ 5
□□数据□□□ 6
□□重□□□ 7

□□和□□数据□

安装 SnapManager 后，□可以□数据□□建一个基本□□，并□□□□□以□保它不包含任何□坏的文件。

- 相□信息 *

SnapManager □□概述

定□□□策略

□数据□□建配置文件

□□数据□

□□数据□□□

□□重□□□

SnapManager □□概述

SnapManager 使用 NetApp Snapshot 技□□建数据□□□。□可以使用 DBVERIFY □用程序，也可以使用 SnapManager □□□□的完整性。

SnapManager 通□□包含数据文件，控制文件和□□日志文件的卷□建 Snapshot 副本来□□数据□。□些 Snapshot 副本共同□成了一个□□集， SnapManager 可使用□□□集□原数据□。

定□□□策略

在□建□□之前定□□□策略可□保□已□□成功□原数据□。SnapManager 提供□活的粒度□□□□，以□足□的服□□□□□（ SLA ）要求。

有□ SnapManager 最佳□践，□参□ *TR 3761* 。

□需要□□ SnapManager □□模式？

SnapManager 支持□□□□模式：

□□模式	Description
□机□□	在数据□□于□机状□□□建数据□□□。此□□模式也称□□□□。
脱机□□	在数据□□于挂□或□□状□□□建数据□□□。此□□模式也称□冷□□。

□需要□□□型的 SnapManager □□？

SnapManager 支持三□□型的□□：

□□□型	Description
完整□□	□建整个数据□的□□，其中包括所有数据文件，控制文件和□□日志文件。
部分□□	□建□定数据文件，控制文件，表空□和□□日志文件的□□
□□□日志□□	□□建□□日志文件的□□。在□建配置文件□，必□□□ * □独□□□□日志 * 。

□需要□□□型的数据□配置文件？

SnapManager 会根据数据□配置文件是否将□□日志□□与数据文件□□分隔□来□建□□。

配置文件□型	Description
一个数据□配置文件，用于□数据文件和□□日志□行□合□□	用于□建： • 完整□□，包含所有数据文件，□□日志文件和控制文件 • 包含□定数据文件，表空□，□□日志文件和控制文件的部分□□
用于□□日志□□和数据文件□□的□独数据□配置文件	用于□建： • 将具有不同□□的□□□合在一起，用于数据文件□□和□□日志□□ • 所有数据文件以及控制文件的□数据□□ • □定数据文件或表空□以及控制文件的部分□数据□□ • □□□日志□□

Snapshot 副本□使用□些命名□定？

通□□□□建的 Snapshot 副本可以遵循自定□命名□定。可以使用自定□文本或内置□量（例如配置文件名称，数据□名称和 SnapManager 提供的数据□ SID ）来□建命名□定。□可以在□建策略□□建命名□定。

> □必□在命名格式中包含 SMID □量。SMID □量□建唯一的 Snapshot □□符。

Snapshot 副本命名□定可以在□建配置文件期□或之后□行更改。更新后的模式□□用于尚未□建的 Snapshot 副本；□有 Snapshot 副本将保留先前的模式。

□希望在主存□系□和二□存□系□上保留□□副本多□□□？

□□保留策略用于指定要保留的成功□□数。□可以在□建策略□指定保留策略。

□可以□□ " □小□ " ， " □日 " ， " □周 " ， " □月 " 或 " 无限制 " 作□保留□。□于□个保留□，□可以同□或□独指定保留□数和保留期限。

- 保留数量决定了□保留的特定保留□的最小□□数。

  例如，如果□□□□□ *daily* 且保留□数□ *10* ，□会保留 10 个□日□□。

> Data ONTAP 允□□保留的最大 Snapshot 副本数□ 255 。默□情况下，在□到最大限制后，□建新 Snapshot 副本将失□。但是，□可以在 Data ONTAP 中配置□□策略以□除旧的 Snapshot 副本。

- 保留期限用于□定□□□保留的最短天数。

  例如，如果□□□□□ *daily* 且保留期限□ *10* ，□会保留 10 天的□日□□。

如果□置了 SnapMirror □制，□保留策略将在目□卷上□像。

> 要□期保留□□副本，□使用 SnapVault 。

是否要使用源卷或目□卷□□□□副本？

如果使用 SnapMirror 或 SnapVault ，□可以使用 SnapMirror 或 SnapVault 目□卷上的 Snapshot 副本而不是主存□系□上的 Snapshot 副本来□□□□副本。使用目□卷□行□□可□少主存□系□上的□□。

- 相□信息 *

"NetApp 技□□告 3761 ：《 SnapManager for Oracle ：最佳□践》"

□数据□□建配置文件

□必□□数据□□建配置文件，才能□□数据□□行任何操作。配置文件包含有□数据□的信息，并且只能引用一个数据□；但是，一个数据□可以由多个配置文件引用。使用一个配置文件□建的□□无法从其他配置文件□□，即使□□个配置文件都与同一数据□相□□也是如此。

□必□□保目□数据□□□信息包含在 /etc/oratab 文件中。

以下□□□示了如何使用 SnapManager UI □数据□□建配置文件。如果□意，□也可以使用命令行界面。

有□如何使用命令行界面□建配置文件的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

1. 在存□□□中，右□□□存□□或主机，然后□□ * □建配置文件 * 。
2. 在配置文件配置信息□面上，□入配置文件的自定□名称和密□。
3. 在 Database Configuration Information □面上，□入以下信息：

在此字段中 ...	□行此操作 ...
• 数据□名称 *	□入要□□的数据□的名称。
• 数据□ SID*	□入数据□的安全 ID （ SID ）。数据□名称和数据□ SID 可以相同。
• 主机 *	□入目□数据□所在主机的 IP 地址。如果在域名系□（ DNS ）中指定了主机名，□也可以指定主机名。
• 主机□□ *	□入目□数据□的 Oracle 用□名。用□的默□□□ oracle 。
• 主机□ *	□入 Oracle 用□□名称。默□□□ dba 。 +

4. 在 Database Connection Information □面上，□□以下□□之一：

□□此□ ...	如果□要 ...
• 使用操作系□身□□□ *	使用操作系□□□的凭据□□□数据□的用□□行身□□□。
• 使用数据□身□□□ *	允□ Oracle 使用密□文件身□□□□管理用□□行身□□□。□入相□的数据□□接信息。 • 在 * SYSDBA 特□用□名 * 字段中，□入具有管理□限的数据□管理□的名称。 • 在 * 密□ * 字段中，□入数据□管理□的密□。 • 在 * 端口 * 字段中，□入用于□接到数据□所在主机的端口号。 默□□□。
• 使用 ASM □例身□□□ *	允□自□存□管理（ Automatic Storage Management ， ASM ）数据□□例□管理用□□行身□□□。□入相□的 ASM □例身□□□信息。 • 在 * SYSDBA/SYSASM 特□用□名 * 字段中，□入具有管理□限的 ASM □例管理□的用□名。 • 在 * 密□ * 字段中，□入管理□的密□。

◦ 注： * 只有在数据□主机上有 ASM □例□，才能□□ ASM 身□□□模式。

5. 在 RMAN 配置信息□面上，□□以下□□之一：

□□此□ ...	条件
• □勿使用 RMAN*	□不使用 RMAN 管理□□和□原操作。
通□控制文件使用 RMAN	□正在使用控制文件管理 RMAN 存□□。
• 通□恢□目□使用 RMAN	□正在使用恢□目□数据□管理 RMAN 存□□。□入有□□□恢□目□数据□的用□名，密□以及管理透明网□承印商（ Network Substrate， TNS ）□接的数据□的 Oracle 网□服□名称。 +

6. 在 Snapshot Naming Information □面上，□□□量以指定 Snapshot 副本的命名格式。

   □必□在命名格式中包含 SMID □量。SMID □量□建唯一的 Snapshot □□符。

7. 在策略□置□面上，□行以下操作：
   a. □入□个保留□的保留□数和持□□□。
   b. 从 * 保□策略 * 下拉列表中，□□ Protection Manager 策略。
   c. 如果要□独□□□□日志，□□中 * □独□□□□日志 * □□框，指定保留期限并□□保□策略。

      □可以□□与数据文件□□的策略不同的策略。例如，如果□□数据文件□□了一个 Protection Manager 策略，□可以□□□日志□□其他 Protection Manager 策略。

8. 在配置通知□置□面上，指定□子□件通知□置。
9. 在□史□□配置信息□面上，□□一个□□以□□ SnapManager 操作□史□□。
10. 在□行配置文件□建操作□面上，□□信息并□□ * □建 * 。
11. □□ * 完成 * 以□□向□。

    如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

    - 相□信息 *

"《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

□□数据□

□建配置文件后，□必□□□数据□。□可以在初始□□和□□后□□重□□□。

以下□□□明了如何使用 SnapManager 用□界面□建数据□□□。如果□□意，也可以使用命令行界面（ CLI ）。

有□如何使用命令行界面□建□□的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

1. 从存□□□中，右□□□包含要□□的数据□的配置文件，然后□□ * □□ * 。
2. 在 * □□ * 中，□入□□的自定□名称。

名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称， SnapManager 会自□□建□□□□。

在 SnapManager 3.4 中，□可以修改 SnapManager 自□□建的□□□□。□可以□□ override.default.backup.pattern 和 new.default.backup.pattern 配置□量以□建自己的默□□□□□模式。

3. 如果需要，□□ * 允□□□或□□数据□ * 以修改数据□的状□。

   此□□可□保如果数据□未□于□建□□所需的状□， SnapManager 会自□将数据□置于所需状□以完成此操作。

4. 在要□□的数据□，表空□或数据文件□面上，□行以下操作：
   a. □□ * □□数据文件 * 可□□完整数据□，□定数据文件或□定表空□。
   b. □□ * □□□□日志 * 可□独□□□□日志文件。
   c. 如果要从已□□的活□文件系□中□除□□日志文件，□□□ * □□框□□日志 * 。

      > 如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□ SnapManager 无法□□□日志文件□行修剪。

   d. 如果要□用□□保□，□□□ * 保□□□ * 。

      只有在□建配置文件□□□了保□策略□，才会□用此□□。

   e. 如果要立即保□二□存□的□□覆□ Protection Manager 的保□□□，□□□ * 立即保□ * 。
   f. 从 * □型 * 下拉列表中，□□要□建的□□□型（脱机或□机）。

      如果□□自□， SnapManager 将根据数据□的当前状□□建□□。

   g. 从 * 保留□ * 下拉列表中，□□保留□。
   h. 如果要□保□□的文件未□坏，□□中 * 使用 Oracle DBVERIFY □用程序□□□□ * □□框。
5. 在任□□用□面上，指定是否要在□□操作完成前后□行任□。
6. 在□行□□操作□面上，□□信息并□□ * □□ * 。
7. □□ * 完成 * 以□□向□。

   如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

□□数据□□□

□可以□□数据□的□□，以□保□□的文件未□坏。

如果在□建□□□未□中 * 使用 Oracle DBVERIFY □用程序□□□□ * □□框，□必□手□□行以下□□来□□□□。但是，如果□中此□□框， SnapManager 会自□□□□□。

1. 从 * 存□□ * □中，□□配置文件。
2. 右□□□要□□的□□，然后□□ * □□ * 。
3. □□ * 完成 * 。

如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

在 * 存□□ * □中，右□□□□□，然后□□ * 属性 * 以□看□□操作的□果。

□可以使用□□的文件□行□原操作。有□如何使用 SnapManager 用□界面（ UI ）□行□原操作的信息，□参□ *Online* □助 _ 。如果要使用命令行界面（ *CLI* ）□行□原操作，□参□ _*Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

- 相□信息 *

"《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

□□重□□□

□可以□□□□操作，以便定期自□□□□□。使用 SnapManager ， □可以按□小□， □天， □周，□月或一次性□□□□。

□可以□一个数据□分配多个□□□□。但是，在□同一数据□□□多个□□□，必□□保不会同□□□□□。

以下□□□示了如何使用 SnapManager 用□界面（ UI ）□数据□□建□□□□。如果□□意，也可以使用命令行界面（ CLI ）。有□如何使用命令行界面□□□□的信息，□参□ *Oracle SnapManager for UNIX* 管理指南。

1. 从存□□□中，右□□□要□其□建□□□□的数据□所在的配置文件，然后□□ * □□□□ * 。
2. 在 * □□ * 中，□入□□的自定□名称。

   名称中不得包含空格或特殊字符。如果不指定名称， SnapManager 会自□□建□□□□。

   在 SnapManager 3.4 中，□可以修改 SnapManager 自□□建的□□□□。□可以□□ override.default.backup.pattern 和 new.default.backup.patternconfiguration □量以□建自己的默□□□□□模式。

3. 如果需要，□□ * 允□□□或□□数据□ * 以修改数据□的状□。

   此□□可□保如果数据□未□于□建□□所需的状□， SnapManager 会自□将数据□置于所需状□以完成此操作。

4. 在要□□的数据□，表空□或数据文件□面上，□行以下操作：
   a. □□ * □□数据文件 * 可□□完整数据□，□定数据文件或□定表空□。
   b. □□ * □□□□日志 * 可□独□□□□日志文件。
   c. 如果要从已□□的活□文件系□中□除□□日志文件，□□□ * □□框□□日志 * 。

      > 如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□ SnapManager 无法□□□日志文件□行修剪。

   d. 如果要□用□□保□，□□□ * 保□□□ * 。

      只有在□建配置文件□□□了保□策略□，才会□用此□□。

   e. 如果要立即保□二□存□的□□覆□ Protection Manager 的保□□□，□□□ * 立即保□ * 。

f. 从 * □型 * 下拉列表中，□□要□建的□□□型（脱机或□机）。

如果□□自□， SnapManager 将根据数据□的当前状□□建□□。

g. 从 * 保留□ * 下拉列表中，□□保留□。

h. 如果要□保□□的文件未□坏，□□中 * 使用 Oracle DBVERIFY □用程序□□□□ * □□框。

5. 在 * □□名称 * 字段中，□入□□的自定□名称。

名称中不得包含空格。

6. 在配置□□□□□面上，□行以下操作：

a. 从 * □行此操作 * 下拉列表中，□□□□□□的□率。

b. 在 * □始日期 * 字段中，指定要□□□□□□的日期。

c. 在 * □始□□ * 字段中，指定要□□□□□□的□□。

d. 指定□建□□的□隔。

例如，如果□□□率□□小□，并将□隔指定□ 2 ，□□□将□ 2 小□□□一次。

7. 在任□□用□面上，指定是否要在□□操作完成前后□行任□。

8. 在□行□□□□操作□面上，□□信息并□□ * □□ * 。

9. □□ * 完成 * 以□□向□。

如果操作失□，□□□ * 操作□□信息 * 以□看□致操作失□的原因。

- 相□信息 *

"《□用于 UNIX 的 SnapManager 3.4 for Oracle 管理指南》"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.