配置子件通知

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_configuring_mail_server_for_a_repository.html on October 26, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

配置□子□件通知 1
□存□□配置□件服□器 2
□新配置文件配置□子□件通知 3
□□有配置文件配置□子□件通知 4
□多个配置文件配置摘要□子□件通知 5
将新配置文件添加到摘要□子□件通知中 6
将□有配置文件添加到摘要□子□件通知中 6
□多个配置文件禁用□子□件通知 6

配置□子□件通知

通□ SnapManager ， □可以接收有□配置文件□行的数据□操作的完成状□的□子□件通知。SnapManager 会生成□子□件，并□助□根据数据□操作完成状□采取□当的操作。配置□子□件通知是一个可□参数。

□可以将□个配置文件的□子□件通知配置□配置文件通知，并将存□□数据□上的多个配置文件的□子□件通知配置□摘要通知。

- 配置文件通知 *

□于□个配置文件，□可以收到一封有□数据□操作成功或失□的□子□件。

> 默□情况下，数据□操作失□□会□用□子□件通知。

- 摘要通知 *

通□摘要通知，□可以接收有□使用多个配置文件□行的数据□操作的摘要□子□件。□可以□用□小□，□天，□周或□月通知。

> 在 SnapManager 3.3 中，只有在指定了必□□送通知的主机服□器□，才会□送摘要通知。如果从 3.3 之前的版本升□ SnapManager ， □如果未在摘要通知配置中指定主机服□器，□可能不会□送摘要通知。

> 如果在 Real Application Clusters （ RAC ）□境中数据□的一个□点中□建存□□并□用摘要通知，□□后在将同一存□□添加到数据□的□一个□点□，系□会□送□次摘要通知□子□件。

□可以一次使用配置文件□□的通知或摘要通知。

SnapManager □以下配置文件□行的数据□操作□用□子□件通知：

- 在主存□上□建□□
- □原□□
- □建克隆
- □□□□

在□用了□子□件通知的情况下□建或更新配置文件后，□可以将其禁用。如果禁用□子□件通知，□不再收到□些配置文件□行的数据□操作的□子□件警□。

□收到的□子□件包含以下□□信息：

- 数据□操作的名称，例如□□，□原或克隆
- 用于数据□操作的配置文件名称
- 主机服□器的名称
- 数据□的系□□□符
- 数据□操作的□始和□束□□

- 数据□操作的状□
- □□消息（如果有）
- 警告消息（如果有）

□可以配置以下内容：

- 存□□的□件服□器
- 新配置文件的□子□件通知
- □有配置文件的□子□件通知
- 存□□下多个配置文件的摘要□子□件通知

□可以从命令行界面（ CLI ）和□形用□界面（ GUI ）配置□子□件通知。

□存□□配置□件服□器

使用 SnapManager 可以指定□送□子□件警□的□件服□器□□信息。

通□ SnapManager ， □可以指定□件人的□子□件服□器主机名或 IP 地址，以及需要□子□件通知的存□□数据□名称的□子□件服□器端口号。□可以将□件服□器端口号配置□ 0 到 65535 之□的□□；默□□□ 25 。如果□需要□□子□件地址□行身□□□，□可以指定用□名和密□。

□必□指定□理□子□件通知的主机服□器的名称或 IP 地址。

1. 要将□件服□器配置□□送□子□件警□，□□入以下命令： smo notification set -sender -emailemailemailemail_address-mailhostmailhost-mailportport "-authentication-usernameusername-passwordpassword] -repositor-portrepo_port-dbnamerepo_service_name-host-login -usernamerepo_username

   此命令的其他□□如下：

   【□制】

要□行以下操作 …	那□ …
• 指定□件人的□子□件地址。 *	指定 -sender-email □□。在 SnapManager 3.2 for Oracle 中，□可以在指定□子□件地址的域名□使用□字符（ - ）。例如，□可以将□件人□子□件地址指定□ -sender-emailuser@org-corp.com 。
• 指定□件人的□子□件服□器主机名或 IP 地址。 *	指定 -mailhost □□。
• □需要□子□件通知的存□□数据□名称指定□子□件服□器端口号。□可以将□件服□器端口号配置□从零到 65535 的□□；默□□□ 25.*	指定 -mailport □□。
• 如果需要□□子□件地址□行身□□□，□指定用□名和密□。 *	指定 -authentication □□，后跟用□名和密□。

以下示例将配置□件服□器。

```
smo notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password
admin1 -repository -port 1521 -dbname SMOREPO -host hotspur -login
-username grabal21 -verbose
```

□新配置文件配置□子□件通知

在□建新配置文件□，□可以将配置□在数据□操作完成□接收□子□件通知。

- □必□配置用于□送警□的□子□件地址。
- □必□□多个□子□件地址使用逗号分隔列表。

  □必□□保逗号和下一个□子□件地址之□没有空格。

  > □必□□保在双引号内□入一□□子□件地址。

  a. □入以下命令： smo profile create -profileprofile "-profile-passwordprofile_password] -repositor -dbnamerepo_service_name-host-portrepo_port-login-usernamerepo_username-database -dbnamedb_dbname-hosterdb_host "-sidb_service_username-zh_username-zh.-zhun-try_trusername-zhun-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh..-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-

     此命令的其他□□如下：

     【□制】

     > SnapManager 支持□子□件地址最多包含 1000 个字符。

     如果□使用配置文件同□□建数据文件和□□日志文件的□□（用于□建□独的□□日志□□），并且数据文件□□□建失□，□会□送□子□件通知，并将数据□□作□操作名称，而不是数据□□和□□日志□□。成功□行数据文件和□□日志文件□□操作后，□将看到如下□出：

```
Profile Name     : PROF_31
Operation Name   : Data Backup and Archive Logs Backup
Database SID     : TENDB1
Database Host     : repo1.rtp.org.com
Start Date       : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011
End Date           : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011
Status           : SUCCESS
Error messages   :
```

自定□新配置文件的□子□件主□

□可以在□建新配置文件□□其自定□□子□件主□。

□可以使用 ｛ profile ｝ _ ｛ operation-name ｝ _ ｛ db-SID ｝ _ ｛ db-host ｝ _ ｛ start-date ｝ _ ｛ end-date ｝ _ ｛ status ｝ 模式自定□□子□件主□，也可以□入□自己的文本。

□量名称	Description	示例□
配置文件	用于数据□操作的配置文件名称	程序 1
操作名称	数据□操作名称	□□，数据□□，数据和□□日志□□
DB-SID	数据□的 SID	数据□ 1
数据□主机	主机服□器的名称	主机 A
□始日期	数据□操作的□始□□，格式□ mmdd ： hh ： ss yyyy	2012 年 4 月 27 日 21 ： 00 ： 45 PST
□束日期	数据□操作的□束□□，格式□ mmdd ： hh ： ss yyyy	2012 年 4 月 27 日 21 ： 10 ： 45 PST
status	数据□操作状□	success

如果未□□量提供任何□，□ SnapManager 将□示以下□□消息： missing value （ s ） -Subject 。

1. □入以下命令： smo profile create -profileprofile "-profile-passwordprofile_password] -repositor -dbnamerepo_service_name-host-portrepo_port-login-usernamerepo_username-database -dbnamedb_dbname-hosterdb_host "-sidb_service_username-try_trusername-zh.-zhun-zh.-zh.-zh.

db_password-port db_port]] { -rmAN { -controlfile _ { -sidem_s1_durman_mail-try_trusername]

□可以使用 Success □□□接收成功数据□操作的通知，而使用 Failure □□□□接收失□数据□操作的通知。

自定□□有配置文件的□子□件主□

通□ SnapManager， □可以通□更新□有配置文件来自定□□配置文件的□子□件主□模式。此自定□主□模式□□用于更新后的配置文件。

1. □入以下命令： smo profile update -profileprofile "-profile-passwordprofile_password]] { -database -dbnamedb_dbname-host db_host "-siddb_sid] { -login -usernamedb_username-password db_password-port db_port]] { -rmAN { -controlfile _ { -address1_dureminations1_durm_mail_mail-try_try_trusername

□多个配置文件配置摘要□子□件通知

通□ SnapManager， □可以□存□□数据□下的多个配置文件配置摘要□子□件通知。

□可以将 SnapManager 服□器主机□置□通知主机，从中向收件人□送摘要通知□子□件。如果更改了 SnapManager 服□器主机名或 IP 地址，□也可以更新通知主机。

□可以□□需要□子□件通知的任一□□□□：

- □小□：□小□接收一次□子□件通知
- daily ：□天接收□子□件通知
- □周：□周接收□子□件通知
- □月：□月接收□子□件通知

要接收使用□些配置文件□行操作的通知，□需要□入一个□子□件地址或一个逗号分隔的□子□件地址列表。□入多个□子□件地址□，必□□保逗号和下一个□子□件地址之□没有空格。

> □必□□保在双引号内□入一□多个□子□件地址。

使用 SnapManager， □可以使用以下□量添加自定□□子□件主□：

- 用于数据□操作的配置文件名称。
- 数据□名称
- 数据□的 SID
- 主机服□器的名称
- 数据□操作的□始□□，格式□ yyyymmdd ： hh ： ss
- 数据□操作的□束□□，格式□ yyyymmdd ： hh ： ss
- 数据□操作状□

如果□□不添加自定□主□， □ SnapManager 将□示□□消息： missing value -Subject 。

1. □入以下命令： smo notification update-summary-notification -repositor-portrepo_port -dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username-emailemailemail_address1，email_address2-subjectsubject-pattern-frequency ｛ -daily-timedaily_time | -hourly-storage-time_3_name -time_3_file2_3_time_3_time_file2_3… *time_3_time_3_time_3_time_file2_3_time_3_time_time_3_time_file2_time_3_time_3_time_time_file2_time_3_time_3_time_file2*

   此命令的其他□□如下：

   【 -force】【 -noprompt】

   ```
   smo notification update-summary-notification –repository –port 1521
   –dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5 –email-address
   admin@org.com –subject success –frequency -daily -time 19:30:45
   –profiles sales1 -notification-host wales
   ```

将新配置文件添加到摘要□子□件通知中

□存□□数据□配置摘要□子□件通知后，□可以使用 summary notification 命令将新配置文件添加到摘要通知中。

1. □入以下命令： smo profile create -profileprofileprofileprofile_name "-profile-passwordprofile_password] -repositor-dbnamerepo_service_name-host-host-portrepo_port-login-usernamerepo_username-database -patternedb_dbname-hostdb_host [-siderman_password]

   此命令的其他□□如下：

   【□制】

将□有配置文件添加到摘要□子□件通知中

通□ SnapManager， □可以在更新□有配置文件□将其添加到摘要□子□件通知中。

1. □入以下命令： smo profile update -profileprofileprofileprofile_name "-profile-passwordprofile_password] -repositor-dbnamerepo_service_name-host-host-portrepo_port-login-usernamerepo_username-database -patternedb_dbname-hostdb_host [-siderman_password]

□多个配置文件禁用□子□件通知

□多个配置文件□用摘要□子□件通知后，□可以禁用□些配置文件，使其不再接收□子□件警□。

通□ SnapManager， □可以□□些配置文件□行的数据□操作禁用摘要□子□件通知。在 SnapManager 命令行界面中，□入 notification remove-summary-notification 命令，以禁用多个配置文件的摘要□子□件通知以及不需要□子□件通知的存□□数据□的名称。

1. 要□存□□数据□上的多个配置文件禁用摘要通知，□□入以下命令： smo notification remove-summary-notification -repository-portrepo_port-dbnamerepo_service_name-host-login-usernamerepo_username

以下示例□示了□存□□数据□上的多个配置文件禁用摘要通知：

```
smo notification remove-summary-notification –repository –port 1521
–dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.