转储文件

SnapManager Oracle

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_creating_operation_level_dump_files.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

转储文件 1
创建操作级别的转储文件 2
创建配置文件级别的转储文件 2
创建系统级转储文件 3
如何查找转储文件 3
如何收集转储文件 4
收集其他日志信息以简化调试 5

转储文件

转储文件是一个压缩日志文件，其中包含有关 SnapManager 及其环境的信息。创建的不同类型的日志文件包括操作，配置文件和系统转储文件。

您可以使用 dump 命令或图形用户界面（ GUI ）中的 * 创建诊断 * 选项卡来收集有关操作，配置文件或环境的信息。系统转储不需要配置文件；但是，配置文件和操作转储需要配置文件。

SnapManager 在转储文件中包含以下诊断信息：

- 已执行的步骤
- 每个步骤完成的时间长度
- 每个步骤的结果
- 操作期间发生的错误（如果有）

> SnapManager 日志文件或转储文件仅为 root 用户和属于 root 用户组的其他用户启用读写权限。

SnapManager 还在文件中包含以下信息：

- 操作系统版本和架构
- 环境变量
- Java 版本
- SnapManager 版本和架构
- SnapManager 首选项
- SnapManager 消息
- log4j 属性
- SnapDrive 版本和架构
- SnapDrive 日志文件
- Oracle 版本
- Oracle OPatch 本地清单详细信息
- 存储库数据库 Oracle 版本
- 目标数据库类型（独立）
- 目标数据库角色（主数据库，物理备用数据库或逻辑备用数据库）
- 目标数据库 Oracle Recovery Manager （ RMAN ）设置（无 RMAN 集成，具有控制文件的 RMAN 或具有目录文件的 RMAN ）
- 目标数据库 Oracle 版本
- 目标数据库的系统标识符（ SID ）
- RMAN 数据库名称和 TNS 连接名称
- 存储库数据库服务名称

- 主机上安装的数据库实例
- 配置文件描述符
- 共享内存最大值
- 交换空间信息
- 内存信息
- 多路径环境
- Host Utilities 版本
- 适用于 Windows 的 Microsoft Internet 小型计算机系统接口（ iSCSI ）软件启动程序版本
- system verify 命令的输出

转储文件还列出了 Windows 上的 SnapManager 限制。

SnapManager 转储文件还包含 SnapDrive 数据收集器文件和 Oracle 警报日志文件。您可以使用 smo operation dump 和 smo profile dump 命令收集 Oracle 警报日志文件。

> 系统转储不包含 Oracle 警报日志；但是，配置文件和操作转储包含警报日志。

即使 SnapManager 主机服务器未运行，您也可以使用命令行界面（ CLI ）或 GUI 访问转储信息。

如果遇到无法解决的问题，您可以将这些文件发送到 NetApp 全球服务。

创建操作级别的转储文件

您可以使用带有失败操作名称或 ID 的 SMO operation dump 命令来获取有关特定操作的日志信息。您可以指定不同的日志级别来收集有关特定操作，配置文件，主机或环境的信息。

1. 输入以下命令： smo operation dump -idguid

   > smo operation dump 命令可提供一组由 smo profile dump 命令提供的超级信息，进而提供一组由 smo system dump 命令提供的超级信息。

   转储文件位置：

   ```
   Path:\<user-home>\Application
   Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
   ```

创建配置文件级别的转储文件

您可以使用带有特定配置文件名称的 smo profile dump 命令来查找有关该配置文件的日志信息。

1. 输入以下命令： smo profile dump -profile profile_name

   转储文件位置：

   ```
   Path:\<user-home>\Application
   Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
   ```

   > 如果在创建配置文件时遇到错误，请使用 smsystem dump 命令。成功创建配置文件后，请使用 smooperation dump 和 smoprofile dump 命令。

创建系统级转储文件

您可以使用 smo system dump 命令获取有关 SnapManager 主机和环境的日志信息。您可以指定不同的日志级别来收集有关特定操作，配置文件或主机和环境的信息。

1. 输入以下命令： smo system dump

   生成的转储

   ```
   Path:\<user-home>\Application
   Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump_server_host.jar
   ```

如何查找转储文件

转储文件位于客户端系统中，便于访问。如果您需要对与配置文件，系统或任何操作相关的问题进行故障排除，这些文件将非常有用。

转储文件位于客户端系统上用户的主目录中。

- 如果使用的是图形用户界面（ GUI ），则转储文件位于：

  ```
  user_home\Application Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump dump_file_type_name
  server_host.jar
  ```

- 如果您使用的是命令行界面（ CLI ），则转储文件位于：

  ```
  user_home\.netapp\smo\3.3.0\smo_dump_dump_file_type_name server_host.jar
  ```

转储文件包含 dump 命令的输出。文件的名称取决于提供的信息。下表显示了转储操作的类型以及生成的文件名：

转储操作的类型	生成的文件名
带有操作 ID 的 operation dump 命令	smo_dump_operation-id.jar

无操作 ID 的操作转储命令	SMO 操作 dump -profile vh1-verbose 此时将显示以下输出：
	`smo operation dump -profile VH1 -verbose`
	`[ INFO] SMO-13048: Dump Operation Status: SUCCESS`
	`[ INFO] SMO-13049: Elapsed Time: 0:00:01.404`
	`Dump file created.`
	`Path: user_home\Application Data\ontap\smo\3.3.0\smo_dump_VH1_kaw.rtp.foo.com.jar`

system dump 命令	smo_dump_host-name.jar
profile dump 命令	smo_dump_profile-name_host-name.jar

如何收集转储文件

您可以在 SnapManager 命令中包含 -dump ，以便在 SnapManager 操作成功或失败后收集转储文件。

您可以为以下 SnapManager 操作收集转储文件：

- 正在创建配置文件
- 正在更新配置文件
- 创建备份
- 验证备份
- 删除备份
- 释放备份
- 挂载备份
- 卸载备份
- 还原备份
- 创建克隆
- 正在删除克隆

创建配置文件时，只有在操作成功时，才能收集转储文件。如果在创建配置文件时遇到错误，则必须使用 smsystem dump 命令。对于成功的配置文件，您可以使用 smooperation dump 和 smoprofile dump 命令收集转储文件。

- 示例 *

```
      smo  backup create -profile targetdb1_prof1 -auto -full -online
-dump
```

收集其他日志信息以简化调试

如果您需要其他日志来调试失败的 SnapManager 操作，则必须设置外部环境变量 server.log.level 。此变量将覆盖默认日志级别并转储日志文件中的所有日志消息。例如，您可以将日志级别更改为 DEBUG ，这样可以记录其他消息，并有助于调试问题。

SnapManager 日志位于以下位置：

- SnapManager_install_directory\log

要覆盖默认日志级别，必须执行以下步骤：

1. 在 SnapManager 安装目录中创建 platform.override 文本文件。
2. 在 platform.override 文本文件中添加 server.log.level 参数。
3. 分配一个值（跟踪，调试，信息，警告，错误， fatal ， or progress ）。

   例如，要将日志级别更改为 error ，请将 server.log.level 的值设置为 error 。

   SERVER.log.level= 错误

4. 重新启动 SnapManager 服务器。

如果不需要其他日志信息，您可以从 platform.override 文本文件中删除 server.log.level 参数。

SnapManager 根据用户在 SMO.config 文件中定义的以下参数值管理服务器日志文件的卷：

- log.max_log_files
- log.max_log_file_size
- log.max_rolling_operation_factory_logs

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。