安装适用于 Oracle 的 SnapManager

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_preinstallation_tasks.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装适用于 Oracle 的 SnapManager 1
准备安装适用于 Oracle 的 SnapManager 1
安装适用于 Oracle 的 SnapManager 2

安装适用于 Oracle 的 SnapManager

您可以在环境中下载和安装 SnapManager for Oracle ，并执行数据库备份，还原，恢复和克隆等操作。

SnapManager for Oracle 安装包包括主机服务器软件和图形用户界面（ GUI ）客户端软件。

准备安装适用于 Oracle 的 SnapManager

安装 SnapManager for Oracle 的环境必须满足特定的软件，硬件，浏览器，数据库和操作系统要求。有关这些要求的最新信息，请参见互操作性表。

"互操作性表： support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

预安装任务

在安装 SnapManager for Oracle 之前，您必须执行一些其他任务来设置您的环境。您必须执行的任务取决于操作系统， Oracle 组件以及要使用的数据库版本。

- 使用适当的修补程序安装许可的操作系统。
- 将操作系统和 Oracle 数据库的语言设置为英语。

  例如，要将 Oracle 数据库的语言设置为英语，请分配 NLS_LANG = America_America.WE8MSWIN1252 。有关如何设置语言的详细信息，请参见 *Troubleshooting SnapManager for Oracle* 一节。

- 如果要将 RMAN 与适用于 Oracle 的 SnapManager 结合使用，请安装 Oracle 恢复管理器（ RMAN ）。
- 在所有存储系统上安装 Data ONTAP ，并启用 SnapRestore 许可证以及受支持的协议，例如光纤通道（ FC ）和 Internet 小型计算机系统接口（ iSCSI ）。
- 如果您使用的是 Oracle 数据库 11.2.0.2 和 11.2.0.3 ，请安装以下 Oracle 修补程序：
  - 13413167 ，适用于 Windows 32 位
  - 13555974 ，适用于 Windows 64 位
- 相关信息 *

对 SnapManager 进行故障排除

"NetApp 互操作性表： support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

"SnapManager for Oracle 最佳实践： media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

下载适用于 Oracle 的 SnapManager 安装包

您可以从 NetApp 支持站点下载适用于 Oracle 的 SnapManager 安装包。

1. 登录到 NetApp 支持站点。
2. 在 NetApp 支持站点页面上，单击 * 下载 * > * 软件 * 。

3. 在软件下载表中，转至 SnapManager 产品行，然后从选择平台下拉列表中选择 * Oracle （ Windows ） * 。
4. 单击 * 执行 * 。

   此时将列出 SnapManager 版本。

5. 对于要安装的 SnapManager 版本，请单击 * 查看并下载 * 。

   此时将显示问题描述页面。

   您应阅读此页面上提供的信息。

6. 在此页面底部，单击 * 继续 * 。

   此时将显示许可证协议页面。

   您应阅读此页面上提供的信息。

7. 单击 * 接受 * 。

   此时将显示下载页面。

8. 下载适用于您的主机的安装包。

   您可以将安装文件下载到要安装 SnapManager for Oracle 的计算机上的任何位置。

"NetApp 支持站点： mysupport.netapp.com"

安装适用于 Oracle 的 SnapManager

您可以在要管理一个或多个数据库的主机上安装 SnapManager 。每个主机只能安装一个 SnapManager 实例。

- 您必须已完成所需的安装前任务。
- 必须下载最新的 SnapManager 安装包。
- 必须在所有目标主机上安装和配置适用于 Windows 的适当版本的 SnapDrive 。

  有关安装和配置 SnapDrive for Windows 的信息，请参见 _Windows SnapDrive 安装和管理指南 _ 。

  a. 双击 SnapManager 安装文件：

操作系统	然后使用 …
Windows x86	netapp.smo.windows-x86-version.exe
Windows x64	netapp.smo.windows-x64-version.exe

此时将显示以下消息： The publisher could not be verified.确实要运行此软件？

b. 单击 * 确定 * 。
c. 在简介窗口中，单击 * 下一步 * 。
d. 在选择安装文件夹窗口中，单击 * 下一步 * 接受默认安装位置或选择新位置。

   默认位置为 C： \Program Files\NetApp\SnapManager for Oracle 。

e. 在菜单可用性窗口中，单击 * 下一步 * 。
f. 在指定服务属性窗口中，输入 Windows 服务的帐户和密码信息。

   指定帐户必须是以下组的成员：

   - 存储系统的本地管理组
   - 本地管理员的组
   - ORA_DBA 组，您可以指定该服务是必须在重新启动后自动启动还是应手动启动。

g. 在预安装摘要窗口中，单击 * 安装 * 。
h. 在 Install complete 窗口中，单击 * 下一步 * 。
i. 在重要信息窗口中，单击 * 完成 * 退出安装程序。

完成安装后，您可以验证安装是否成功：

1. 启动 SnapManager 服务器：
   a. 在 Windows 服务窗口中，选择 * 适用于 Oracle* 的 NetApp SnapManager 版本。
   b. 在左侧面板中，单击 * 启动 * 。
2. 验证 SnapManager 系统是否正常运行：
   a. 单击 * 开始 * > * 程序 * > * NetApp * > * 适用于 Oracle* 的 SnapManager > * 启动 SMO 命令行界面（ CLI ） * 。
   b. 在命令行界面（ CLI ）中，输入以下命令： smo system verify the following message is displayed： operation ID number succeeded.

   number 是操作 ID 编号。

   - 相关信息 *

准备安装适用于 Oracle 的 SnapManager

预安装任务

下载适用于 Oracle 的 SnapManager 安装包

"NetApp 支持站点上的文档： mysupport.netapp.com"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.