安装SnapManager for SAP

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/concept-preinstallation-tasks.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装SnapManager for SAP 1
准备安装SnapManager for SAP 1
安装SnapManager for SAP 2
与SAP BR*工具集成 4

安装SnapManager for SAP

您可以在环境中下载和安装SnapManager for SAP、并执行数据库备份、还原、恢复和克隆等操作。

SnapManager for SAP安装包包括主机服务器软件和图形用户界面(GUI)客户端软件。

准备安装SnapManager for SAP

要安装SnapManager for SAP的环境必须满足特定的软件、硬件、浏览器、数据库和操作系统要求。有关这些要求的最新信息，请参见互操作性表。

"互操作性表"

预安装任务

在安装SnapManager for SAP之前、您必须执行一些其他任务来设置您的环境。您必须执行的任务取决于要使用的操作系统和数据库版本。

- 使用适当的修补程序安装许可的操作系统。
- 将操作系统和 Oracle 数据库的语言设置为英语。

  例如、要将Oracle数据库的语言设置为英语、请分配`NLS_LANG = America.WE8MSWIN1252`。有关如何设置语言的详细信息、请参见_Troubleshooting SnapManager for SAP_一节。

- 在所有存储系统上安装 Data ONTAP ，并启用 SnapRestore 许可证以及受支持的协议，例如光纤通道（ FC ）和 Internet 小型计算机系统接口（ iSCSI ）。
- 如果您使用的是 Oracle 数据库 11.2.0.2 和 11.2.0.3 ，请安装以下 Oracle 修补程序：
  - 13413167 ，适用于 Windows 32 位
  - 13555974 ，适用于 Windows 64 位
- 安装SAP Br*工具。
- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表"

"SnapManager for SAP最佳实践"

下载SnapManager for SAP安装包

您可以从NetApp支持站点下载SnapManager for SAP安装包。

步骤

1. 登录到 NetApp 支持站点。
2. 在 NetApp 支持站点页面上，单击 * 下载 * > * 软件 * 。

3. 在软件下载表中、转到SnapManager 产品行、然后从*选择平台*下拉列表中选择* SAP (Windows)*。
4. 单击 * 执行 * 。

   此时将列出 SnapManager 版本。

5. 对于要安装的 SnapManager 版本，请单击 * 查看并下载 * 。

   此时将显示问题描述页面。

   您应阅读此页面上提供的信息。

6. 在此页面底部，单击 * 继续 * 。

   此时将显示许可证协议页面。

   您应阅读此页面上提供的信息。

7. 单击 * 接受 * 。

   此时将显示下载页面。

8. 下载适用于您的主机的安装包。

   您可以将安装文件下载到要安装SnapManager for SAP的计算机上的任何位置。

   - 相关信息 *

"NetApp 支持站点： mysupport.netapp.com"

安装SnapManager for SAP

您可以在要管理一个或多个数据库的主机上安装 SnapManager 。每个主机只能安装一个 SnapManager 实例。

您将需要什么

- 您必须已完成所需的安装前任务。
- 必须下载最新的 SnapManager 安装包。
- 必须在所有目标主机上安装和配置适用于 Windows 的适当版本的 SnapDrive 。

  有关安装和配置 SnapDrive for Windows 的信息，请参见 _Windows SnapDrive 安装和管理指南 _ 。

步骤

1. 双击 SnapManager 安装文件：

操作系统	然后使用 ...
Windows x86	`netapp.smsap.windows-x86-version.exe`
Windows x64	`netapp.smsap.windows-x64-version.exe`

此时将显示以下消息：无法验证发布者。确实要运行此软件？

2. 单击 * 确定 * 。
3. 在*简介*窗口中、单击*下一步*。
4. 在*选择安装文件夹*窗口中、单击*下一步*接受默认安装位置或选择新位置。

   默认位置为：`C：\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP`。

5. 在*菜单可用性*窗口中、单击*下一步*。
6. 在*指定服务属性*窗口中、输入Windows服务的帐户和密码信息。

   指定帐户必须是以下组的成员：

   - 存储系统的本地管理组
   - 本地管理员的组
   - ORA_DBA 组，您可以指定该服务是必须在重新启动后自动启动还是应手动启动。
7. 在*安装前摘要*窗口中、单击*安装*。
8. 在*安装完成*窗口中、单击*下一步*。
9. 在*重要信息*窗口中、单击*完成*退出安装程序。

完成后

完成安装后，您可以验证安装是否成功：

1. 启动 SnapManager 服务器：
   a. 在Windows服务窗口中、为SAP*选择* NetApp SnapManager *version*。
   b. 在左侧面板中，单击 * 启动 * 。
2. 验证 SnapManager 系统是否正常运行：
   a. 单击*开始*>*程序*>* NetApp **>***适用于**SAP***的**SnapManager >***启动**SMSAP**命令行界面**(CLI)**。
   b. 在命令行界面(CLI)中、输入以下命令：`+* smsap system verify*`

      此时将显示以下消息：`Operation ID number succeeded`。

   number 是操作 ID 编号。

   - 相关信息 *

"NetApp支持站点上的文档"

与SAP BR*工具集成

包含用于Oracle数据库管理的SAP工具的SAP BR*工具、例如BRARCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、 BRRECOVER、BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager for SAP提供的BACKINT接口。要集成SAP Br*工具、您必须创建一个链接、从Br*工具目录链接到安装了SnapManager for SAP安装目录>\NetApp\SnapManager for SAP\bin ``。

您将需要什么

- 您必须确保已安装SAP Br*工具。

步骤

1. 为每个SAP实例创建一个从Br*工具目录到`C：\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP\bin\backint`文件的链接。

   您必须使用此链接而不是复制文件、以便在安装新版本的SnapManager 时、此链接将指向新的BACKINT接口版本。

2. 为运行Br*工具命令的用户设置凭据。

   操作系统用户需要SnapManager for SAP存储库、配置文件和服务器的凭据、以支持SAP实例的备份和还原。

3. 指定其他配置文件名称。

   默认情况下、在处理来自Br*工具的命令时、SnapManager 会使用与SAP系统标识符同名的配置文件。如果此系统标识符在您的环境中不是唯一的、请修改`initsid.utl` SAP初始化文件、并创建一个参数以指定正确的配置文件。`initsid.utl`文件位于%ORACLE_HOME%\database`。

   - 示例 *

     示例`initsid.utl`文件如下：

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: fallback
# Valid Values: fallback/off
#
# fast = fallback
# profile_name = SID_BRTOOLS
```

+

> 参数名称始终为小写、并且注释必须具有数字符号(#)。

4. 通过执行以下步骤编辑`initsid.sap` Br*工具配置文件：

   a. 打开`initsid.sap`文件。

   b. 找到包含备份实用程序参数文件信息的部分。

      - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

   c. 编辑最后一行以包含`initsid.utl`文件。

      - 示例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

5. 执行以下步骤以完成链接：

   这些步骤可能因操作系统(OS)版本而异。

a. 以管理员身份登录到主机系统。
b. 单击*开始*>*控制面板*>*系统*>*高级*>*环境*。
c. 编辑*路径*变量以添加以下路径：**安装目录**`\NetApp\SnapManager for SAP\bin`

完成后

运行backint register-sld命令、在系统环境目录(System Landscape Directory、SLD)中注册BACKINT接口。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。