SnapManager 配置参数

SnapManager for SAP

NetApp
December 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/task-edit-the-configuration-parameters.html on December 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

SnapManager 配置参数 1
编辑配置参数 7

SnapManager 配置参数

SnapManager 提供了一个配置参数列表，您可以根据需要编辑这些参数。配置参数存储在`smsap.config`文件中。但是、`smsap.config`文件可能不包含所有受支持的配置参数。您可以根据需要添加配置参数。

下表列出了所有受支持的 SnapManager 配置参数，并说明了何时使用这些参数：

Parameters	Description

• `retain、hourly.count`
• `retain、hourly.duration`
• `retain、monthly、count`
• `retain、monthly、duration`
	这些参数用于在创建配置文件时设置保留策略。例如、您可以分配以下值：
	
	`renet.hourly.count = 12`
	
	`renet.hourly.duration = 2`
	
	`renet.monthly"计数= 2`
	
	`renet.monthly"持续时间= 6`

`restore.temporaryVolumeName`	此参数为临时卷分配一个名称。当 SnapManager 使用间接方法从二级存储还原数据时，它需要主存储上的一个临时卷来存放数据的临时副本，直到将其复制到数据库文件并恢复数据库为止。没有默认值。如果不指定值，则必须在使用间接方法的 restore 命令中输入一个名称。例如、您可以分配以下值： `restore.temporaryVolumeName =` 。**`smsap_temp_volume`**
`host.credentials.persist`	此参数允许 SnapManager 存储主机凭据。默认情况下，不会存储主机凭据。但是、如果您的自定义脚本运行在远程克隆上、并且需要访问远程服务器、则需要存储主机凭据。您可以通过为`host.credentials.persiste`分配* true *来启用主机凭据存储。SnapManager 会对主机凭据进行加密并进行保存。
`restorePlanMaxFilesDisplayed`	使用此参数可以定义要在还原预览中显示的最大文件数。默认情况下， SnapManager 在还原预览中最多显示 20 个文件。但是，您可以更改为大于 0 的值。例如，您可以分配以下值： • `restorePlanMaxFilesDisplayed = 30` ⓘ 如果指定的值无效，则会显示默认文件数。

Parameters	Description
snapshot.list.timeout.min	使用此参数可以定义在执行任何SnapManager 操作时SnapManager 必须等待`snap list`命令执行的时间(以分钟为单位)。默认情况下、SnapManager 会等待30分钟。但是，您可以更改为大于 0 的值。例如，您可以分配以下值： • `snapshot.list.timeout.min = 40` 如果指定的值无效，则使用默认值。 对于任何SnapManager 操作、如果`snap list`命令执行时间超过分配给`snapshot.list.timeout.min`的值、则该操作将失败并显示超时错误消息。
pruneIfFileExistsInOtherDestination	使用此修剪参数可以定义归档日志文件的目标。归档日志文件存储在多个目标位置。在对归档日志文件进行删减时， SnapManager 需要知道归档日志文件的目标位置。您可以分配的可能值如下： • 要从指定目标对归档日志文件进行prune操作、必须将* false *分配给`pruneIfFileExistsInOtherDestination`。 • 要从外部目标对归档日志文件进行prune操作、必须将* true *分配给`pruneIfFileExistsInOtherDestination`。
`prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`	使用此修剪参数可以修剪从指定归档日志目标备份或从外部归档日志目标备份的归档日志文件。您可以分配的可能值如下： • 如果要从指定目标对归档日志文件进行prune处理、并且使用`-prune-dest`从指定目标备份归档日志文件、则必须将* false *分配给`prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`。 • 如果要从指定目标对归档日志文件进行修剪、并且至少从任何其他目标备份一次归档日志文件、则必须将* true *分配给`prune.archivelogs.backedup.from.otherdestination`。

Parameters	Description
`maximum.archivelog.files.toprune.atatem`	使用此修剪参数可以定义在给定时间可以修剪的归档日志文件的最大数量。例如、您可以分配以下`值：max.archivelog.files.toprune.atatatem`=、**998** 可以分配给`maximum.archivelog.files.toprune.atatatMIME`的值必须小于1000。
`archivelogs.consolidate`	如果将* true *分配给`archivelogs.consolidate`、则此参数允许SnapManager 释放重复的归档日志备份。
`suffix.backup.label-ams.with .logs`	使用此参数可以指定要添加的后缀、以区分数据备份和归档日志备份的标签名称。例如、当您将日志分配给`suffix.backup.label-for.log`时、`_logs`会作为后缀添加到归档日志备份标签中。然后、归档日志备份标签将为`arch_logs。
`backup.archivelogs.beyond.missingfiles`	此参数允许 SnapManager 在备份中包含缺少的归档日志文件。活动文件系统中不存在的归档日志文件不会包含在备份中。如果要包括所有归档日志文件、即使这些文件不在活动文件系统中、您也必须将* true *分配给`backup.archivelogs.beyond.missingfiles`。 您可以分配 false 来忽略缺少的归档日志文件。
`srvctl.timeout`	使用此参数可以定义`srvctl`命令的超时值。 服务器控制(Servctl)是一个用于管理RAC实例的实用程序。 如果SnapManager 执行rfctl命令所需时间超过超时值、则SnapManager 操作将失败、并显示以下错误消息：`Error：Timeout occurred while executing command：rfctl status`。
`snapshot.restore.storageNameCheck`	此参数允许 SnapManager 对从 7- 模式 Data ONTAP 迁移到集群模式 Data ONTAP 之前创建的 Snapshot 副本执行还原操作。分配给此参数的默认值为 false 。如果您已从7-模式Data ONTAP 迁移到集群模式Data ONTAP 、但希望使用迁移前创建的Snapshot副本、请设置`snapshot.restore.storageNameCheck`=* true*。

Parameters	Description
`services.common.disableAbort`	此参数用于在长时间运行的操作失败时禁用清理。您可以设置`services.common.disableAbort`=**true**.For示例、如果执行的克隆操作运行时间较长、但由于Oracle错误而失败、则可能不需要清理克隆。如果设置`services.common.disableAbort`=**true**、则不会删除此克隆。您可以修复 Oracle 问题描述并从克隆操作失败的位置重新启动该操作。
• `backup.say.dnfs.layout` • `backup.sleep.dnfs.secs`	这些参数用于激活 Direct NFS （ DNFS ）布局中的休眠机制。在使用DNFS或网络文件系统(NFS)创建控制文件备份后、SnapManager 会尝试读取这些控制文件、但可能找不到这些文件。要启用休眠机制、请确保`backup.sleep.dnfs.layout`=* true*。默认值为* true *。 启用休眠机制时、必须将睡眠时间分配给`backup.sleep.dnfs.secs`。分配的睡眠时间以秒为单位，该值取决于您的环境。默认值为 5 秒。 例如： • `backup.say.dnfs.layout`=* true * • `backup.sleep.dnfs.secs`=**2**
• `override.default.backup.pattern` • `new.default.backup.pattern`	如果不指定备份标签， SnapManager 将创建一个默认备份标签。使用这些SnapManager 参数可以自定义默认备份标签。要启用备份标签自定义、请确保`override.default.backup.pattern`的值设置为* true 。默认值为。false*。 要为备份标签分配新模式、您可以将数据库名称、配置文件名称、范围、模式和主机名等关键字分配给`new.default.backup.pattern`。关键字应使用下划线分隔。例如、`new.default.backup.pattern` =**dbname_profile_hostname_scope_mode**。 ⓘ 时间戳会自动包含在生成的标签末尾。
`allow.underscore.in.clone.sid`	Oracle 支持在 Oracle 11gR2 的克隆 SID 中使用下划线。使用此SnapManager 参数可以在克隆SID名称中包含下划线。要在克隆SID名称中包含下划线、请确保将`allow.underscore.in.clone.sid`的值设置为* true 。默认值为 true *。 如果您使用的Oracle版本早于Oracle 11gR2、或者不希望在克隆SID名称中包含下划线、请将此值设置为* false *。

Parameters	Description
`oracle.parameters.with.comma`	使用此参数可以指定逗号(、)作为值的所有Oracle参数。执行任何操作时、SnapManager 使用`oracle.parameters.with.comma`检查所有Oracle参数并跳过值拆分。 例如、如果值` ns_ns_numeric_characters_`=、则指定`oracle.parameters.with.comma=*nls_numeric_characters*`。如果有多个Oracle参数并以逗号作为值、则必须在`oracle.parameters.with.comma`中指定所有参数。

Parameters	Description
• `archivedLogs.exclude` • `archivedLogs.exclude.fileslike` • `<db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike`	如果数据库不在启用了Snapshot副本的存储系统上、而您希望在该存储系统上执行SnapManager 操作、则SnapManager 可以通过这些参数从配置文件和备份中排除归档日志文件。 在创建配置文件之前、必须在配置文件中包含排除参数。 分配给这些参数的值可以是顶层目录或存在归档日志文件的挂载点，也可以是子目录。 要排除归档日志文件包含在配置文件中并进行备份，您必须包括以下参数之一： • `archivedLogs.exclude`指定一个用于从所有配置文件或备份中排除归档日志文件的正则表达式。 与正则表达式匹配的归档日志文件将从所有配置文件和备份中排除。 例如、您可以设置`archivedLogs.exclude = J：\\arch\\.*`。 如果目标具有文件分隔符，则必须在此模式中添加一个额外的斜杠符号（\），并且此模式必须以双斜杠模式（\\.*）结尾。 • `archivedLogs.exclude.fileslike`指定用于从所有配置文件或备份中排除归档日志文件的SQL表达式。 与 SQL 表达式匹配的归档日志文件将从所有配置文件和备份中排除。 例如、您可以设置`archivedLogs.exclude.fileslike = J：\\ARCH2\\%`。 如果目标具有文件分隔符，则必须在此模式中添加一个额外的斜杠符号（\），并且此模式必须以双斜杠模式（\\%）结尾。

Parameters	Description
	• `<db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike`指定一个SQL表达式、用于仅从为具有指定_db-unique-name_的数据库创建的配置文件或备份中排除归档日志文件。 与 SQL 表达式匹配的归档日志文件将从配置文件和备份中排除。 例如、您可以设置`mydb.archivedLogs.exclude.fileslike = J：\\ARCH2\\%`。 ⓘ 如果目标具有文件分隔符，则必须在此模式中添加一个额外的斜杠符号（\），并且此模式必须以双斜杠模式（\\%）结尾。 ⓘ Br*工具不支持以下参数、即使这些参数配置为排除归档日志文件也是如此： • `archivedLogs.exclude.fileslike` • `<db-unique-name>.archivedLogs.exclude.fileslike`

编辑配置参数

根据您的环境，您可以更改分配给配置参数的默认值。

步骤

1. 从以下默认位置打开配置文件：

   d默认安装位置\properties\smsap.config

2. 更改配置参数的默认值。

   ⓘ 您还可以添加配置文件中未包含的受支持配置参数，并为其分配值。

3. 重新启动SAP服务器的SnapManager。

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。