安裝SnapManager 適用於SAP的

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/windows/concept-preinstallation-tasks.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝SnapManager 適用於SAP的 1
準備安裝SnapManager 適用於SAP的功能 1
安裝SnapManager SAP適用的功能 2
與SAP BR*工具整合 4

安裝SnapManager 適用於SAP的

您可以在SnapManager 環境中下載並安裝適用於SAP的解決方案、並執行資料庫備份、還原、還原及複製等作業。

適用於SAP的支援套件包括主機伺服器軟體和圖形化使用者介面（GUI）用戶端軟體。SnapManager

準備安裝SnapManager 適用於SAP的功能

安裝SnapManager for SAP的環境必須符合特定的軟體、硬體、瀏覽器、資料庫和作業系統需求。如需有關需求的最新資訊、請參閱互通性對照表。

"互通性對照表"

預先安裝工作

在安裝SnapManager 適用於SAP的功能前、您必須執行一些額外的工作來設定環境。您必須執行的工作取決於您要使用的作業系統和資料庫版本。

- 使用適當的修補程式來安裝授權的作業系統。
- 將作業系統和Oracle資料庫的語言設定為英文。

  例如、若要將Oracle資料庫的語言設定為英文、請指派「NLS_LANG = America_America.W8MSwin1252」。如需如何設定語言的詳細資訊、請參閱「_Troubleshooting SnapManager for SASAP」一節。

- 在Data ONTAP 所有儲存系統上安裝啟用SnapRestore 了支援的支援協議（例如Fibre Channel（FC）和Internet Small電腦系統介面（iSCSI））的支援功能。
- 如果您使用的是Oracle資料庫11.2.0.2和11.2.0.3、請安裝下列Oracle修補程式：
  - 適用於Windows 32位元的13413167
  - 13555974（適用於Windows 64位元）
- 安裝SAP BR*工具。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表"

"SAP最佳實務做法的適用範例SnapManager"

下載SnapManager 適用於SAP的更新套件

您可以SnapManager 從NetApp支援網站下載適用於SAP的解決方案。

步驟

1. 登入NetApp支援網站。

2. 在NetApp支援網站頁面上、按一下*下載*>*軟體*。
3. 在「軟體下載」表中、移至SnapManager 「產品資訊」列、然後從「選取平台」下拉式清單中選取「* SAP（Windows）*」。
4. 按一下「 * 執行 * 」。

   系統會列出這些發行版本。SnapManager

5. 按一下*「View & Download*（檢視與下載）」以取得SnapManager 您要安裝的版本資訊。

   隨即顯示說明頁面。

   您應該閱讀本頁提供的資訊。

6. 在此頁面底部、按一下*繼續*。

   隨即顯示授權合約頁面。

   您應該閱讀本頁提供的資訊。

7. 按一下*接受*。

   隨即顯示下載頁面。

8. 下載適用於您主機的安裝套件。

   您可以將安裝檔案下載至欲安裝SnapManager 適用於SAP的物件的機器上的任何位置。

相關資訊

"NetApp支援網站：mysupport.netapp.com"

安裝SnapManager SAP適用的功能

您可以在SnapManager 需要管理一或多個資料庫的主機上安裝支援。每個主機只能安裝一個SnapManager 實體執行個體。

您的需求

- 您必須已完成必要的預先安裝工作。
- 必須下載最新SnapManager 的版本更新的版本。
- 必須在所有目標主機上安裝並設定適當版本SnapDrive 的Windows版。

  如需安裝及設定SnapDrive 適用於Windows的功能、請參閱《適用於SnapDrive Windows的安裝與管理指南》_。

步驟

1. 按兩下SnapManager 「安裝更新檔」：

如果作業系統是...	然後使用...
Windows x86	「NetApp.smsap.windows-x86版exe」
Windows x64	「NetApp.smsap.windows-x64-version.exe」

   畫面會顯示下列訊息：「無法驗證發行者。您確定要執行此軟體嗎？

2. 按一下「確定」。
3. 在* Introduction （簡介）窗口中，單擊* Next*（下一步*）。
4. 在「選擇安裝資料夾」視窗中、按一下「下一步」接受預設安裝位置、或選取新位置。

   預設位置為：「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP」。

5. 在「功能表可用度」視窗中、按一下「下一步」。
6. 在*指定服務內容*視窗中、輸入Windows服務的帳戶和密碼資訊。

   指定的帳戶必須是下列群組的成員：

   - 儲存系統的本機管理群組
   - 本機系統管理員的群組
   - ORA_DBA群組您可以指定服務必須在重新開機後自動啟動、還是手動啟動。
7. 在*預先安裝摘要*視窗中、按一下*安裝*。
8. 在「安裝完成」視窗中、按一下「下一步」。
9. 在*重要資訊*視窗中、按一下*完成*以結束安裝程式。

完成後

完成安裝之後、您可以確認安裝是否成功：

1. 啟動SnapManager 伺服器：
   a. 在Windows服務視窗中、選取* SnapManager 適用於SAP*的NetApp Rash_version。
   b. 在左側面板中、按一下* Start*。
2. 驗證SnapManager 該系統是否正確執行：
   a. 按一下*開始*>*程式集*>* NetApp **>** SnapManager 適用於SAP*的*更新*>*啟動SMSAP命令列介面（CLI）*。
   b. 在命令列介面（CLI）中、輸入下列命令：「* smsap system Verify *」（* smsap系統驗證*）

      畫面會顯示下列訊息：「操作ID編號成功」。

   Number是營運ID編號。

相關資訊

"NetApp支援網站上的文件"

與SAP BR*工具整合

SAP BR*工具包含SAP工具、可用於Oracle資料庫管理、例如：BRRCHIVE、BRBACKUP、BRCONNECT、 BRRECOVER, BRRESTORE、BRSPACE和BRTOOLS使用SnapManager 由SAP提供的BACKINT介面。若要整合SAP BR*工具、您必須從BR* Tools目錄建立連結、連結至SnapManager 安裝BACKINT檔案的「<針對SAP安裝目錄>\NetApp\SnapManager for SAP\bin」。

您的需求

- 您必須確保已安裝SAP BR*工具。

步驟

1. 從BR* Tools目錄建立連結、連結至每個SAP執行個體的「C:\Program Files\NetApp\SnapManager for SAP-bin\backint」檔案。

   您必須使用連結而非複製檔案、以便在安裝SnapManager 新版的更新版本時、連結會指向新的BACKINT介面版本。

2. 設定執行BR*工具命令之使用者的認證資料。

   作業系統使用者需要SnapManager 使用適用於SAP儲存庫、設定檔和伺服器的支援認證、才能備份及還原SAP執行個體。

3. 指定不同的設定檔名稱。

   根據預設、SnapManager 當從BR*工具處理命令時、使用的設定檔名稱與SAP系統識別碼相同。如果此系統識別碼在您的環境中不是唯一的、請修改「initSID.utl」SAP初始化檔案、然後建立參數以指定正確的設定檔。「initSID.utl」檔案位於「%oracle_home%\database.s」。

   - 範例 *

     以下是「initSID.utl」檔案範例：

```
# Backup Retention policy.
# Specifies the retention / lifecycle of backups on the filer.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: daily
# Valid Values: unlimited/hourly/daily/weekly/monthly
# retain = daily
# Enabling Fast Restore.
#
----------------------------------------------------------------------
----------
# Default Value: fallback
# Valid Values: fallback/off
#
# fast = fallback
# profile_name = SID_BRTOOLS
```

+

> 參數名稱一律為小寫、註解必須有數字符號（#）。

4. 執行下列步驟、編輯「initSID.SAP」BR*工具組態檔：

   a. 開啟「initSID.sap」檔案。

   b. 找到包含備份公用程式參數檔案資訊的區段。

      - 範例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file =
```

   c. 編輯最後一行以包含「initSID.utl」檔案。

      - 範例 *

```
# backup utility parameter file
# default: no parameter file
# util_par_file = initSID.utl
```

5. 請執行下列步驟以完成連結：

   這些步驟可能會因作業系統（OS）版本而有所不同。

a. 以系統管理員身分登入主機系統。
b. 按一下*開始*>*控制台*>*系統*>*進階*>*環境*。
c. 編輯* path*變數以新增下列路徑：「Installation directory\NetApp\SnapManager for SAP\bin」

完成後

執行backint註冊sld命令、在系統橫向目錄（SLD）中登錄BACKINT介面。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。