# bycast.log について

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-115/monitor/file-rotation-for-bycast-log.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

bycast.log について . . . . . 1
bycast.log ファイルのローテーション . . . . . 1
bycast.log のメッセージです . . . . . 1
bycast.log のメッセージの重大度 . . . . . 2
bycast.log のエラーコード . . . . . 2

# bycast.log について

ファイル `/var/local/log/bycast.log` は、StorageGRID ソフトウェアのトラブルシューティングに使用する主要なファイルです。があります `bycast.log` ファイルを選択します。ファイルに、そのグリッドノードに固有のメッセージが含まれています。

ファイル `/var/local/log/bycast-err.log` はのサブセットです `bycast.log`。ERROR と CRITICAL の重大度のメッセージが含まれています。

## bycast.log ファイルのローテーション

をクリックします `bycast.log` ファイルが1GBに達し、既存のファイルが保存され、新しいログファイルが開始されます。

保存されたファイルの名前が変更されます `bycast.log.1`をクリックすると、新しいファイルの名前がになります `bycast.log`。新しいとき `bycast.log` 1GBに達しました。 `bycast.log.1` が圧縮されて名前がに変更されます `bycast.log.2.gz`および `bycast.log` の名前がに変更され `bycast.log.1`。

の回転制限です `bycast.log` は21ファイルです。の22番目のバージョン `bycast.log` ファイルが作成され、最も古いファイルが削除されます。

の回転制限です `bycast-err.log` は7つのファイルです。

> 圧縮されたログファイルは、ファイルが圧縮された同じ場所に解凍しないでください。ファイルを同じ場所で解凍すると、ログローテーションスクリプトの妨げになることがあります。

関連情報

"ログファイルとシステムデータを収集しています"

## bycast.log のメッセージです

のメッセージ `bycast.log` ADE（Asynchronous Distributed Environment）によって記述されます。ADE は、グリッドノードの各サービスで使用されるランタイム環境です。

ADEのメッセージの例を次に示します。

```
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
```

ADE のメッセージには次の情報が含まれています。

| メッセージセグメント | 例の値 |
| --- | --- |
| ノード ID | 12455685 |

| メッセージセグメント | 例の値 |
| --- | --- |
| ADE プロセス ID | 0357819531 |
| モジュール名 | SVMR |
| メッセージ ID | EVHR |
| UTC システム時間 | 2019-05-05T27T17 ： 10 ： 29.784677 （ YYYY-MM-DDTHH ： MM ： SS.uuuuuuuuuu ） |
| 重大度レベル | エラー |
| 内部追跡番号 | 0906. |
| メッセージ | SVMR ：ボリューム 3 のヘルスチェックが失敗しました。理由：「 TOUT 」 |

# bycast.log のメッセージの重大度

## のメッセージ `bycast.log` 重大度レベルが割り当てられている。

例：

- *notice *-- 記録すべきイベントが発生しました。ほとんどのログメッセージはこのレベルです。
- * warning * — 予期しない状態が発生しました。
- * error * — 操作に影響を与える大きなエラーが発生しました。
- * critical * — 異常な状態が発生し、通常の動作が停止しました。原因となった状態にすぐに対処する必要があります。クリティカルなメッセージは Grid Manager にも表示されます。Support **>** Tools **>** Grid Topology *を選択します。次に、 [ * Site * ] > [ * Node * ] > * SSM * > * Events * を選択します。

# bycast.log のエラーコード

## のほとんどのエラーメッセージです `bycast.log` エラーコードを含む。

次の表に、の代表的な非数値コードを示します `bycast.log`。非数値コードの正確な意味は、レポートされるコンテキストによって異なります。

| エラーコード | 意味 |
| --- | --- |
| SUCS | エラーはありません |
| GERR | 不明です |

| エラーコード | 意味 |
| --- | --- |
| CANC | キャンセルされました |
| ABRT | 中止しました |
| TOUT | タイムアウト |
| INVL | 無効です |
| NFND | が見つかりません |
| vers | バージョン |
| 会議 | 設定 |
| 失敗 | 失敗しました |
| ICPL | 不完全です |
| 完了しました | 完了しました |
| SUNV | サービスを利用できません |

次の表に、の数値エラーコードを示します `bycast.log`。

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 001 | EPERM | 操作は許可されていません |
| 002 | ENOENT | 指定したファイルまたはディレクトリは存在しません |
| 003 | ESRCH | そのようなプロセスはありません |
| 004.00 | EINTR | システムコールが中断されました |
| 005 | EIO | I/O エラー |
| 6 、 6 | ENXIO | 該当するデバイスまたはアドレスはありません |
| 007 | E2BIG | 引数リストが長すぎます |

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 008 | ENOEXEC | EXEC フォーマットエラー |
| 009 | EBADF | ファイル番号が正しくありません |
| 010 | ECHILD | 子プロセスはありません |
| 011 | EAGAIN | 再試行してください |
| 012. | ENOMEM | メモリ不足です |
| 013 | EACCES | 権限が拒否されました |
| 014 | デフォルト | アドレスが無効です |
| 015 | ENOTBLK | ブロックデバイスが必要です |
| 016 | EBUSY | デバイスまたはリソースがビジー |
| 017 | EEXIST | ファイルが存在します |
| 018 | EXDEV の場合 | クロスデバイスリンク |
| 019 | ENODEV | 該当するデバイスはありません |
| 020 | ENOTDIR | ディレクトリではありません |
| 021 | EISDIR | はディレクトリです |
| 022 | EINVAL | 引数が無効です |
| 023 | ENFILE | ファイルテーブルオーバーフローです |
| 024 | EMFILE | 開いているファイルが多すぎます |
| 025 | ENOTTY | タイプライターではありません |
| 026 | ETXTBSY | テキストファイルがビジーです |
| 027 | EFBIG | ファイルが大きすぎます |

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 028 | ENOSPC | デバイスにスペースが残っていません |
| 029 | ESPIPE | 不正なシークです |
| 030 | EROFS | 読み取り専用ファイルシステム |
| 031 | EMLINK | リンクが多すぎます |
| 032 | EPIPE | パイプ破損 |
| 033 | エドム | 関数のドメイン外の数学引数 |
| 034 | エスランゲ | 数学結果は表現できません |
| 035 | EDEADLK | リソースのデッドロックが発生する |
| 036 | ENAMETOOLONG | ファイル名が長すぎます |
| 037 | ENOLCK | 使用可能なレコードロックがありません |
| 038 | ENOSYS | 関数が実装されていません |
| 039 | ENOTEMPTY | ディレクトリが空ではありません |
| 040 | ELOOP | シンボリックリンクが多すぎます |
| 041 | | |
| 042 | ENOMSG | 必要なタイプのメッセージがありません |
| 043 | EIDRM | 識別子が削除されました |
| 044 | ECHRNG | チャネル番号が範囲外です |
| 045 | EL2NSYNC | レベル 2 が同期されていません |
| 046 | EL3HLT | レベル 3 が停止しました |

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 047 | EL3RST | レベル 3 リセット |
| 048 | ELNRNG | リンク番号が範囲外です |
| 049 | EUNATCH | プロトコルドライバが接続されていません |
| 050 | ENOCSI | CSI 構造がありません |
| 051 | EL2HLT | レベル 2 が停止しました |
| 052 | EBADE の実行 | 無効な交換です |
| 053. | EBADR | 無効な要求記述子です |
| 054 | EXFULL （完全） | Exchange がいっぱいです |
| 055 | ENOANO | アノードなし |
| 056 | EBADRQC | 無効な要求コードです |
| 057. | EBADSLT | 無効なスロットです |
| 058 | | |
| 059. | EBFONT | フォントファイルの形式が正しくありません |
| 060 | ENOSTR | デバイスはストリームではありません |
| 061 | ENODATA | 使用できるデータがありません |
| 062 | イータイム | タイマーが切れました |
| 063 | ENOSR | Out of Streams のリソース |
| 064 | ENONET | マシンがネットワーク上にありません |
| 065 | ENOPKG | パッケージがインストールされていません |

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 066 | EREMOTE | オブジェクトがリモートです |
| 067 | ENOLINK | リンクが切断されました |
| 068 | EADV | アドバタイズエラー |
| 069 | ESRMNT | Srmount エラー |
| 070 | エコム | 送信時の通信エラーです |
| 071 | EPROTO | プロトコルエラー |
| 072 | EMULTIHOP | マルチホップが試行されました |
| 073 | EDOTDOT | RFS 固有のエラー |
| 074 | EBADMSG と入力します | データメッセージではありません |
| 075 | EOVERFLOW | 定義されたデータ型の値が大きすぎます |
| 076 | ENOTUNIQ | 名前がネットワーク上で一意ではありません |
| 077 | EBADFD | ファイル記述子が無効な状態です |
| 078 | エルム変更 | リモートアドレスが変更されました |
| 079 | ELIBACC | 必要な共有ライブラリにアクセスできません |
| 080 | ELIBBAD 社 | 破損した共有ライブラリにアクセスしています |
| 081. | ELIBSCN | |
| 082 | ELIBMAX | リンクしようとしている共有ライブラリが多すぎます |
| 083 | ELIBEXEC | 共有ライブラリを直接実行することはできません |

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 084 | EILSEQ | 不正なバイトシーケンスです |
| 085 | ERESTART | 中断されたシステムコールを再開する必要があります |
| 086 | ESTRPIPE | ストリームパイプエラー |
| 087 | EUSERS | ユーザが多すぎます |
| 088 | ENOTSOCK | ソケット以外でのソケット操作 |
| 089 | EDESTADDRREQ | 送信先アドレスは必須です |
| 090 | エMSGSIZE | メッセージが長すぎます |
| 091. | EPROTOTYPE | ソケットのプロトコルタイプが正しくありません |
| 092. | ENOPROTOOPT | プロトコルを使用できません |
| 093. | EPROTONOSUPPORT | サポートされていないプロトコルです |
| 094 | ESOCKTNOSUPPORT の略 | ソケットタイプはサポートされていません |
| 095 | EOPNOZ TSUPP | この処理は転送エンドポイントではサポートされません |
| 096 | EPFNOSUPPORT | サポートされていないプロトコルファミリーです |
| 097. | EAFNOSUPPORT | アドレスファミリーはプロトコルでサポートされていません |
| 098 | EADDRINUSE | アドレスはすでに使用されています |
| 099 | EADDRNOTAVAIL | 要求アドレスを割り当てることができません |
| 100 | ENETDOWN | ネットワークが停止しています |

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 101 | ENETUNREACH | ネットワークに到達できません |
| 102 | ENETRESET | リセットのためネットワークが接続を切断しました |
| 103 | ECONNABORTED | ソフトウェアが接続を中止しました |
| 104 | ECONNRESET | ピアによって接続がリセットされました |
| 105 | ENOBUFS | 使用可能なバッファスペースがありません |
| 106. | EISCONN | トランスポートエンドポイントはすでに接続されています |
| 107 | ENOTCONN | トランスポートエンドポイントが接続されていません |
| 108 | ESH ダウンタウン | 転送エンドポイントのシャットダウン後に送信できません |
| 109 | ETOOMANYREFS | 参照が多すぎます：スプライスできません |
| 110 | ETIMEDOUT | 接続がタイムアウトしました |
| 111 | ECONNREFUSED | 接続が拒否されました |
| 112 | EHOSTDOWN | ホストが停止しています |
| 113. | EHOSTUNREACH | ホストへのルートがありません |
| 114 | エアルレーダド | 処理をすでに実行中です |
| 115 | 実行中 | 処理を実行中です |
| 116 | | |
| 117. | EUCLEAN | 構造はクリーニングが必要です |

| エラー番号 | エラーコード | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 118 | ENOTNAM | XENIX という名前のファイルではありません |
| 119 番 | ENAVAIL | XENIX セマフォーがありません |
| 120 | EISNAM | は、名前付きタイプファイルです |
| 121. | EREMOTEIO | リモート I/O エラーです |
| 122 | EDQUOT | クォータを超過しました |
| 123 | ENOMEDIUM | メディアが見つかりません |
| 124 | EMEDIUMTYPE | メディアタイプが正しくありません |
| 125 | ECANCELED | 処理がキャンセルされました |
| 126 | ENOKEY | 必要なキーがありません |
| 127 | エクイメピ RED も含まれています | キーの有効期限が切れました |
| 128 | エーケヨヴォエド | キーが取り消されました |
| 129 | EKEYREJECTED | キーがサービスによって拒否されました |
| 130 | EOWNERDEAD の場合 | 堅牢な mutex のため : 所有者は死んだ |
| 131 | ENOTRECOVERABLE | 堅牢な mutex の場合：状態は回復できません |

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。