クイックスタート
VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vsc-vasa-provider-sra-97/qsg.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クイックスタート 1
設置を準備しています 1
VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを導入する 3
追加情報の参照先 4

クイックスタート

Virtual Storage Console（VSC）for VMware vSphereはvCenter Serverプラグインで、VASA ProviderおよびStorage Replication Adapter（SRA）の拡張機能にバンドルされています。VSC は、ベストプラクティスに基づいて ESXi ホストの設定と ONTAP ストレージのプロビジョニングを実施するため、すべての ONTAP vSphere 環境に推奨されます。VASA Provider は仮想ボリューム（ vVol ）のサポートに必要であり、 SRA は VMware Site Recovery Manager と連携します。

設置を準備しています

このプラグインを仮想アプライアンスとして導入することで、各製品を別々にインストールして vCenter Server に登録する手間を減らすことができます。

導入の要件

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスは、Windows vCenter ServerまたはVMware vCenter Server Virtual Appliance（vCSA）で使用できます。VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスは、サポート対象のESXiおよびvSphereシステムに導入する必要があります。

スペースとホストのサイジング要件

システム	最小要件
スペース	• シンプロビジョニングの場合は 2.1GB • シックプロビジョニングの場合は 54.0GB
ホストのサイジング	• 推奨メモリ：12GB • 推奨 CPU 数： 2

ライセンス要件

使用許諾	説明
SnapMirror	（オプション）SRAのフェイルオーバー処理を実行する場合に必要です。
FlexClone	（オプション） SRA のテストフェイルオーバー処理と VASA Provider の vVol 処理を実行する場合に必要です。

その他の要件

その他の要件	概要 列
9083 年	有効にすると、 VASA Provider と SRA はこのポートを使用して vCenter Server と通信します。このポートは TCP/IP 設定を取得するためにも必要です。
443	クレデンシャルの設定方法によっては、 VMware vCenter Server とストレージシステムがこのポートでセキュアな通信をリスンします。
8143	VSC は、このポートでセキュアな通信をリスンします。
7.	エコー要求が ONTAP に送信されて到達可能性が検証されます。この要求はストレージシステムの追加時にのみ必要であり、あとで無効にすることができます。

ストレージ、ホスト、およびアプリケーション	バージョン要件
ONTAP	ONTAP 9.1、9.3、9.5、9.6、9.7
VMware vSphere、vCenter Server、ESXiホスト、Site Recovery Manager（SRM）、プラグインアプリケーション、データベース	Interoperability Matrix Toolを参照してください • "Interoperability Matrix Tool：VSC 9.7.1" • "Interoperability Matrix Tool：VASA Provider 9.7.1" • "Interoperability Matrix Tool：SRA 9.7.1"

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの要件

次の情報が必要です。

- vCenter Server環境を設定およびセットアップします。
- 「.ova」ファイルをダウンロードした。
- vCenter Server インスタンスのログインクレデンシャルを用意します。
- vSphere Web Clientのすべてのブラウザセッションからログアウトして、ブラウザを閉じます。また、VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスの導入時にブラウザキャッシュ問題 がなくなるのを回避するために、ブラウザキャッシュを削除します。
- 仮想アプライアンスがICMP pingに応答するためのデフォルトゲートウェイを設定します。
- 仮想アプライアンスの有効な DNS ホスト名。
- ONTAP 9.6以前でvVolダッシュボードを使用する場合は、OnCommand APIサービスをダウンロードしてインストールします。ONTAP 9.7を使用している場合は、OnCommand APIサービスをVASA Providerに登録する必要はありません。

SRA に関するオプションの要件

VMware Site Recovery Managerで使用する仮想アプライアンスを導入する場合は、次の作業を完了しておく必要があります。

- Site Recovery Manager（SRM）ディザスタリカバリ解決策 を設定する場合にのみ、SRAプラグインの.msiファイルをダウンロードします。
- SRMアプライアンスを使用している場合は、SRAの.tar.gzファイルをダウンロードします。

VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスを導入する

1. から「 .ova 」ファイルをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" から vSphere Client システムにアップロードして、 ONTAP ツールを導入できます。

   SRA を導入する場合は ' ソース・サイトとデスティネーション・サイトの両方に '.ova ファイルを導入する必要があります

2. vSphere Web Clientにログインし、「ホーム[ホストおよびクラスタ]」を選択します。
3. 目的のデータセンターを右クリックし、 [* OVF テンプレートの展開 *] をクリックします。
4. 「.ova」ファイルのURLを入力するか、「.ova」ファイルが保存されているフォルダを参照して、「*次へ」をクリックします。
5. 必要な詳細を入力して導入を完了します。

   導入の進捗状況は、 [* タスク *] タブで確認でき、導入が完了するまで待つことができます。

6. 導入の完了後に、VSC、VASA Provider、SRAの各サービスが実行されていることを確認

SRMにSRAを導入する

SRA は Windows SRM サーバまたは 8.2 SRM アプライアンスに導入できます。

Windows SRMサーバにSRAをインストールします

1. ネットアップサポートサイトから SRA プラグインの .msi インストーラをダウンロードします。
2. ダウンロードした SRA プラグインの .msi インストーラをダブルクリックして、画面に表示される手順に従います。
3. 導入した仮想アプライアンスの IP アドレスとパスワードを入力して、 SRM サーバへの SRA プラグインのインストールを完了します。

SRMアプライアンスにSRAをアップロードして設定する

1. から .tar.gz ファイルをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"。
2. SRMアプライアンス画面で、メニュー：Storage Replication Adapter [New Adapter]をクリックします。
3. .tar.gz ファイルを SRM にアップロードします。
4. アダプタを再スキャンして、 [SRM Storage Replication Adapters] ページで詳細が更新されていることを確認します。

5. putty を使用して、管理者アカウントで SRM アプライアンスにログインします。
6. root ユーザ「 root 」に切り替えます
7. ログの場所で、次のコマンドを入力して、 SRA Docker で使用される Docker ID を取得します。 `d Occker PS-l`
8. コンテナ ID 「 dOccker exec-it-u SRM <container ID> sh 」にログインします
9. ONTAP ツールの IP アドレスとパスワードを使用して SRM を設定します。「 perl command.pl -i <va-IP> administrator <va-password> 」「 storage credentials are stored 」というメッセージが表示されます。

SRA クレデンシャルを更新する

1. 次のコマンドを使用して、 /SRM / SRA / conf ディレクトリの内容を削除します。
   a. 「 cd /SRM/SRA/conf 」を参照してください
   b. 「 rm -rf * 」と入力します
2. perl コマンドを実行して、 SRA に新しいクレデンシャルを設定します。
   a. 「 cd /SRM/SRA/ 」
   b. 「 perl command.pl -i <va-IP> administrator <va-password>` 」と入力します

VASA Providerと**SRA**を有効にする

1. 導入時に指定した IP アドレスを使用して、 vSphere Web Client にログインします。
2. 仮想ストレージコンソール*アイコンをクリックし、導入時に指定したユーザー名とパスワードを入力して、*サインイン*をクリックします。
3. OTVの左側のペインで、[Settings（管理設定）]>[Manage Capabilities（機能の管理）]メニューを選択し、必要な機能をイネーブルにします。

   VASA Provider は、デフォルトでは有効になっています。VVOL データストアのレプリケーション機能を使用する場合は、「 * VVol レプリケーションを有効にする * 」切り替えボタンを使用します。

4. VSC、VASA Provider、SRA仮想アプライアンスのIPアドレスと管理者パスワードを入力し、* Apply *をクリックします。

   追加の設定、ストレージシステムの追加、およびvSphereオブジェクトのロールベースアクセス制御の設定の詳細については、『Virtual Storage Console、VASA Provider、Storage Replication Adapter for VMware vSphere導入およびセットアップガイド』を参照してください。

追加情報の参照先

- "Virtual Storage Console、VASA Provider、Storage Replication Adapter for VMware vSphereのリソースページ"
- "Virtual Storage Console、VASA Provider、Storage Replication Adapter for VMware vSphereのドキュメント"
- "VMware Site Recovery Manager 8.2"

- "ONTAP 9 のドキュメント"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。