Gestione dell'alta disponibilità

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestione dell’alta disponibilità 1
Impostare l’automazione del flusso di lavoro in MSCS per l’alta disponibilità 1
Configurare le versioni precedenti di OnCommand Workflow Automation per la disponibilità elevata 7
Disinstallare Workflow Automation in un ambiente MSCS 8
Eseguire il backup e il ripristino del database e delle configurazioni di OnCommand Workflow Automation su Windows 8

Gestione dell’alta disponibilità

È possibile configurare una configurazione ad alta disponibilità per fornire un supporto costante per le operazioni di rete. In caso di guasto di uno dei componenti, il componente mirrorato dell’installazione assume il controllo dell’operazione e fornisce risorse di rete senza interruzioni. È inoltre possibile eseguire il backup del database WFA e delle configurazioni supportate in modo da poter ripristinare i dati in caso di disastro.

Impostare l’automazione del flusso di lavoro in MSCS per l’alta disponibilità

È possibile installare e configurare Workflow Automation (Wfa) in un ambiente Microsoft Cluster Service (MSCS) per impostare l’alta disponibilità e fornire il failover. Prima di installare WFA, è necessario verificare che tutti i componenti richiesti siano configurati correttamente.

A proposito di questa attività

Una configurazione ad alta disponibilità fornisce un supporto costante per le operazioni delle applicazioni. In caso di guasto di uno dei componenti, il componente mirrorato dell’installazione assume il controllo dell’operazione e fornisce risorse di rete senza interruzioni.

> MSCS è l’unica soluzione di clustering supportata da WFA in Windows.

Configurare MSCS per installare Workflow Automation

Prima di installare Workflow Automation (Wfa) in Microsoft Cluster Server (MSCS), è necessario configurare l’ambiente MSCS.

Di cosa hai bisogno

- MSCS deve essere installato dal server manager.
- Facoltativo: È necessario installare SnapDrive per Windows.

  Le versioni minime supportate sono Windows 2008 e 2012.

- La stessa versione di WFA deve essere installata utilizzando lo stesso percorso su entrambi i nodi del cluster.
- Entrambi i nodi del cluster devono essere aggiunti allo stesso dominio.

A proposito di questa attività

È necessario completare questa attività utilizzando Cluster Manager nell’interfaccia MSCS.

Fasi

1. Accedere a Cluster Manager come amministratore di dominio.
2. Verificare che i LUN siano accessibili a entrambi i nodi utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - Gestione nativa delle LUN.
   - Utilizzando SnapDrive per Windows:

i. Installare e configurare SnapDrive per Windows su entrambi i nodi.

ii. Creare un LUN utilizzando SnapDrive per Windows e configurare il LUN per entrambi i nodi.

3. Da failover Cluster Manager, aggiungere il disco al cluster.

Installare OnCommand Workflow Automation su Windows

È possibile installare OnCommand Workflow Automation (Wfa) per creare e personalizzare i flussi di lavoro dello storage per automatizzare le attività di storage eseguite nell'ambiente.

Di cosa hai bisogno

- È necessario aver esaminato i prerequisiti di installazione.

  Prerequisiti per l'installazione di Workflow Automation

- Se si installa WFA su un sistema in cui WFA è stato precedentemente installato e quindi disinstallato, è necessario assicurarsi che non vi siano servizi WFA su tale sistema.
- È necessario aver scaricato il programma di installazione WFA dal sito del supporto NetApp.
- È necessario disattivare `Auto upgrade` Funzionalità di Java.

A proposito di questa attività

- Se si installa WFA su una macchina virtuale (VM), il nome della macchina virtuale non deve includere il carattere di sottolineatura (_).
- ActiveState ActivePerl viene installato prima dell'installazione di WFA.

  Questa installazione non interessa altre istanze di ActivePerl installate sul server WFA.

- Prima di reinstallare WFA 4.2 o versioni successive, è necessario eliminare la directory dei dati MySQL se MySQL è stato disinstallato.
- Se installi MySQL da solo, WFA imposta il `secure-file-privilege` e a. `sql-mode` Proprietà in MySQL `my.ini` file vuoto.

Fasi

1. Accedere a Windows utilizzando un account con autorizzazioni amministrative.
2. Aprire Esplora risorse, quindi passare alla directory in cui si trova il file di installazione.
3. Installare WFA:

   - Installazione interattiva

     i. Fare clic con il pulsante destro del mouse ed eseguire l'eseguibile del programma di installazione WFA (`.exe`) come utente amministratore.

     ii. Fare clic su **Avanti**.

     iii. Immettere le credenziali per l'utente amministratore predefinito, quindi fare clic su **Avanti**.

     La password admin predefinita deve soddisfare i seguenti criteri:

     - Minimo sei caratteri
     - Un carattere maiuscolo

    - Un carattere minuscolo
    - Un numero
    - Un carattere speciale **Nota:** è necessario annotare le credenziali dell'utente amministratore.

  iv. Selezionare le porte per la configurazione WFA, quindi fare clic su **Avanti**.

  v. Immettere il nome di un sito e la società, quindi fare clic su **Avanti**.

     Il nome del sito può includere la posizione dell'installazione WFA, ad esempio Pittsburgh, PA.

  vi. Se si desidera modificare il percorso di installazione predefinito, selezionare il percorso in cui si desidera installare WFA, quindi fare clic su **Avanti**.

  vii. Se non si desidera modificare la posizione predefinita del database WFA, fare clic su **Avanti**.

  viii. Fare clic su **Installa** per continuare l'installazione.

  ix. Fare clic su **fine** per completare l'installazione.

  x. Verificare che WFA sia stato installato correttamente scegliendo una delle seguenti azioni:
    - Accedere a WFA tramite un browser Web.
    - Utilizzare la console dei servizi Windows per verificare che il servizio NetApp WFA Server e il servizio NetApp WFA Database siano in esecuzione.

- Installazione automatica (dal prompt dei comandi):
  ```
  WFA-version_number-build_number.exe /s /v"WFA_ADMIN_USERNAME=wfa_username
  WFA_ADMIN_PASSWORD=password WFA_ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=confirm admin
  password / WFA_MYSQL_PASS=password CONFIRM_WFA_MYSQL_PASS=confirm MySQL
  password WFA_INSTALL_SITE=site WFA_INSTALL_ORGANIZATION=organization_name
  WFA_HTTP_PORT=port WFA_HTTPS_PORT=port INSTALLDIR=install_directory
  DATABASEDIR=database_directory /qr /l*v C:\install.log"
  ```

  Esempio

  ```
  WFA-x64-v4.2.0.0.0-B2973881.exe /s /v"WFA_ADMIN_USERNAME=admin
  WFA_ADMIN_PASSWORD=Company*234 WFA_ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=Company*234
  WFA_MYSQL_PASS=MySQL*234 CONFIRM_WFA_MYSQL_PASS=MySQL*234
  WFA_INSTALL_SITE=nb WFA_INSTALL_ORGANIZATION=netapp WFA_HTTP_PORT=9090
  WFA_HTTPS_PORT=8443 INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\WFA\"
  DATABASEDIR=\"C:\Program Files\NetApp\WFA\Database\" /qr /l*v
  C:\install.log"
  ```

  Il `/qn` L'opzione non è supportata da WFA.

  I parametri dei comandi sono i seguenti:

Parametro	Descrizione
WFA_ADMIN_USERNAME	Nome utente amministratore Parametro facoltativo. Se non si specifica un valore, viene utilizzato il valore predefinito admin.

Parametro	Descrizione
WFA_ADMIN_PASSWORD	Password utente amministratore Parametro obbligatorio. La password admin predefinita deve soddisfare i seguenti criteri: • Minimo sei caratteri • Un carattere maiuscolo • Un carattere minuscolo • Un numero • Un carattere speciale
WFA_ADMIN_CONFIRM_PASSWORD	Password utente amministratore Parametro obbligatorio
WFA_MYSQL_PASS	Password utente MySQL Parametro obbligatorio
CONFIRM_WFA_MYSQL_PASS	Password utente MySQL Parametro obbligatorio
SITO_INSTALLAZIONE_WFA	Unità organizzativa in cui viene installato il parametro obbligatorio WFA
WFA_INSTALL_ORGANIZATION	Nome dell'organizzazione o della società in cui viene installato WFA Parametro obbligatorio
PORTA_HTTP_WFA	Porta HTTP parametro opzionale. Se non si specifica un valore, viene utilizzato il valore predefinito 80.
PORTA_HTTPS_WFA	Porta HTTPS parametro opzionale. Se non si specifica un valore, viene utilizzato il valore predefinito 443.
INSTALLDIR	Percorso della directory di installazione Parametro facoltativo. Se non si specifica un valore, il percorso predefinito `"C:\Program Files\NetApp\WFA\"` viene utilizzato.

Informazioni correlate

"Supporto NetApp"

Configurare l'automazione del flusso di lavoro con MSCS

Dopo aver installato Workflow Automation (Wfa) in Microsoft Cluster Server (MSCS), è necessario configurare Wfa per l'alta disponibilità in MSCS utilizzando gli script di configurazione.

Di cosa hai bisogno

È necessario aver creato un backup di WFA.

Fasi

1. Accedere al primo nodo del cluster MSCS ed eseguire le seguenti operazioni:

Per…	Eseguire questa operazione…
Windows 2012	a. Da failover Cluster Manager, fare clic con il pulsante destro del mouse su **ruoli del servizio**. b. Selezionare **Crea ruolo di servizio vuoto**, quindi rinominare il ruolo in "WFA". c. Aggiungere la risorsa indirizzo IP al ruolo "WFA" appena creato: i. Da failover Cluster Manager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul ruolo "WFA" appena creato. ii. Selezionare **risorsa** > **altre risorse** > **Indirizzo IP**. iii. Configurare l'indirizzo IP del cluster.
Windows 2008	a. Da failover Cluster Manager, fare clic con il pulsante destro del mouse su **servizi e applicazioni**. b. Fare clic su **altre azioni** > **Crea servizio o applicazione vuoto** e rinominare il servizio in "WFA". c. Aggiungere la risorsa indirizzo IP al servizio "WFA" appena creato: i. Da failover Cluster Manager, fare clic con il pulsante destro del mouse sul servizio "WFA" appena creato. ii. Selezionare **Aggiungi una risorsa** > **altre risorse** > **Aggiungi indirizzo IP**. iii. Configurare l'indirizzo IP del cluster.

2. Al prompt dei comandi, eseguire `ha_setup.pl` Script per spostare i dati WFA nella posizione condivisa e configurare WFA con MSCS per il failover: `perl ha_setup.pl --first [-t`

```
type_of_cluster_vcs] [-g cluster_group_name] [-i IP_address_resource_name] [-n
cluster_name] [-k shared_disk_resource_name] [-f shared_drive_path]
```

Lo script è disponibile all'indirizzo `WFA_install_location\WFA\bin\ha\`.

Esempio

```
perl ha_setup.pl --first -t mscs -g WFA -i "Cluster IP Address" -n wfa_cluster
-k "Cluster Disk 2" -f E:\
```

3. Verificare che le risorse MSCS siano state create.
4. Arrestare i servizi WFA da failover Cluster Manager:

Per…	Eseguire questa operazione…
Windows 2012	a. Selezionare **ruoli servizio**, quindi selezionare il ruolo "WFA" appena creato. b. Nel riquadro delle risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse su **NA_Wfa_DB**, quindi selezionare **Take Offline**. c. Nel riquadro delle risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse su **NA_Wfa_SRV**, quindi selezionare **Take Offline**.
Windows 2008	a. Selezionare **servizi e applicazioni**, quindi selezionare il servizio "WFA" appena creato. b. Nel riquadro altre risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse su **NA_Wfa_DB**, quindi selezionare **Take this resource offline**. c. Nel riquadro altre risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse su **NA_Wfa_SRV**, quindi selezionare **Take this resource offline**.

Il servizio di database WFA e il servizio del server WFA devono essere portati offline. I servizi WFA non devono essere arrestati dai servizi Windows.

5. Spostare manualmente le risorse WFA nel nodo secondario.
6. Verificare che il disco condiviso sia accessibile dal secondo nodo.
7. Al prompt dei comandi, eseguire `ha_setup.pl` Script sul nodo secondario del cluster per configurare WFA per l'utilizzo dei dati dalla posizione condivisa: `perl ha_setup.pl --join [-t type_of_cluster_mscs] [-f shared_drive_path]`

   Il `ha_setup.pl` lo script è disponibile all'indirizzo `WFA_install_location\WFA\bin\ha\`.

   Esempio

   ```
   perl ha_setup.pl --join -t mscs -f E:\
   ```

8. Da failover Cluster Manager, portare online le risorse WFA:

Per…	Eseguire questa operazione…
Windows 2012	a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ruolo “WFA” appena creato, quindi selezionare **Avvia ruolo**. Il ruolo deve essere in esecuzione e le singole risorse devono essere in linea.
Windows 2008	a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul servizio “WFA” appena creato, quindi selezionare **porta il servizio o l’applicazione online**. Il servizio deve essere in `Running` e le singole risorse devono trovarsi in `Online` stato.

9. Passare manualmente al secondo nodo del cluster MSCS.
10. Verificare che i servizi WFA vengano avviati correttamente sul secondo nodo del cluster.

Configurare le versioni precedenti di OnCommand Workflow Automation per la disponibilità elevata

È possibile configurare le versioni di OnCommand Workflow Automation (Wfa) precedenti alla 3.1 per la disponibilità elevata.

Fasi

1. Aggiornare la versione esistente di WFA all’ultima versione disponibile di WFA.

   "Aggiornare Wfa"

   Questa versione aggiornata di WFA è il nodo principale del cluster.

2. Creare un backup del database WFA.

   "Backup del database WFA"

   Se uno dei parametri è stato modificato manualmente, è necessario creare un backup del database WFA, disinstallare l’installazione WFA esistente, installare la versione più recente disponibile di WFA, ripristinare il backup e procedere con la configurazione di Microsoft Cluster Service (MSCS).

3. Configurare MSCS per installare WFA sul nodo primario.

   "Configurare MSCS per installare WFA"

4. Installare la versione più recente di WFA disponibile sul nodo secondario.

   "Installare WFA"

5. Configurare WFA in MSCS.

   "Configurare WFA in MSCS"

   Il server WFA è configurato per l’alta disponibilità.

Disinstallare Workflow Automation in un ambiente MSCS

È possibile disinstallare Workflow Automation (Wfa) da un cluster eliminando tutti i servizi WFA dai nodi del cluster.

A proposito di questa attività

Questa attività si applica a Windows Server 2012.

Fasi

1. Disattivare i servizi utilizzando failover Cluster Manager:
   a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ruolo.
   b. Selezionare **Arresta ruolo**.
2. Disinstallare WFA sul primo nodo, quindi disinstallare WFA sul secondo nodo.

   "Disinstallare OnCommand Workflow Automation"

3. Eliminare le risorse del cluster da failover Cluster Manager:
   a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ruolo.
   b. Selezionare **Rimuovi**.
4. Eliminare manualmente i dati nella posizione condivisa.

Eseguire il backup e il ripristino del database e delle configurazioni di OnCommand Workflow Automation su Windows

È possibile eseguire il backup e il ripristino del database OnCommand Workflow Automation (Wfa) e delle configurazioni supportate in modo da poter ripristinare i dati in caso di disastro. Le configurazioni supportate includono accesso ai dati, timeout HTTP e certificati SSL.

Di cosa hai bisogno

È necessario disporre di privilegi di amministratore o credenziali di architetto.

A proposito di questa attività

È necessario creare il backup in una posizione sicura, in quanto il ripristino del backup consente di accedere a tutti i sistemi di storage a cui si accede da WFA.

> È possibile utilizzare solo i comandi CLI o le API REST per operazioni complete di backup e ripristino durante il disaster recovery. Non è possibile utilizzare l'interfaccia utente Web per creare un backup durante il disaster recovery in un ambiente ad alta disponibilità.

Fasi

1. Eseguire il backup dei database e delle configurazioni esistenti.

   "Backup del database OnCommand Workflow Automation"

2. Ripristinare un backup precedente dei database e delle configurazioni.

"Ripristino del database OnCommand Workflow Automation"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.