MVEL に関する情報の参照先

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/help/reference-mvel-enabled-fields-in-wfa.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MVEL に関する情報の参照先 1
OnCommand Workflow Automation の MVEL 対応フィールド 1
MVEL 構文の例 2

MVEL に関する情報の参照先

MVEL 言語ガイド _ を使用して、 MVFLEX 表現言語（ MVEL ）の詳細を確認できます。

MVEL は、 Java 構文に基づく式言語です。MVEL 式の構文は、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）ワークフローの関数や変数などで使用できます。

OnCommand Workflow Automation の MVEL 対応フィールド

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）のいくつかのフィールドは、 MVEL （ MVEL ）で有効になっています。ワークフローの設計時に、これらのフィールドで MVEL 構文を使用できます。

次の表に、 WFA インターフェイスの MVEL 構文を使用できる場合とその場所を示します。

状況	使用場所
ワークフローの作成または編集	• * ワークフロー * > * 詳細 * > * 戻りパラメータ * > * パラメータ値 * • * ワークフロー * > * 詳細 * > * 定数 * > * 値 *
ワークフローでコマンドの詳細を作成または編集する	• * コマンド * > * パラメータ for *parameter_name** > * 検索条件を入力 * > * リソース選択 * > * ファインダ * > * パラメータ * • * コマンド * > * Parameters for *parameter_name**>* 検索条件を入力 * > * リソース選択 * > * 詳細 * > * 次の式が TRUE * と評価された場合のみ、検索を実行します • * 次の式が TRUE * の場合、 * コマンド * > * パラメータ for *parameter_name** > * 拡張 * > * • * コマンド * > * パラメータ for *parameter_name** > * その他のパラメータ * • * コマンド * > * parameter_name * > * 属性 *
コマンドを作成または編集する	• * コマンド * > * コマンド定義 _ コマンド _ 名前 _ * > * プロパティ * > * 文字列表現 *
関数の作成または編集	• * 関数 **>** function_function_name _*>* 関数定義 *
テンプレートを作成または編集する	• * テンプレート **>** パラメータ for *parameter_name**>* Template_template_name_*>* 属性 **>** 値 *

状況	使用場所
行の編集	• * ワークフロー * > * ワークフロー * > * リピート行 * > * リピート * > * 回数 * • * ワークフロー * > * ワークフロー * > * 繰り返し行 * > * 変数 * > * 初期値および式の変数 * • * ワークフロー * > * ワークフロー * > * 行の繰り返し * > * リピート * > * グループ内のすべてのリソース * > * リソース検索条件 * > * フィルタリングするパラメータ * • * ワークフロー **>** ワークフロー **>** 条件の追加 **>** 次の式が TRUE * の場合

MVEL 構文の例

MVFLEX Expression Language （ MVEL ）の構文は、いくつかの OnCommand Workflow Automation （ WFA ）サンプルワークフローで使用されます。WFA での MVEL の使用方法については、 MVEL 構文の例を参照してください。

次のセクションでは、 WFA で使用される MVEL 構文の例を示します。

条件付き実行

次の MVEL 式は、見つかったボリュームの数が 4 未満の場合に、コマンドの条件付き実行に使用されます。

```
$NoOfVolumes < 4
```

名前の増分

次の MVEL 式は、オブジェクトの増分命名に使用されます。

```
last_volume.name+last_volume.state
```

この MVEL 式は、最後に作成されたボリューム名と、名前付け用に最後に作成されたボリュームの状態を使用します。

コマンドの文字列表現

次の MVEL 構文が文字列表現として使用されます。

```
DestinationCluster + ":" + DestinationVserver + "/" + DestinationVolume
```

テンプレート

テンプレートでは、次の MVEL 構文を使用します。

```
calculateSnapReserveSize(calculateVolumeSizeFromDataSize((int)($fs_size*1.
01),$snap_space),$snap_space)
```

この MVEL 構文は、 Snapshot コピー用にリザーブされるボリューム容量の割合を計算するために使用します。

コマンドの詳細

パラメータの属性セクションでは、次の MVEL 関数を使用します。

```
actualVolumeSize($VolumeSizeInGB * 1024, volume.snapshot_reserved_percent)
```

次の MVEL 構文は、パラメーターの属性セクションで使用されます。

```
$VolumeName+'test001'
```

ワークフロー定数

ワークフロー内の定数には、次の MVEL 構文が使用されます。

```
convertNullToZero(infinite_volume.max_namespace_constituent_size_mb)
```

```
$Size_TB*1048576L
```

パラメータを返します

次の MVEL 構文を使用して、要求されたサイズを割り当てることができるかどうかを検証します。

```
size_remaining == 0 ? '' : throwException('Not sufficient space in
capacity_class_aggregate or data constituent of size less than 1 TB can
not be created: Total size requested='+$Size_TB+'TB'+' ,Size
remaining='+size_remaining/TB_TO_MB+'TB'+', Infinite volume
name='+infinite_volume.name+', Storage class='+CAPACITY_CLASS_LABEL)
```

関数の定義

次の MVEL 構文は、 NULL をゼロに変換するために使用される関数定義で使用されます。

```
def convertNullToZero (data)
{
  if(data == null)
  {
    return 0;
  }
  else
  {
    return data;
  }
}
```

特定の行の繰り返し

次の MVEL 式は、ユーザー入力を使用して、 LUN を作成するために行を繰り返す必要がある回数を示します。

```
$NumberOfLunsToBeCreated
```

行の条件式

次の MVEL 式は、行が実行されるかどうかを示すためにユーザー入力を使用します。

```
$SetupSnapMirror
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。