고가용성 관리

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

고가용성 관리 1
고가용성을 위해 MSCS에서 Workflow Automation을 설정합니다 1
고가용성을 위해 이전 버전의 OnCommand Workflow Automation를 구성합니다 7
MSCS 환경에서 Workflow Automation을 제거합니다 8
Windows에서 OnCommand Workflow Automation 데이터베이스 및 구성을 백업하고 복원합니다 8

고가용성 관리

네트워크 작업에 대한 지속적인 지원을 제공하도록 고가용성 설정을 구성할 수 있습니다. 구성 요소 중 하나에 장애가 발생하면 설치 프로그램에서 미러링된 구성 요소가 작업을 대신 수행하고 중단 없는 네트워크 리소스를 제공합니다. WFA 데이터베이스와 지원되는 구성을 백업할 수도 있으므로 재해 발생 시 데이터를 복구할 수 있습니다.

고가용성을 위해 **MSCS**에서 **Workflow Automation**을 설정합니다

MSCS(Microsoft Cluster Service) 환경에 WFA(Workflow Automation)를 설치 및 구성하여 고가용성을 설정하고 페일오버를 제공할 수 있습니다. WFA를 설치하기 전에 모든 필수 구성 요소가 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

고가용성 설정은 애플리케이션 작업을 지속적으로 지원합니다. 구성 요소 중 하나에 장애가 발생하면 설치 프로그램에서 미러링된 구성 요소가 작업을 대신 수행하고 중단 없는 네트워크 리소스를 제공합니다.

MSCS는 Windows에서 WFA가 지원하는 유일한 클러스터링 솔루션입니다.

Workflow Automation을 설치하기 위해 **MSCS**를 구성합니다

MSCS(Microsoft Cluster Server)에 WFA(Workflow Automation)를 설치하기 전에 MSCS 환경을 구성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- MSCS는 서버 관리자에서 설치해야 합니다.
- 선택 사항: Windows용 SnapDrive를 설치해야 합니다.

  지원되는 최소 버전은 Windows 2008 및 2012입니다.
- 두 클러스터 노드에서 동일한 경로를 사용하여 동일한 버전의 WFA를 설치해야 합니다.
- 두 클러스터 노드를 동일한 도메인에 추가해야 합니다.

MSCS 인터페이스에서 Cluster Manager를 사용하여 이 작업을 완료해야 합니다.

단계

1. 도메인 관리자로 Cluster Manager에 로그인합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 두 노드에서 LUN을 액세스할 수 있는지 확인합니다.
   - 기본적으로 LUN 관리
   - Windows용 SnapDrive 사용:
     i. 두 노드에 모두 SnapDrive for Windows를 설치 및 구성합니다.
     ii. Windows용 SnapDrive를 사용하여 LUN을 생성하고 두 노드에 대해 LUN을 구성합니다.
3. Failover Cluster Manager에서 디스크를 클러스터에 추가합니다.

Windows에 OnCommand Workflow Automation를 설치합니다

WFA(OnCommand Workflow Automation)를 설치하여 스토리지 워크플로우를 생성한 후 사용자 지정하여 해당 환경에서 수행되는 스토리지 작업을 자동화할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 설치 필수 구성 요소를 검토해야 합니다.

  Workflow Automation 설치를 위한 사전 요구사항

- WFA가 이전에 설치된 후 제거된 시스템에 WFA를 설치하는 경우 해당 시스템에 WFA 서비스가 없는지 확인해야 합니다.
- NetApp Support 사이트에서 WFA 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다.
- Java의 자동 업그레이드 기능을 비활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- 가상 머신(VM)에 WFA를 설치하는 경우 VM의 이름에 밑줄(_) 문자를 포함할 수 없습니다.
- WFA를 설치하기 전에 ActiveState ActivePerl이 설치됩니다.

  이 설치는 WFA 서버에 설치된 ActivePerl의 다른 인스턴스에 영향을 주지 않습니다.

- WFA 4.2 이상을 다시 설치하기 전에 MySQL을 제거한 경우 MySQL 데이터 디렉터리를 삭제해야 합니다.
- MySQL을 직접 설치하는 경우, MySQL my.ini` 파일의 'Secure-File-Privilege'와 'QL-mode' 속성이 공백으로 설정됩니다.

단계

1. 관리자 권한이 있는 계정을 사용하여 Windows에 로그인합니다.
2. Windows 탐색기를 열고 설치 파일이 있는 디렉터리로 이동합니다.
3. WFA 설치:
   - 대화형 설치
     i. 관리자 권한으로 WFA 설치 관리자 실행 파일('.exe')을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 실행합니다.
     ii. 다음 * 을 클릭합니다.
     iii. 기본 admin 사용자의 자격 증명을 입력한 후 * Next * 를 클릭합니다.

     기본 admin 암호는 다음 조건을 충족해야 합니다.

     - 최소 6자
     - 대문자 1개
     - 소문자 1개
     - 숫자 1개
     - 하나의 특수 문자 * 참고: * admin 사용자의 자격 증명을 기록해야 합니다.

     iv. WFA 구성에 사용할 포트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

v. 사이트 이름과 회사 이름을 입력한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

   사이트 이름에는 WFA 설치 위치(예: Pittsburgh, PA)가 포함될 수 있습니다.

vi. 기본 설치 위치를 변경하려면 WFA를 설치할 위치를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

vii. WFA 데이터베이스의 기본 위치를 변경하지 않으려면 * 다음 * 을 클릭합니다.

viii. 설치를 계속하려면 * 설치 * 를 클릭하십시오.

ix. 설치를 완료하려면 * 마침 * 을 클릭합니다.

x. 다음 작업 중 하나를 선택하여 WFA가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.

   - 웹 브라우저를 통해 WFA에 액세스합니다.
   - Windows 서비스 콘솔을 사용하여 NetApp WFA Server 서비스와 NetApp WFA 데이터베이스 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

- 자동 설치(명령 프롬프트에 있음): + "WFA-version_number-build_number.exe /s /v" WFA_admin_username=WFA_username WFA_admin_password=password WFA_admin_confirm_password=confirm admin 암호/WFA_mysql_pass=password mysql password WFA_mysql_mysql_install_site=site=site WFA_name WFA_HTTP_port.vtl_tv_port

  - 예 *

    'WFA-x64-v4.2.0.0.0-B2973881.exe /s/v" WFA_admin_username=admin WFA_admin_password=Company * 234 WFA_admin_confirm_password=Company * 234 WFA_mysql_mysql_pass=mysql * 234 WFA_install_site=nb_install_site=NetApp WFA_HTTP_port=9090_WFA_HTTPS_DATASDIR_ATASIr.Program=A432\EQR_AQR_STEDIR_EMORF=Company=Company=Company=Company=Company=Company=Company * 234 WFA_MASDIR_A432_Mscr_MASDIR_Mscr_MASDIR_Mscorm_MASYST

    '/qn' 옵션은 WFA에서 지원되지 않습니다.

명령 매개변수는 다음과 같습니다.

매개 변수	설명
*WFA_admin_*사용자 이름	관리자 사용자 이름입니다 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본값 admin이 사용됩니다.

매개 변수	설명
WFA_admin_password	관리자 암호입니다 필수 매개 변수입니다. 기본 admin 암호는 다음 조건을 충족해야 합니다. • 최소 6자 • 대문자 1개 • 소문자 1개 • 숫자 1개 • 특수 문자 1개
WFA_admin_confirm_password	관리자 암호입니다 필수 매개 변수입니다
WFA_MySQL_PASS	MySQL 사용자 암호입니다 필수 매개 변수입니다
CONFIRM_WFA_MySQL_PASS	MySQL 사용자 암호입니다 필수 매개 변수입니다
*WFA*_설치_사이트	WFA가 설치되어 있는 조직 구성 단위 필수 매개 변수
_WFA_설치_조직 _	WFA가 설치 중인 조직 또는 회사 이름입니다 필수 매개 변수입니다
WFA_HTTP_PORT	HTTP port 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본값 80이 사용됩니다.
*WFA_HTTPS*_포트	HTTPS 포트 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본값 443이 사용됩니다.
INSTALLDIR	설치 디렉토리 경로 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본 경로 ""C:\Program Files\NetApp\WFA\""가 사용됩니다.

◦ 관련 정보 *

"NetApp 지원"

MSCS를 사용하여 Workflow Automation을 구성합니다

MSCS(Microsoft Cluster Server)에 WFA(Workflow Automation)를 설치한 후에는 구성 스크립트를 사용하여 MSCS에서 고가용성을 지원하도록 WFA를 구성해야 합니다.

WFA 백업을 만들어야 합니다.

단계

1. MSCS 클러스터의 첫 번째 노드에 로그인하고 다음 단계를 수행하십시오.

대상...	수행할 작업...
Windows 2012	a. Failover Cluster Manager에서 * Service Roles * 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. b. Create Empty Service Role * 을 선택한 다음 역할의 이름을 ""WFA""로 변경합니다. c. 새로 생성된 "WFA" 역할에 IP 주소 리소스를 추가합니다. i. Failover Cluster Manager에서 새로 생성된 "WFA" 역할을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. ii. 리소스 * > * 추가 리소스 * > * IP 주소 * 를 선택합니다. iii. 클러스터 IP 주소를 구성합니다.
Windows 2008	a. Failover Cluster Manager에서 * Services and Applications * 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. b. More Actions * > * Create Empty Service 또는 Application * 을 클릭하고 서비스 이름을 "WFA"로 변경합니다. c. 새로 생성된 "WFA" 서비스에 IP 주소 리소스를 추가합니다. i. Failover Cluster Manager에서 새로 생성된 "WFA" 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. ii. Add a resource * > * more resources * > * Add IP Address * 를 선택합니다. iii. 클러스터 IP 주소를 구성합니다.

2. 명령 프롬프트에서 "ha_setup.pl" 스크립트를 실행하여 WFA 데이터를 공유 위치로 이동하고 장애 조치를 위해 MSCS를 사용하여 WFA를 구성합니다. "perl ha_setup.pl — 첫 번째 [-t type_of_cluster_vcs] [-g cluster_group_name] [-i ip_address_resource_name] [-n cluster_name] [-k shared_disk_resource_name

   이 스크립트는 'WFA_INSTALL_LOCATION\WFA\BIN\ha\.'에서 다운로드할 수 있습니다

- 예 *

"perl ha_setup.pl --first-t MSCS-g WFA-i "Cluster IP Address" -n WFA_cluster -k "Cluster Disk 2" -f E:\"

3. MSCS 리소스가 생성되었는지 확인합니다.
4. 페일오버 클러스터 관리자에서 WFA 서비스를 중지합니다.

대상…	수행할 작업…
Windows 2012	a. 서비스 역할 * 을 선택한 다음 새로 생성된 "'WFA' 역할을 선택합니다. b. 리소스 창에서 * NA_WFA_DB * 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 오프라인 상태로 전환 * 을 선택합니다. c. 리소스 창에서 * NA_WFA_SRV * 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 오프라인 상태로 전환 * 을 선택합니다.
Windows 2008	a. 서비스 및 애플리케이션 * 을 선택한 다음 새로 생성된 "'WFA' 서비스를 선택합니다. b. 기타 리소스 창에서 * NA_WFA_DB * 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 이 리소스를 오프라인으로 전환 * 을 선택합니다. c. 기타 리소스 창에서 * NA_WFA_SRV * 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 이 리소스를 오프라인으로 전환 * 을 선택합니다.

WFA 데이터베이스 서비스와 WFA 서버 서비스를 오프라인으로 전환해야 하는 경우 Windows 서비스에서 WFA 서비스를 중지해서는 안 됩니다.

5. WFA 리소스를 보조 노드로 수동으로 이동합니다.
6. 두 번째 노드에서 공유 디스크를 액세스할 수 있는지 확인합니다.
7. 명령 프롬프트에서 클러스터의 보조 노드에 있는 "ha_setup.pl" 스크립트를 실행하여 공유 위치의 데이터를 사용하도록 WFA를 구성하십시오. ' perl ha_setup.pl — join [-t type_of_cluster_MSCS] [-f shared_drive_path]

   ha_setup.pl 스크립트는 WFA_INSTALL_LOCATION\WFA\BIN\ha\에서 구할 수 있습니다

   - 예 *

   ' perl ha_setup.pl - -join -t MSCS -f E:\'

8. Failover Cluster Manager에서 WFA 리소스를 온라인으로 전환합니다.

대상...	수행할 작업...
Windows 2012	a. 새로 생성된 ""WFA" 역할을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * Start Role * 을 선택합니다. 역할은 실행 중 상태여야 하며 개별 리소스는 온라인 상태여야 합니다.
Windows 2008	a. 새로 생성한 "'WFA' 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * 이 서비스 또는 애플리케이션을 온라인 상태로 전환 * 을 선택합니다. 서비스는 '실행 중' 상태에 있어야 하며, 개별 자원은 '온라인' 상태에 있어야 합니다.

9. MSCS 클러스터의 두 번째 노드로 수동으로 전환합니다.
10. WFA 서비스가 클러스터의 두 번째 노드에서 제대로 시작되는지 확인합니다.

고가용성을 위해 이전 버전의 OnCommand Workflow Automation를 구성합니다

고가용성을 위해 3.1 이전 버전의 OnCommand Workflow Automation(WFA)를 구성할 수 있습니다.

단계

1. 기존 WFA 버전을 사용 가능한 최신 WFA 버전으로 업그레이드하십시오.

   "WFA를 업그레이드합니다"

   업그레이드된 이 WFA 버전은 클러스터의 기본 노드입니다.

2. WFA 데이터베이스의 백업을 생성합니다.

   "WFA 데이터베이스 백업"

   매개 변수를 수동으로 변경한 경우 WFA 데이터베이스의 백업을 생성하고, 기존 WFA 설치를 제거하고, 사용 가능한 최신 버전의 WFA를 설치하고, 백업을 복원한 다음 MSCS(Microsoft Cluster Service) 구성을 진행해야 합니다.

3. 기본 노드에 WFA를 설치하도록 MSCS 구성

   "WFA를 설치하도록 MSCS 구성"

4. 보조 노드에 사용 가능한 최신 버전의 WFA를 설치합니다.

   "WFA를 설치합니다"

5. MSCS에서 WFA를 구성합니다.

   "MSCS에서 WFA를 구성합니다"

WFA 서버는 고가용성을 지원하도록 구성됩니다.

MSCS 환경에서 Workflow Automation을 제거합니다

클러스터 노드에서 모든 WFA 서비스를 삭제하여 클러스터에서 WFA(Workflow Automation)를 제거할 수 있습니다.

이 작업은 Windows Server 2012에 적용됩니다.

단계

1. Failover Cluster Manager를 사용하여 서비스를 오프라인으로 전환합니다.
   a. 역할을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
   b. Stop Role * 을 선택합니다.
2. 첫 번째 노드에서 WFA를 제거한 다음 두 번째 노드에서 WFA를 제거합니다.

   "OnCommand Workflow Automation를 제거합니다"

3. Failover Cluster Manager에서 클러스터 리소스를 삭제합니다.
   a. 역할을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
   b. 제거 * 를 선택합니다.
4. 공유 위치에서 데이터를 수동으로 삭제합니다.

Windows에서 OnCommand Workflow Automation 데이터베이스 및 구성을 백업하고 복원합니다

WFA(OnCommand Workflow Automation) 데이터베이스와 지원되는 구성을 백업 및 복원하면 재해 발생 시 데이터를 복구할 수 있습니다. 지원되는 구성에는 데이터 액세스, HTTP 시간 초과 및 SSL 인증서가 포함됩니다.

관리자 권한이나 설계자 자격 증명이 있어야 합니다.

백업을 복원하면 WFA에서 액세스하는 모든 스토리지 시스템에 액세스할 수 있으므로 안전한 위치에 백업을 생성해야 합니다.

> 재해 복구 중에 포괄적인 백업 및 복원 작업을 위해 CLI 명령 또는 REST API만 사용할 수 있습니다. 고가용성 환경에서는 재해 복구 중에 웹 UI를 사용하여 백업을 생성할 수 없습니다.

단계

1. 기존 데이터베이스 및 구성 백업

   "OnCommand Workflow Automation 데이터베이스를 백업하는 중입니다"

2. 데이터베이스 및 구성의 이전 백업을 복원합니다.

   "OnCommand Workflow Automation 데이터베이스를 복원하는 중입니다"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.