在 MSCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 MSCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性 1
配置 MSCS 以安装 Workflow Automation 1
在 Windows 上安装 OnCommand Workflow Automation 1
使用 MSCS 配置 Workflow Automation 4

在 MSCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性

您可以在 Microsoft 集群服务（ MSCS ）环境中安装和配置 Workflow Automation （ WFA ），以设置高可用性并提供故障转移。在安装 WFA 之前，您必须验证是否已正确配置所有必需的组件。

高可用性设置可为应用程序操作提供持续支持。如果其中一个组件发生故障，则设置中的镜像组件将接管此操作，并提供不间断的网络资源。

> MSCS 是 Windows 中 WFA 支持的唯一集群解决方案 。

配置 MSCS 以安装 Workflow Automation

在 Microsoft 集群服务器（ MSCS ）中安装 Workflow Automation （ WFA ）之前，必须配置 MSCS 环境。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 必须从服务器管理器安装 MSCS 。
- 可选：必须安装 SnapDrive for Windows 。

  支持的最低版本为 Windows 2008 和 2012 。
- 必须在两个集群节点上使用相同的路径安装相同版本的 WFA 。
- 必须将两个集群节点添加到同一个域中。

您必须在 MSCS 界面中使用集群管理器完成此任务。

步骤

1. 以域管理员身份登录到集群管理器。
2. 使用以下选项之一验证 LUN 是否可供两个节点访问：
   - 本机管理 LUN 。
   - 使用 SnapDrive for Windows ：
     i. 在两个节点上安装和配置 SnapDrive for Windows 。
     ii. 使用适用于 Windows 的 SnapDrive 创建 LUN ，并为这两个节点配置 LUN 。
3. 在故障转移集群管理器中，将磁盘添加到集群中。

在 Windows 上安装 OnCommand Workflow Automation

您可以安装 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）来创建和自定义存储工作流，以自动执行在环境中执行的存储任务。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已查看安装前提条件。

  安装 Workflow Automation 的前提条件

- 如果要在先前安装并卸载了 WFA 的系统上安装 WFA，则必须确保该系统上没有 WFA 服务。
- 您必须已从 NetApp 支持站点下载 WFA 安装程序。
- 您必须禁用 Java 的 **自动升级** 功能。

关于此任务

- 如果要在虚拟机（VM）上安装 WFA，则虚拟机名称不能包含下划线（_）字符。
- 在安装 WFA 之前安装 ActiveState ActivePerl。

  此安装不会影响 WFA 服务器上安装的任何其他 ActivePerl 实例。

- 在重新安装 WFA 4.2 或更高版本之前，如果已卸载 MySQL，则必须删除 MySQL 数据目录。
- 如果您自行安装 MySQL，则 WFA 会将 MySQL `my.ini` 文件中的 `secure-file-privilege` 和 `sql-mode` 属性设置为空。

步骤

1. 使用具有管理权限的帐户登录到 Windows。
2. 打开 Windows 资源管理器，然后导航到安装文件所在的目录。
3. 安装 WFA：
   - 交互式安装
     i. 右键单击并以管理员用户身份运行 WFA 安装程序可执行文件（`.exe`）。
     ii. 单击 * 下一步 *。
     iii. 输入默认管理员用户的凭据，然后单击 * 下一步 *。

     默认管理员密码必须满足以下条件：

     - 至少 6 个字符
     - 一个大写字符
     - 一个小写字符
     - 一个数字
     - 一个特殊字符 * 注：* 您必须记下管理员用户的凭据。

     iv. 选择 WFA 配置的端口，然后单击 * 下一步 *。
     v. 输入站点名称和公司名称，然后单击 * 下一步 *。

     站点名称可以包括 WFA 安装位置，例如匹兹堡，宾夕法尼亚州。

     vi. 如果要更改默认安装位置，请选择要安装 WFA 的位置，然后单击 * 下一步 *。
     vii. 如果不想更改 WFA 数据库的默认位置，请单击 * 下一步 *。

viii. 单击 * 安装 * 继续安装。

ix. 单击 * 完成 * 完成安装。

x. 选择以下操作之一，验证是否已成功安装 WFA：

- 通过 Web 浏览器访问 WFA 。
- 使用 Windows 服务控制台验证 NetApp WFA Server 服务和 NetApp WFA 数据库服务是否正在运行。

◦ 静默安装（从命令提示符处）： + `` WFA-version_number-build_number.exe /s /v"wfa_admin_username=wfa_username wfa_admin_password=password wfa_admin_confirm_password=confirmadmin password / wfa_mysql_pass=password confirm_wfa_HTTPS_pass=MySQL 确认密码 wfa_install_site=site wfa_install_port=wfa_ed_port=wfa_port_port=wfa_ed_port=wfa_port=wfa_ed_port_port=wfa_port=wfa_ed_port_port_port_port./astfa_sta=wfa_sta=wfa_port_port_

- 示例 *

  `` WFA-x64-v4.2.0.0.0-B2973881.exe /s /v"WFA_admin_username=admin WFA_admin_password=Company * 234 WFA_admin_confirm_password=Company * 234 WFA_MySql_pass=MyS* 234 WFA_mysql_pass=MyS* 234 WFA_install_site=EDNB WFA_install_Organization=NetApp WFA_http_port=MyS=WAFA\WAFA\WAFA\WAFA\SDR=PS\WAFA\WAFA\WAFA\APPORT

  WFA 不支持 ` /qn` 选项。

命令参数如下：

参数	**Description**
wfa_admin_username	管理员用户名 可选参数。如果不指定值，则使用默认值 admin 。
wfa_admin_password	管理员用户密码 必需参数。默认管理员密码必须满足以下条件： • 至少 6 个字符 • 一个大写字符 • 一个小写字符 • 一个数字 • 一个特殊字符
wfa_admin_confirm_password	管理员用户密码 必需参数

参数	Description
wfa_mysql_pass	MySQL 用户密码 必需参数
confirm_wfa_mysql_pass	MySQL 用户密码 必需参数
wfa_install_site	安装 WFA 的组织单位 Mandatory 参数
WFA_INSTALL_Organization	要安装 WFA 的组织或公司名称 必需参数
wfa_http_port	HTTP 端口可选参数。如果不指定值，则使用默认值 80 。
wfa_HTTPS_port	HTTPS 端口可选参数。如果不指定值，则使用默认值 443 。
INSTALLDIR	安装目录路径 可选参数。如果未指定值，则使用默认路径 ` C：\Program Files\NetApp\WFA\"` 。

- 相关信息 *

"NetApp 支持"

使用 MSCS 配置 Workflow Automation

在 Microsoft 集群服务器（ MSCS ）中安装 Workflow Automation （ WFA ）后，您必须使用配置脚本在 MSCS 中配置 WFA 以实现高可用性。

您必须已创建 WFA 的备份。

步骤

1. 登录到 MSCS 集群的第一个节点，然后执行以下步骤：

针对 ...	执行此操作 ...
Windows 2012	a. 在故障转移集群管理器中，右键单击 * 服务角色 * 。 b. 选择 * 创建空服务角色 * ，然后将此角色重命名为 "`WFA` " 。 c. 将 IP 地址资源添加到新创建的 "`WFA` " 角色： i. 在故障转移集群管理器中，右键单击新创建的 "`WFA` " 角色。 ii. 选择 * 资源 * > * 更多资源 * > * IP 地址 * 。 iii. 配置集群 IP 地址。
Windows 2008	a. 在故障转移集群管理器中，右键单击 * 服务和应用程序 * 。 b. 单击 * 更多操作 * > * 创建空服务或应用程序 * ，然后将此服务重命名为 "`WFA` " 。 c. 将 IP 地址资源添加到新创建的 "`WFA` " 服务： i. 在故障转移集群管理器中，右键单击新创建的 "`WFA` " 服务。 ii. 选择 * 添加资源 * > * 更多资源 * > * 添加 IP 地址 * 。 iii. 配置集群 IP 地址。

2. 在命令提示符处，运行 `ha_setup.pl` 脚本将 WFA 数据移动到共享位置并使用 MSCS 配置 WFA 以进行故障转移： `perl ha_setup.pl -first （ -t type_of_cluster_vcs ） （ -g cluster_group_name ） （ -i ip_address_resource_name ） （ -n cluster_name ） （ -k shared_disk_name ） （ -k shared_resource_name ））`

   该脚本可从 `WFA_INSTALL_location\WFA\bin\ha\` 获取。

   - 示例 *

   ```
   perl ha_setup.pl -first -t MSCS -g WFA -i "Cluster IP Address" -n WFA_cluster
   -k "Cluster Disk 2" -f E ： \
   ```

3. 验证是否已创建 MSCS 资源。
4. 从故障转移集群管理器停止 WFA 服务：

针对 ...	执行此操作 ...

Windows 2012	a. 选择 * 服务角色 * ，然后选择新创建的 "`WFA` " 角色。 b. 在资源窗格中，右键单击 * 不可用 WFA_DB* ，然后选择 * 脱机 * 。 c. 在资源窗格中，右键单击 * 不适用 WFA_SRV* ，然后选择 * 脱机 * 。
Windows 2008	a. 选择 * 服务和应用程序 * ，然后选择新创建的 "`WFA` " 服务。 b. 在其他资源窗格中，右键单击 * NA_WFA_DB* ，然后选择 * 使此资源脱机 * 。 c. 在其他资源窗格中，右键单击 * NA_WFA_SRV* ，然后选择 * 使此资源脱机 * 。

WFA 数据库服务和 WFA 服务器服务必须脱机。不得从 Windows 服务停止 WFA 服务。

5. 手动将 WFA 资源移动到二级节点。
6. 验证是否可从第二个节点访问共享磁盘。
7. 在命令提示符处，在集群的二级节点上运行 `ha_setup.pl` 脚本，以配置 WFA ，以便使用共享位置的数据：`perl ha_setup.pl -join "-t type_of_cluster_mSCS] （ -f shared_drive_path] ）`

   `ha_setup.pl` 脚本可从 `WFA_INSTALL_location\WFA\bin\ha\` 获得。

   - 示例 *

   ```
   perl ha_setup.pl -join -t MSCS -f E： \
   ```

8. 在故障转移集群管理器中，使 WFA 资源联机：

针对 ...	执行此操作 ...
Windows 2012	a. 右键单击新创建的 "`WFA` " 角色，然后选择 * 启动角色 * 。角色必须处于运行状态，并且各个资源必须处于联机状态。
Windows 2008	a. 右键单击新创建的 "`WFA` " 服务，然后选择 * 使此服务或应用程序联机 * 。此服务必须处于 `Running` 状态，并且各个资源必须处于 `Online` 状态。

9. 手动切换到 MSCS 集群的第二个节点。
10. 验证 WFA 服务是否在集群的第二个节点上正确启动。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.