管理 OnCommand Workflow Automation SSL 证书

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/windows-install/task-replace-the-default-workflow-automation-ssl-certificate.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 OnCommand Workflow Automation SSL 证书 1
替换默认的 Workflow Automation SSL 证书 1
为 Workflow Automation 创建证书签名请求 2

管理 OnCommand Workflow Automation SSL 证书

您可以将默认 OnCommand Workflow Automation （ WFA） SSL 证书替换为自签名证书或由证书颁发机构（ CA ）签名的证书。

默认的自签名 WFA SSL 证书是在 WFA 安装期间生成的。升级时，先前安装的证书将替换为新证书。如果您使用的是非默认自签名证书或由 CA 签名的证书，则必须将默认 WFA SSL 证书替换为您的证书。

替换默认的 Workflow Automation SSL 证书

如果证书已过期或要延长证书的有效期，则可以替换默认的 Workflow Automation （ WFA） SSL 证书。

您必须对 WFA 服务器具有 Windows 管理员权限。

此操作步骤 将使用默认 WFA 安装路径。如果您在安装期间更改了默认位置，则必须使用自定义 WFA 安装路径。

步骤

1. 以管理员用户身份登录到 WFA 主机。
2. 使用 Windows 服务控制台停止以下 WFA 服务：
   - NetApp WFA 数据库
   - NetApp WFA 服务器
3. 从以下位置删除 `WFA.keystore` 文件：` <wfa_install_location>\WFA\jboss\standalone，configuration\keystore`
4. 在 WFA 服务器上打开命令提示符，然后将目录更改为以下位置：

   ` <wfa_install_location>\wfa\jre\bin`

5. 获取数据库密钥： `keytool -keysize 2048 -genkey -alias "ssl keystore" -keyalg rsa -keystore "<wfa_install_location>\wfa\jboss\standal\configuration\keystore\wfa.keystore" -validity xxxx`

   `xxxx` 是新证书有效期的天数。

6. 出现提示时，请提供密码（默认密码或新密码）。

   默认密码为 `changeit` 。如果您不想使用默认密码，则必须从以下位置更改 `standalis-full.xml` 文件中 SSL 元素的密码属性：` <wfa_install_location>\wfa\jboss\standal\configuration\`

   - 示例 *

```
<ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-
file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
```

7. 输入证书的所需详细信息。
8. 查看显示的信息，然后输入 是 。
9. 出现以下消息时按 * 输入 * ： 输入 `<ssl keystore>` 的密钥密码 `<` 如果与密钥库密码相同，则返回 `>` 。
10. 使用 Windows 服务控制台重新启动 WFA 服务。

为 Workflow Automation 创建证书签名请求

您可以在 Windows 中创建证书签名请求（ CSR ），以便使用由证书颁发机构（ CA ）签名的 SSL 证书，而不是 Workflow Automation （ WFA ）的默认 SSL 证书。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须对 WFA 服务器具有 Windows 管理员权限。
- 您必须已替换 WFA 提供的默认 SSL 证书。

此操作步骤 将使用默认 WFA 安装路径。如果在安装期间更改了默认路径，则必须使用自定义 WFA 安装路径。

步骤

1. 以管理员用户身份登录到 WFA 主机。
2. 在 WFA 服务器上打开命令提示符，然后将目录更改为以下位置：`wfa_install_location\wfA\jre\bin`
3. 创建 CSR：

   ```
   keytool -certreq -keystore
   wfa_install_location\wfA\jboss\standalisate\configuration\keystore\wfa.keystor
   e -alias "ssl keystore" -file C ： \file_name.csr
   ```

   file_name 是 CSR 文件的名称。

4. 出现提示时，请提供密码（默认密码或新密码）。

   默认密码为 `changeit` 。如果您不想使用默认密码，则必须从 `WFA_INSTALL_location\WFA\jboss\standal\configuration\` 位置更改 `standalo-full.xml` 文件中 SSL 元素的密码属性。

   - 示例 *

   ```
   <ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-
   file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
   ```

5. 将 `file_name.csr` 文件发送到 CA 以获取签名证书。

有关详细信息，请参见 CA 网站。

6. 从 CA 下载链证书，然后将链证书导入到密钥库：

   ```
   keytool -import -alias "ssl keystore CA certificate" -keystore
   "wfa_install_location\wfA\jboss\standalonate\configuration\keystore\wfa.keysto
   re" -trustcacers -file C ： \chain_cert.cer
   ```

   `C ： \chain_cert.cer` 是从 CA 收到的链证书文件。此文件必须采用 X.509 格式。

7. 导入从 CA 收到的签名证书： `keytool -import -alias "ssl keystore" -keystore "WFA_install_location\WFA\jboss\standalonate\configuration\keystore\wfa.keystore" -file C ： \certificate.cer`

   `C ： \certification.cer` 是从 CA 收到的链证书文件。

8. 启动以下 WFA 服务：
   - NetApp WFA 数据库
   - NetApp WFA 服务器

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.