在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度 1
設定MSCS以安裝Workflow Automation 1
在OnCommand Workflow Automation Windows上安裝 1
使用MSCS設定Workflow Automation 4

在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

您可以在Microsoft叢集服務（MSCS）環境中安裝及設定Workflow Automation（WFA）、以設定高可用度並提供容錯移轉。在安裝WFA之前、您必須確認所有必要的元件均已正確設定。

高可用度設定可持續支援應用程式作業。如果其中一個元件故障、設定中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。

> 在Windows中、WFA唯一支援的叢集解決方案是MSCS。

設定MSCS以安裝Workflow Automation

在Microsoft Cluster Server（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之前、您必須先設定您的MSCS環境。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須從伺服器管理程式安裝MSCS。
- 選用：SnapDrive 必須安裝適用於Windows的功能。

  支援的最低版本為Windows 2008和2012。

- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的WFA。
- 兩個叢集節點都必須新增至同一個網域。

您必須在MSCS介面中使用叢集管理程式來完成此工作。

步驟

1. 以網域管理員身分登入叢集管理程式。
2. 使用下列其中一個選項、確認兩個節點都能存取LUN：
   - 原生管理LUN。
   - 使用適用於Windows的功能：SnapDrive
     i. 在SnapDrive 兩個節點上安裝並設定適用於Windows的支援功能。
     ii. 使用SnapDrive 適用於Windows的支援功能建立LUN、並為兩個節點設定LUN。
3. 從容錯移轉叢集管理程式、將磁碟新增至叢集。

在OnCommand Workflow Automation Windows上安裝

您可以安裝OnCommand Workflow Automation 功能區（WFA）來建立及自訂儲存工作流程、以自動化在環境中執行的儲存工作。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已檢閱安裝先決條件。

  安裝Workflow Automation的先決條件

- 如果您要在先前安裝WFA並解除安裝的系統上安裝WFA、則必須確保該系統上沒有WFA服務。
- 您必須從NetApp支援網站下載WFA安裝程式。
- 您必須停用Java的「自動升級」功能。

關於這項工作

- 如果您要在虛擬機器（VM）上安裝WFA、則VM名稱不得包含底線（_）字元。
- ActiveState ActivePerl是在安裝WFA之前安裝的。

  此安裝不會影響您在WFA伺服器上安裝的任何其他ActivePerl執行個體。

- 在重新安裝WFA 4.2或更新版本之前、如果您已解除安裝MySQL、則必須刪除MySQL資料目錄。
- 如果您自己安裝MySQL、WFA會將MySQL的「最佳檔案權限」和「SQL模式」屬性設為「my.ini`」。

步驟

1. 使用具有管理權限的帳戶登入Windows。
2. 開啟Windows檔案總管、然後瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
3. 安裝WFA：

   - 互動式安裝

     i. 以管理使用者的身分按一下滑鼠右鍵並執行WFA安裝程式執行檔（`.exe）。

     ii. 單擊 * 下一步 * 。

     iii. 輸入預設管理使用者的認證資料、然後按一下*「下一步*」。

     預設的管理密碼必須符合下列條件：

     - 至少六個字元
     - 一個大寫字元
     - 一個小寫字元
     - 一個數字
     - 一個特殊字元*附註：*您必須記下管理使用者的認證資料。

     iv. 選取WFA組態的連接埠、然後按一下「下一步」。

     v. 輸入網站名稱和公司名稱、然後按「下一步」。

     網站名稱可包含WFA安裝位置、例如、PA匹茲堡。

     vi. 如果您要變更預設安裝位置、請選取您要安裝WFA的位置、然後按一下*「下一步*」。

     vii. 如果您不想變更WFA資料庫的預設位置、請按一下「下一步」。

     viii. 按一下「安裝」繼續安裝。

ix. 按一下「完成」以完成安裝。

x. 選擇下列其中一項動作、確認WFA已成功安裝：

- 透過網頁瀏覽器存取WFA。
- 使用Windows服務主控台驗證NetApp WFA伺服器服務和NetApp WFA資料庫服務是否正在執行。

◦ 無聲安裝（從命令提示字元）：+「WFA-version_number-build_number.exe /s /v"wfa_admin_username=wfa_usernamewfa_admin_password=password wfa_admin_confirm_password=confirm管理密碼/ wfa_mySQL_pass=password confirm_wfa_sq_install=confirmMySQL密碼wfa_site_sport=s=site wfa_opa=wfa_competopport=wfa_opa=wport_compa=wfa

- 範例 *

  WFA-x64-v4.2.0.0.0-B2973881.exe /s /v"wfa_admin_username=admin wfa_admin_password=Company * 234 wfa_admin_confirm_password=Company * 234 wfa_MySQL _pass=MySQL* 234 wfa_install_sit=NB wfa_install_Organization=NetApp wfa_https_port=admin_username=admin wfa_admin_admin_admin_password=compa=compa=compa=compa=compa=compa\datap\datap_scalscalscalscalscalscal_scal_scalfa\datap_scalfa /fa /datap\datap_scalscalscrap_scalscalscalscalscal_sc_scalfa /目錄下

  WFA不支援「/qn」選項。

命令參數如下：

參數	說明
*WFA*管理使用者名稱	管理使用者名稱 選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值admin。
*WFA*管理密碼	管理使用者密碼 必要參數。預設的管理密碼必須符合下列條件： • 至少六個字元 • 一個大寫字元 • 一個小寫字元 • 一個數字 • 一個特殊字元
WFA_admin_confirm_password	管理使用者密碼 必要參數

參數	說明
WFA_MySQL_pass	MySQL使用者密碼 必要參數
confirm_WFA_MySQL_pass	MySQL使用者密碼 必要參數
*WFA*安裝站台	安裝WFA的組織單位必要參數
WFA_install_Organization	安裝WFA的組織或公司名稱 必要參數
*WFA_HTTP*連接埠	HTTP連接埠選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值80。
*WFA_HTTPS*連接埠	HTTPS連接埠選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值443。
INSTALLDIR	安裝目錄路徑 選用參數。如果未指定值、則會使用預設路徑「C:\Program Files\NetApp\WFA」。

相關資訊

"NetApp支援"

使用MSCS設定Workflow Automation

在Microsoft叢集伺服器（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之後、您必須使用組態指令碼、在MSCS中設定WFA的高可用度。

您必須已建立WFA的備份。

步驟

1. 登入至MSCS叢集的第一個節點、然後執行下列步驟：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012	a. 在容錯移轉叢集管理員中、於*服務角色*上按一下滑鼠右鍵。 b. 選取*建立空白服務角色*、然後將角色重新命名為「'WFA」。 c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」角色： i. 在容錯移轉叢集管理員中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」角色。 ii. 選擇*資源*>*更多資源*>* IP位址*。 iii. 設定叢集IP位址。
Windows 2008	a. 在容錯移轉叢集管理程式中、於*服務與應用程式*上按一下滑鼠右鍵。 b. 按一下*更多動作*>*建立空白服務或應用程式*、然後將服務重新命名為「'WFA」。 c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」服務： i. 在容錯移轉叢集管理程式中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」服務。 ii. 選擇*新增資源*>*更多資源*>*新增IP位址*。 iii. 設定叢集IP位址。

2. 在命令提示字元下、執行「ha_setup.pl」指令碼、將WFA資料移至共享位置、並使用支援故障移轉的MSCS設定WFA：「perl ha_setup.pl - first [-t type__of_cluster _vcs][-g cluster _group名稱][-I ip_address_resource_name][-n cluster名稱][-k shared_disk [_path]

   指令碼位於「WFA_install_LOUSE\WFA\bin\ha\」

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - first -t pSCs- g wfa -i "叢集IP位址"-n wfa_cluster -k "叢集磁碟2 "-f E：\」

3. 驗證是否已建立MSCS資源。
4. 從容錯移轉叢集管理程式停止WFA服務：

適用於…	執行此動作…
Windows 2012	a. 選取*服務角色*、然後選取新建立的「WFA」角色。 b. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「* NA_WFA_DB*」、然後選取「離線」。 c. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「* NA_WFA_SRV*」、然後選取「離線」。

Windows 2008	a. 選取*服務與應用程式*、然後選取新建立的「WFA」服務。 b. 在「其他資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_DB*」、然後選取「將此資源離線」。 c. 在「其他資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_SRV*」、然後選取「將此資源離線」。

WFA資料庫服務和WFA伺服器服務必須離線。不得從Windows服務停止WFA服務。

5. 手動將WFA資源移至次要節點。
6. 驗證共享磁碟是否可從第二個節點存取。
7. 在命令提示字元下、在叢集的次要節點上執行「ha_setup.pl」指令碼、以設定WFA使用來自共享位置的資料：「perl ha_setup.pl - join（-t type__of_cluster _mSCs][-f shared_drive_path]」

   「ha_setup.pl」指令碼可在「wfa_install_location \wfa\bin\ha\」取得

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - join -t sSCs- f E：\」

8. 從容錯移轉叢集管理程式、將WFA資源上線：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012	a. 在新建立的「'WFA」角色上按一下滑鼠右鍵、然後選取*「Start role」（開始角色）*。角色必須處於執行中狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。
Windows 2008	a. 在新建立的「'WFA」服務上按一下滑鼠右鍵、然後選取*將此服務或應用程式上線*。服務必須處於「執行中」狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。

9. 手動切換至MSCS叢集的第二個節點。
10. 確認WFA服務已在叢集的第二個節點上正確啟動。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.