在 MSCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 MSCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性 1
配置 MSCS 以安装 Workflow Automation 1
在 Windows 上安装 OnCommand Workflow Automation 1
使用 MSCS 配置 Workflow Automation 5

在 MSCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性

您可以在 Microsoft 集群服务（MSCS）环境中安装和配置 Workflow Automation （WFA），以设置高可用性并提供故障转移。在安装 WFA 之前，您必须验证是否已正确配置所有必需的组件。

高可用性设置可为应用程序操作提供持续支持。如果其中一个组件发生故障，则设置中的镜像组件将接管此操作，并提供不间断的网络资源。

> MSCS 是 Windows 中 WFA 支持的唯一集群解决方案 。

配置 MSCS 以安装 Workflow Automation

在 Microsoft 集群服务器（MSCS）中安装 Workflow Automation （WFA）之前，必须配置 MSCS 环境。

- 必须从服务器管理器安装 MSCS 。
- 可选：必须安装 SnapDrive for Windows 。

  支持的最低版本为 Windows 2012 。

- 必须在两个集群节点上使用相同的路径安装相同版本的 WFA 。
- 必须将两个集群节点添加到同一个域中。

您必须在 MSCS 界面中使用集群管理器完成此任务。

步骤

1. 以域管理员身份登录到集群管理器。
2. 使用以下选项之一验证 LUN 是否可供两个节点访问：
   - 本机管理 LUN 。
   - 使用 SnapDrive for Windows ：
     i. 在两个节点上安装和配置 SnapDrive for Windows 。
     ii. 使用适用于 Windows 的 SnapDrive 创建 LUN ，并为这两个节点配置 LUN 。
3. 在故障转移集群管理器中，将磁盘添加到集群中。

在 Windows 上安装 OnCommand Workflow Automation

您可以安装 OnCommand Workflow Automation （WFA）来创建和自定义存储工作流，以自动执行在环境中执行的存储任务。

- 您必须已查看安装前提条件。

安装 Workflow Automation 的前提条件

- 如果要在先前安装并卸载了 WFA 的系统上安装 WFA ，则必须确保该系统上没有 WFA 服务。
- 您必须已从 NetApp 支持站点下载 WFA 安装程序。
- 如果要在虚拟机（ VM ）上安装 WFA ，则虚拟机名称不能包含下划线（ _ ）字符。
- 在安装 WFA 之前安装 ActiveState ActivePerl 。

  此安装不会影响 WFA 服务器上安装的任何其他 ActivePerl 实例。

- 在重新安装 WFA 4.2 或更高版本之前，如果已卸载 MySQL ，则必须删除 MySQL 数据目录。

步骤

1. 使用具有管理权限的帐户登录到 Windows 。
2. 打开 Windows 资源管理器，然后导航到安装文件所在的目录。
3. 安装 WFA ：
   - 交互式安装
     i. 右键单击并以管理员用户身份运行 WFA 安装程序可执行文件（ .exe ）。
     ii. 单击 * 下一步 * 。
     iii. 输入默认管理员用户的凭据，然后单击 * 下一步 * 。

     默认管理员密码必须满足以下条件：

     - 至少 8 个字符
     - 一个大写字符
     - 一个小写字符
     - 一个数字
     - 一个特殊字符
     - 密码和发生原因 安装失败时不支持以下特殊字符：

       ` " ； < > ， = & { caret } …

       您必须记下管理员用户的凭据。

     iv. 输入 WFA 服务登录的用户名和密码。对于域用户，请提供格式为 domain\user 的用户名。对于本地系统用户，格式仅为用户名。默认用户名为 "WFA" 。

     如果不存在本地用户，则 WFA 安装程序会创建一个本地用户。如果存在本地用户，并且输入的密码与现有密码不同，则 WFA 将更新此密码。

     确保密码符合为系统上的本地用户配置的密码策略。如果密码不符合密码策略，安装将失败。

     i. 选择 WFA 配置的端口，然后单击 * 下一步 * 。

ii. 输入站点名称和公司名称，然后单击 * 下一步 * 。

站点名称可以包括 WFA 安装位置，例如匹兹堡，宾夕法尼亚州。

iii. 如果要更改默认安装位置，请选择要安装 WFA 的位置，然后单击 * 下一步 * 。

iv. 如果要更改第三方产品的默认安装位置，请选择要安装第三方产品的位置，然后单击 * 下一步 * 。

v. 如果不想更改 WFA 数据库的默认位置，请单击 * 下一步 * 。

vi. 单击 * 安装 * 继续安装。

vii. 单击 * 完成 * 完成安装。

viii. 选择以下操作之一，验证是否已成功安装 WFA：

- 通过 Web 浏览器访问 WFA 。
- 使用 Windows 服务控制台验证 NetApp WFA Server 服务和 NetApp WFA 数据库服务是否正在运行。

。静默安装（从命令提示符处）：

```
WFA-version_number-build_number.exe /s
/v"WFA_ADMIN_USERNAME=wfa_username WFA_ADMIN_PASSWORD=password
WFA_ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=confirm admin password /
WFA_MYSQL_PASS=password CONFIRM_WFA_MYSQL_PASS=confirm MySQL password
WFA_INSTALL_SITE=site WFA_INSTALL_ORGANIZATION=organization_name
WFA_HTTP_PORT=port WFA_HTTPS_PORT=port INSTALLDIR=install_directory
JDKINSTALLDIR=jdk_directory PerlDir=perl_directory
MySqlInstallDir=mysql_directory WFA_SERVICE_LOGON_USERNAME=wfa
service logon username WFA_SERVICE_LOGON_PASSWORD=wfa service logon
user password MYSQL_DATA_DIR= mysql data directory /qr /l*v
C:\install.log"
```

- 示例 *

WFA-x64-V5.1.0.0.1-B5355278.exe /s /v"WFA_admin_username=admin WFA_admin_password=Company * 123 WFA_admin_confirm_password=Company * 123 WFA_mysql_pass=MyS* 123 WFA_mysql_site=NB WFA_install_site=STAWFA_DI’ODI=WFA\WAFA\WAFA\">PS_Programme\WFA\">MySql_Name\WAFA\WFA\">MySql_Name=WFA\WFA\WAFA\">\WAFA\WAFA\J\WAFA\J\WAFA\WAFA\N\WAFA\N\WAFA\J\N\J\WAFA\WAFA\N\N\WAFA\WAFA\N\N\N\J\JVM_Name\WAFA\WAFA\N\WAFA\N\J\J\WAFA\N\WAFA\N\N\N\WAFA\WAFA\N\N\JAPE\

WFA 不支持 /qn 选项。

+ 命令参数如下：

参数	**Description**
wfa_admin_username	管理员用户名可选参数。如果不指定值，则默认值为 admin 。
wfa_admin_password	管理员用户密码必填参数。默认管理员密码必须满足以下条件： • 至少 8 个字符 • 一个大写字符 • 一个小写字符 • 一个数字 • 一个特殊字符 • 不允许使用以下字符，并且发生原因 密码输入将失败： ` " ； < > ， = & ｛ caret ｝ …
wfa_admin_confirm_password	管理员用户密码必填参数
wfa_mysql_pass	MySQL 用户密码必填参数
confirm_wfa_mysql_pass	MySQL 用户密码必填参数
wfa_install_site	安装 WFA 的组织单位 Mandatory 参数
wfa_install_Organization	要安装 WFA 的组织或公司名称 Mandatory 参数
wfa_http_port	HTTP 端口可选参数。如果不指定值，则默认值为 80 。
wfa_HTTPS_port	HTTPS 端口可选参数。如果不指定值，则默认值为 443 。
INSTALLDIR	安装目录路径可选参数。如果未指定值，则路径默认为 C： \Program Files\NetApp\WFA\ 。
JDKINSTALLDIR	JDK 安装目录路径可选参数。如果未指定值，则路径默认为 C： \Program Files\NetApp" 。
PerlDir	Perl 安装目录路径可选参数。如果未指定值，则路径默认为 C： \Perl64\ 。

参数	Description
MySqlInstallDir	MySQL 安装目录路径可选参数。如果未指定值，则路径默认为 C： \Program Files\MySQL\ 。
wfa_service_login_username	WFA 服务登录可选参数的用户名。如果不指定值，则默认用户名为 "WFA" 。 对于域用户，请提供格式为 domain\user 的用户名。对于本地系统用户，格式仅为用户名。 如果不存在本地用户，则 WFA 安装程序会创建一个本地用户。如果存在本地用户，并且输入的密码与现有密码不同，则 WFA 将更新此密码。 ⓘ 确保密码符合为系统上的本地用户配置的密码策略。如果密码不符合密码策略，安装将失败。
wfa_service_login_password	WFA 服务登录强制参数的密码
mysql_data_DIR	MySQL 数据可选参数的目录。如果未指定值，则路径默认为 C： \ProgramData\MySQLServerData 仅适用于全新安装。

- 相关信息 *

"NetApp 支持"

使用 MSCS 配置 Workflow Automation

在 Microsoft 集群服务器（ MSCS ）中安装 Workflow Automation （ WFA ）后，您必须使用配置脚本在 MSCS 中配置 WFA 以实现高可用性。

您必须已创建 WFA 的备份。

> ⓘ 在开始配置之前，请确保在两个 MSCS 集群节点上一致地设置 WFA 加密密钥。如果未在两个节点上都设置凭据，则在发生故障转移时，无法在第二个节点上解密凭据，从而导致工作流失败。

步骤

1. 登录到 MSCS 集群的第一个节点，然后执行以下步骤：

针对 ...	执行此操作 ...
Windows 2012 ， Windows 2016 ， Windows 2019	a. 在故障转移集群管理器中，右键单击 * 服务角色 * 。 b. 选择 * 创建空服务角色 * ，然后将此角色重命名为 "`WFA` " 。 c. 将 IP 地址资源添加到新创建的 "`WFA` " 角色： i. 在故障转移集群管理器中，右键单击新创建的 "`WFA` " 角色。 ii. 选择 * 资源 * > * 更多资源 * > * IP 地址 * 。 iii. 配置集群 IP 地址。

2. 编辑 `mSCS_data_parameters.xml` 文件并设置 MySQL 数据目录的相对路径：

```
<dir>
    <description>Data directory</description>
    <srcpath>..\..\..\..\..\ProgramData\MySQL\MySQLServerData</srcpath>
    <destpath>wfa</destpath>
</dir>
```

3. 编辑 `mSCS_resource_properties.xml` 文件并进行以下更新：
   a. 对 `NA_WFA_DB` 服务名称执行查找 / 替换，并将其更新为 `MYSQL57` 。
   b. 将 `vip_res <pertyname>` 设置为虚拟 IP 地址名称：

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>vip_res</id>
    <prettyname>WFA IP address</prettyname>
</resource>
```

   c. 将 `data_res` 设置为分配给共享磁盘资源的磁盘名称：

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>datadisk_res</id>
    <prettyname>Cluster Disk 2</prettyname>
</resource>
```

   d. 将 XML 文件从第一个节点复制到第二个节点：

   复制 `"\\node1\D$\Program Files\NetApp\WFA\bin\ha\*xml" "D ： \Program`

```
Files\NetApp\WFA\bin\ha "
```

e. 运行命令将第二个节点加入集群：

```
D ： \Program Files\NetApp\WFA\bin\ha>perl ha_setup.pl -join -t MSCS -f E ：
\
```

4. 在命令提示符处，运行 ha_setup.pl 脚本将 WFA 数据移动到共享位置，并为 WFA 配置 MSCS 以进行故障转移。该脚本可从 WFA_INSTALL_LOA\WFA\bin\ha\ 获得。

```
perl ha_setup.pl -first （ -t type_of_cluster_vcs ） （ -g cluster_group_name ）
（ -i ip_address_name ） （ -n cluster_name ） （ -k shared_disk_resource_name ） （
-f shared_drive_path] ）
```

ha_setup.pl 脚本需要使用 MSCS 集群的 IP 地址资源进行输入。在 MSCS 2016 上安装时，需要按名称而非 IP 地址 `WFA IP` **地址** 添加资源。例如：

```
perl ha_setup.pl -first -t MSCS -g WFA -i "WFA IP address" -n WFA_cluster -k
"Cluster Disk 2" -f E ： \
```

5. 通过检查输出中的 "Successfully configured （已成功配置） " 消息，验证是否已创建 MSCS 资源。

```
Successfully configured MSCS cluster resources on this node
```

6. 从故障转移集群管理器停止 WFA 服务：

针对 ...	执行此操作 ...
Windows 2012 ， Windows 2016 ， Windows 2019	a. 选择 * 服务角色 * ，然后选择新创建的 "`WFA` " 角色。 b. 在资源窗格中，右键单击 * MYSQL57* ，然后选择 * 置于脱机状态 * 。 c. 在资源窗格中，右键单击 * 不适用 WFA_SRV* ，然后选择 * 脱机 * 。

WFA 数据库服务和 WFA 服务器服务必须脱机。不得从 Windows 服务停止 WFA 服务。

1. 手动将 WFA 资源移动到二级节点。
2. 验证是否可从第二个节点访问共享磁盘。
3. 在命令提示符处，在集群的二级节点上运行 ha_setup.pl 脚本，以配置 WFA ，以便使用共享位置中的数据：

```
perl ha_setup.pl -join （ -t type_of_cluster_mSCS ） 【 -f shared_drive_path]
```

ha_setup.pl 脚本可从 wfa_install_location\wfA\bin\ha\ 获得。

```
perl ha_setup.pl -join -t MSCS -f E ： \
```

4. 在故障转移集群管理器中，使 WFA 资源联机：

针对 ...	执行此操作 ...
Windows 2012 ， Windows 2016 ， Windows 2019	a. 右键单击新创建的 "`WFA` " 角色，然后选择 * 启动角色 * 。角色必须处于运行状态，并且各个资源必须处于联机状态。

5. 手动切换到 MSCS 集群的第二个节点。
6. 验证 WFA 服务是否在集群的第二个节点上正确启动。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.