如何查找有关 MVEL 的信息

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/help/reference-mvel-enabled-fields-in-wfa.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

如何查找有关 MVEL 的信息 1
OnCommand Workflow Automation 中已启用 MVEL 的字段 1
MVEL 语法示例 2

如何查找有关 MVEL 的信息

您可以使用 _MVEL 语言指南 _ 了解有关 MVFLEX 表达式语言（ MVEL ）的更多信息。

MVEL 是一种基于 Java 语法的表达式语言。您可以在 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）工作流中使用 MVEL 表达式语法，例如在函数和变量中。

OnCommand Workflow Automation 中已启用 MVEL 的字段

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中的多个字段已为 MVFLEX 表达式语言（ MVEL ）启用。在设计工作流时，您可以在这些字段中使用 MVEL 语法。

下表说明了在 WFA 接口中何时以及在何处可以使用 MVEL 语法：

何时 ...	如何使用 ...
创建或编辑工作流	• * ； Workflow_* > * 详细信息 * > * 返回参数 * > * 参数值 * • * ； Workflow_* > * 详细信息 * > * 常量 * > * 值 *
在工作流中创建或编辑命令详细信息	• * 命令 * > 参数 parameter_name* > * 输入搜索条件 * > * 资源选择 * > * 查找器 * > * 参数 * • * 命令 * > * 参数 *parameter_name** > * 输入搜索条件 * > * 资源选择 * > * 高级 * > * 只有在以下表达式计算为 true 时执行搜索 • * 命令 * > * 参数 *parameter_name** > * 高级 * > * 如果以下表达式为 true * • * 命令 * > * 参数 *parameter_name** > * 其他参数 * • * 命令 * > * 参数名称 _* > * 属性 *
创建或编辑命令	• * 命令 * > * 命令定义 *command_name** > * 属性 * > * 字符串表示 *
创建或编辑功能	• * 函数 * > * 函数 *Function_name** > * 函数定义 *
创建或编辑模板	• * 模板 * > * 参数 *parameter_name** > * 模板 *template_name** > * 属性 * > * 值 *

何时 ...	如何使用 ...
编辑行	• ***Workflow*** > * 工作流 * > * 重复行 * > * 重复 * > * 次数 * • * ；工作流 _* > * 工作流 * > * 重复行 * > * 变量 * > * 初始值和表达式的变量 * • * 工作流 * > * 工作流 * > * 重复行 * > * 重复 * > * 针对组中的每个资源 * > * 资源搜索条件 * > * 要筛选的参数 * • * 工作流 _* > * 工作流 * > * 添加条件 * > * 如果以下表达式为 true *

MVEL 语法示例

多个 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）示例工作流使用了 MVFLEX 表达式语言（ MVEL ）语法。您应查看一些示例 MVEL 语法，了解如何在 WFA 中使用 MVEL 。

以下各节提供了 WFA 中使用的 MVEL 语法的一些示例。

条件执行

当找到的卷数小于 4 时，可以使用以下 MVEL 表达式来有条件地执行命令：

```
$NoOfVolumes < 4
```

增量命名

以下 MVEL 表达式用于对象的增量命名：

```
last_volume.name+last_volume.state
```

此 MVEL 表达式使用上次创建的卷名称和上次创建的卷的状态来命名。

命令中的字符串表示

以下 MVEL 语法用作字符串表示：

```
DestinationCluster + ":" + DestinationVserver + "/" + DestinationVolume
```

模板

模板使用以下 MVEL 语法：

```
calculateSnapReserveSize(calculateVolumeSizeFromDataSize((int)($fs_size*1.
01),$snap_space),$snap_space)
```

此 MVEL 语法用于计算要为 Snapshot 副本预留的卷容量百分比。

命令详细信息

以下 MVEL 函数将在参数的属性部分中使用：

```
actualVolumeSize($VolumeSizeInGB * 1024, volume.snapshot_reserved_percent)
```

参数的属性部分使用以下 MVEL 语法：

```
$VolumeName+'test001'
```

工作流常量

以下 MVEL 语法用于工作流中的常量：

```
convertNullToZero(infinite_volume.max_namespace_constituent_size_mb)
```

```
$Size_TB*1048576L
```

返回参数

以下 MVEL 语法用于验证是否可以分配请求的大小：

```
size_remaining == 0 ? '' : throwException('Not sufficient space in
capacity_class_aggregate or data constituent of size less than 1 TB can
not be created: Total size requested='+$Size_TB+'TB'+' ,Size
remaining='+size_remaining/TB_TO_MB+'TB'+', Infinite volume
name='+infinite_volume.name+', Storage class='+CAPACITY_CLASS_LABEL)
```

函数定义

函数定义使用以下 MVEL 语法，用于将 null 转换为零：

```
def convertNullToZero (data)
{
  if(data == null)
  {
    return 0;
  }
  else
  {
    return data;
  }
}
```

特定行的重复

以下 MVEL 表达式使用用户输入来指示创建 LUN 时必须重复一行的次数：

```
$NumberOfLunsToBeCreated
```

行的条件表达式

以下 MVEL 表达式使用用户输入来指示是否要执行该行：

```
$SetupSnapMirror
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.